出力情報名（出力情報コード）		バンニング情報登録（コンテナ単位）呼出情報（ＳＡＴ０２９）																		編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・コンテナ番号、仮コンテナ番号または社内整理番号 ２０桁				
2		搬入先コード	an	9			C												保税地域コード コールサイン	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている搬入先コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合で、入力されたコンテナ番号が既にＣＹにおいてＣＹＡ業務がされている場合は、当該ＣＹの保税地域コードを出力 **（３）コンテナ番号が入力された場合で、入力されたコンテナ番号がＣＹにおいてＣＹＡ業務されていない場合、コンテナ情報ＤＢに登録されている搬入先コードを出力**				
3		経由地コード	an	5			C												保税地域コード	仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている経由地コードを出力				
4		積載予定船舶コード	an	9			C												コールサイン	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力 （３）コンテナ情報ＤＢに登録されていない場合は、入力された先頭の輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力				
5		航海番号	an	10			C													（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている航海番号を出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されている航海番号を出力 （３）コンテナ情報ＤＢに登録されていない場合は、入力された先頭の輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されている航海番号を出力				
6		船会社コード	an	4			C												船会社コード （ＳＣＡＣ）	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている船会社コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されている船会社コードを出力 （３）コンテナ情報ＤＢに登録されていない場合は、入力された先頭の輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されている船会社コードを出力				
7		積出港コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力 （３）コンテナ情報ＤＢに登録されていない場合は、入力された先頭の輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力				
8		搬出年月日	n	8			M													（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている搬出年月日を出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、システム年月日を出力				
9		搬出時刻	n	4			C													仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている搬出時刻を出力				
10		コンテナ番号	an	12			C																	
11		仮コンテナ番号	an	12			C													社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている仮コンテナ番号を出力				
12		コンテナ自重	n	5			C													（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているコンテナ自重を出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ自重を出力				
13		コンテナ自重単位コード	an	3				M											数量単位コード （ＵＮ/ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド				
14		シール番号	an	15	6		C													（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているシール番号を出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているシール番号を出力				
15		コンテナサイズコード	an	2			C												コンテナサイズコード （ＩＳＯ６３４６）	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力				

出力情報名（出力情報コード）			バンニング情報登録（コンテナ単位）呼出情報（ＳＡＴ０２９）																		編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
16		コンテナタイプコード	an	2			C												コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力				
17		バンニング場所コード	an	5			M												保税地域コード	入力が省略された場合は、入力者の管理する保税地域コードを出力				
18		バンニング場所地域名	an	35			C													仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているバンニング場所地域名を出力				
19		~~包括コンテナ扱い申出番号~~ **予備**	an	9			~~C~~ **X**													~~仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている包括コンテナ扱い申出番号を出力~~ **スペースを出力**				
20		ブッキング番号（コンテナ単位）	an	16			C													（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているブッキング番号（コンテナ単位）を出力 （２）入力された輸出管理番号等に係るすべてのブッキング番号が同一である場合は、入力された先頭の輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されているブッキング番号を出力				
21	100	輸出管理番号等	an	35			M													仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されている輸出管理番号等を出力				
22	*	貨物状況識別	an	1			C													コンテナ番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号等に対する現在の貨物状況を以下のコードで出力 Ａ：輸出許可済（積戻し許可済含む）~~、コンテナ扱い確認済~~または保税運送承認済（仮陸揚貨物） Ｂ：輸出許可内容変更申請中（輸出許可内容変更申請事項登録済含む） Ｘ：上記以外（輸出未通関等）				
23	*	バンニング個数	n	8				M												（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているバンニング個数を出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号等に係るバンニング場所での蔵置個数を出力。なお、貨物が蔵置されていない場合は、貨物情報ＤＢに登録されている総個数のうち、バンニング情報登録されていない個数を出力				
24	*	バンニング個数単位コード	an	3				M											包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているバンニング個数単位コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されている個数単位コードを出力				
25	*	バンニング重量	n	10				M												（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているバンニング重量を出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号等に係るバンニング場所での蔵置重量を出力。なお、貨物が蔵置されていない場合は、貨物情報ＤＢに登録されている総重量のうち、バンニング情報登録されていない重量を出力 ＺＺＺＺＺ９．９９９				
26	*	バンニング重量単位コード	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているバンニング重量単位コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されている重量単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
27	*	バンニング容積	n	10				C												（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているバンニング容積単位コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号等に係るバンニング場所での蔵置容積を出力。なお、貨物が蔵置されていない場合は、貨物情報ＤＢに登録されている総容積のうち、バンニング情報登録されていない容積を出力 ＺＺＺＺＺ９．９９９				
28	*	バンニング容積単位コード	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているバンニング容積単位コードを出力 （２）コンテナ番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されている容積単位コードを出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				

出力情報名（出力情報コード）			バンニング情報登録（コンテナ単位）呼出情報（ＳＡＴ０２９）																			編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
29	*	ブッキング番号（貨物単位）	an	16				C												（１）仮コンテナ番号または社内整理番号が入力された場合は、バンニング予定情報ＤＢに登録されているブッキング番号（貨物単位）を出力 （２）コンテナ番号が入力された場合で、入力された輸出管理番号等に係るブッキング番号が同一でない場合は、入力された輸出管理番号等に係る貨物情報ＤＢに登録されているブッキング番号を出力				