業務名（業務コード）		ブッキング一覧照会（ＩＢＬ）																					端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
1		入力共通項目		an	398			M																			
2		照会種別コード	KND	an	1			M														Ａ：積出港情報の照会 Ｂ：荷受地情報の照会 Ｃ：設定温度情報の照会 Ｄ：オーバーサイズ情報の照会 Ｅ：危険品情報の照会 Ｆ：船社指示情報の照会 **Ｇ：ブッキング一覧帳票（概要情報）** **Ｈ：ブッキング一覧帳票（設定温度情報）** **Ｉ：ブッキング一覧帳票（オーバーサイズ情報）** **Ｊ：ブッキング一覧帳票（危険品情報）**					
3		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M													コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力					
4		積載予定船舶名	SNA	an	35			C														積載予定船舶コードに「９９９９」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力					
5		積出港コード	LPR	an	5			M													国連ＬＯＣＯＤＥ						
6		荷受地コード	RCP	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）照会種別コードが「Ｂ」の場合は、必須入力 （２）照会種別コードが~~「Ｂ」以外~~**「Ａ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」または「Ｆ」**の場合は、入力不可 **（３）照会種別コードが「Ｇ」、「Ｈ」、「Ｉ」または「Ｊ」の場合で、荷受地を指定する場合に入力**					
7		航海番号	VOY	an	10			M																			
8		船会社コード	SCA	an	4			C													船会社コード （ＳＣＡＣ）	（１）入力者が船会社以外の場合は、必須入力 （２）入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする					
9		**積出港ＣＹ**	**LCY**	**an**	**5**			**C**													**利用者コード**	**（１）照会種別コードが「Ｇ」、「Ｈ」、「Ｉ」または「Ｊ」の場合のみ入力可能 （２）積出港ＣＹを指定する場合に入力 （３）入力者がＣＹの場合は、積出港ＣＹ、荷受地ＣＹのいずれかを必須入力 （４）入力者がＣＹの場合は、積出港ＣＹ、荷受地ＣＹのいずれかが入力者の利用者コードと同一であること （＊）パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」または「Ｆ」の継続照会の場合は、送信されない**					
10		**荷受地ＣＹ**	**RCY**	**an**	**5**			**C**													**利用者コード**	**（１）照会種別コードが「Ｇ」、「Ｈ」、「Ｉ」または「Ｊ」の場合のみ入力可能 （２）荷受地ＣＹを指定する場合に入力 （３）入力者がＣＹの場合は、積出港ＣＹ、荷受地ＣＹのいずれかを必須入力 （４）入力者がＣＹの場合は、積出港ＣＹ、荷受地ＣＹのいずれかが入力者の利用者コードと同一であること （＊）パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」または「Ｆ」の継続照会の場合は、送信されない**					
11		**その他**	**NCY**	**an**	**5**			**C**													**利用者コード**	**（１）照会種別コードが「Ｇ」、「Ｈ」、「Ｉ」または「Ｊ」の場合のみ入力可能 （２）入力者が船舶代理店の場合のみ入力可能 （３）入力者が「通知先（その他）」として登録されているブッキング情報を出力する場合に入力 （＊）パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」または「Ｆ」の継続照会の場合は、送信されない**					

＜2013.07修正＞