業務名（業務コード）			混載貨物情報登録（登録、訂正、削除）（ＮＶＣ０１）																							端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								新規登録				混載情報の訂正				混載仕分場所の訂正				削除										
1		入力共通項目		an	398			M				M				M				M										
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M				M				M					９：新規登録 ５：訂正 １：削除					
3		混載親Ｂ／Ｌ番号	OBL	an	35			C				C				M				C					（１）混載親Ｂ／Ｌと混載子Ｂ／Ｌの関連付けを行う場合に、混載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力 （２）訂正の場合で、当該混載子Ｂ／Ｌに既に混載親Ｂ／Ｌと関連付けがされている場合は、関連付けされている混載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力 （３）削除の場合で、当該混載子Ｂ／Ｌに既に混載親Ｂ／Ｌと関連付けがされている場合は、関連付けされている混載親Ｂ／Ｌ番号を必須入力 （４）混載子Ｂ／Ｌに仮陸揚貨物の保税運送を行う旨が登録された場合は必須入力 （５）カンマ入力がないこと					
4		混載仕分けを行う保税地域等コード	PLC	an	5			C				C				M				-				保税地域コード	登録済の混載子Ｂ／Ｌに対して、仮陸揚貨物の保税運送を行う旨が登録されている場合は、混載仕分場所の訂正は不可					
5		提出先官署	CHC	an	2			C				C				C				-					（１）混載親Ｂ／Ｌに対して積荷目録情報が登録されていない場合で、混載子Ｂ／Ｌに仮陸揚の旨が登録された場合は、仮陸揚届を提出する官署を入力 （２）混載親Ｂ／Ｌに対する積荷目録提出先官署と異なる官署を仮陸揚届提出先に指定する場合に入力					
6	20	混載子Ｂ／Ｌ番号	CBL	an	35			M				M				-				M					（１）先頭４桁は、混載貨物用として使用可能なコードであること （２）５桁以上であること （３）処理区分コードが「１」の場合は、削除対象の混載子Ｂ／Ｌ番号を入力 （４）カンマ入力がないこと （５）システムで定められた桁数以内であること					
7	＊	品名	CMD	an	70			M				M				-				-										
8	＊	最終仕向地コード	DST	an	5			C				C				-				-				国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （２）最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること					
9	＊	最終仕向地名	DSN	an	20			C				C				-				-					最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合（最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力					
10	＊	荷渡地コード	DLP	an	5			C				C				-				-				国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （２）荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること					
11	＊	荷渡地名	DLN	an	20			C				C				-				-					荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合（荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力					
12	＊	荷送人コード	SHS	an	12			C				C				-				-				輸出入者コード						
13	＊	荷送人名	SHN	an	175			C				C				-				-					（１）荷送人コードに入力がない場合は必須入力 （２）荷送人名、荷送人住所を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力					
14	＊	荷送人住所（連続入力）	SHA	an	105			C				C				-				-					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 （２）分割された荷送人住所欄に入力がある場合は、入力不可					
15	＊	荷送人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	SH1	an	70			C				C				-				-					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所１／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
16	＊	荷送人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	SH2	an	35			C				C				-				-					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所２／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
17	＊	荷送人住所３／４（City name）	SH3	an	35			C				C				-				-					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
18	＊	荷送人住所４／４（Country sub-entity, name）	SH4	an	35			C				C				-				-					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
19	＊	荷送人郵便番号（Postcode identification）	SHP	an	9			C				C				-				-										
20	＊	荷送人国名コード（Country, coded）	SHC	an	2			C				C				-				-				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
21	＊	荷送人電話番号	SHT	an	14			C				C				-				-										
22	＊	荷受人コード	CNS	an	12			C				C				-				-				輸出入者コード						

業務名（業務コード）			混載貨物情報登録（登録、訂正、削除）（ＮＶＣ０１）																							端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 新規登録				条件 混載情報の訂正				条件 混載仕分場所の訂正				条件 削除				コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
23	*	荷受人名	CNN	an	175			C				C				-				-					（１）荷受人にコードで入力がない場合は、必須入力 （２）荷受人名、荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力					
24	*	荷受人住所（連続入力）	CNA	an	105			C				C				-				-					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 （２）分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可					
25	*	荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	CN1	an	70			C				C				-				-					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
26	*	荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	CN2	an	35			C				C				-				-					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
27	*	荷受人住所３／４（City name）	CN3	an	35			C				C				-				-					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
28	*	荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）	CN4	an	35			C				C				-				-					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
29	*	荷受人郵便番号（Postcode identification）	CNP	an	9			C				C				-				-										
30	*	荷受人国名コード（Country, coded）	CNC	an	2			C				C				-				-				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
31	*	荷受人電話番号	CTL	an	14			C				C				-				-										
32	*	着荷通知先コード	NS_	an	12	2		C				C				-				-				輸出入者コード						
33	*	着荷通知先名	NN_	an	175	*		C				C				-				-					（１）着荷通知先コードに入力がない場合は必須入力（１欄以上） （２）着荷通知先名、着荷通知先住所、着荷通知先電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力					
34	*	着荷通知先住所（連続入力）	NA_	an	105	*		C				C				-				-					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先の住所を入力 （２）分割された着荷通知先住所欄に入力がある場合は、入力不可					
35	*	着荷通知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）	NE_	an	70	*		C				C				-				-					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
36	*	着荷通知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）	NF_	an	35	*		C				C				-				-					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
37	*	着荷通知先住所３／４（City name）	NG_	an	35	*		C				C				-				-					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
38	*	着荷通知先住所４／４（Country sub-entity, name）	NH_	an	35	*		C				C				-				-					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
39	*	着荷通知先郵便番号（Postcode identification）	NP_	an	9	*		C				C				-				-										
40	*	着荷通知先国名コード（Country, coded）	NC_	an	2	*		C				C				-				-				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
41	*	着荷通知先電話番号	NL_	an	14	*		C				C				-				-										
42	*	代表品目番号	HSN	an	4			C				C				-				-				ＨＳコード（４桁）						
43	*	記号番号	MRK	an	140			M				M				-				-										
44	*	個数	PCS	n	8			M				M				-				-					（１）小数点以下は入力不可 （２）個数の表現できない貨物については「１」を入力		○			
45	*	個数単位コード	PUT	an	3			M				M				-				-				包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）						
46	*	総重量	GWT	n	10			M				M				-				-					整数部６桁、小数部３桁		○			

＜2014.03修正＞

業務名（業務コード）			混載貨物情報登録（登録、訂正、削除）（ＮＶＣ０１）																							端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								新規登録				混載情報の訂正				混載仕分場所の訂正				削除										
47	*	重量単位コード	WU1	an	3			M				M				-				-				数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				○	
48	*	ネット重量	NWT	n	10			C				C				-				-					整数部６桁、小数部３桁		○			
49	*	重量単位コード	WU2	an	3				M				M			-				-				数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				○	
50	*	容積	VOL	n	10			C				C				-				-					整数部６桁、小数部３桁		○			
51	*	容積単位コード	VUT	an	3				M				M			-				-				数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				○	
52	*	原産国コード	ORG	an	2			C				C				-				-				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
53	*	危険貨物等コード	SPC	an	3			C				C				-				-				危険貨物等コード	危険貨物等の場合にその種類をコードで入力					
54	*	海上運賃（フレート）	FRT	n	18			C				C				-				-					（１）海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第２位まで入力可 （２）海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数点以下入力不可		○			
55	*	海上運賃通貨種別コード	RTE	an	3				M				M			-				-				通貨コード（ＩＳＯ４２１７・英字）						
56	*	価格	PRS	n	18			C				C				-				-					（１）仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を入力 （２）価格通貨種別コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第２位まで入力可 （３）価格通貨種別コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数点以下入力不可		○			
57	*	価格通貨種別コード	PRT	an	3				M				M			-				-				通貨コード（ＩＳＯ４２１７・英字）						
58	*	仮陸揚識別	KRR	an	3			C				C				-				-				ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（７３６５）	２８：仮陸揚貨物				○	
59	*	仮陸揚事由コード	KRS	an	3				M				M			-				-				仮陸揚事由コード	**仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、「ＴＲＳ」または「ＰＯＳ」でないこと** ＴＲＴ：他の外国貿易船（機）への積換え（運送有り） **ＴＲＳ：他の外国貿易船（機）への積換え（運送無し）** **ＰＯＳ：同一本船での荷繰り** ＲＥＶ：コンテナ詰め替え				○	
60	*	仮陸揚期間	PRD	n	2				M				M			-				-					（１）船卸開始年月日を起算日として日数で入力 （２）システムに登録されている期間内であること （３）０以外の数字であること		○			
61	*	運送期間開始予定日	SDT	n	8				C				C			-				-					（１）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送期間開始予定日を必須入力 （２）システム年月日≦運送開始予定日であること	○				
62	*	運送期間終了予定日	EDT	n	8				C				C			-				-					（１）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で運送期間終了予定日を申告する場合に入力 （２）運送期間開始予定日≦運送期間終了予定日であること	○				
63	*	仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	BYA	an	2				C				C			-				-				ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８１７９）	仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具をコードで必須入力 ６△：ＡＩＲＣＲＡＦＴ １１：ＳＨＩＰ １６：ＢＡＲＧＥ ２５：ＲＡＩＬ ＥＸＰＲＥＳＳ ３１：ＴＲＵＣＫ １７：ＯＴＨＥＲ				○	
64	*	到着地コード	ARR	an	5			C				C				-				-				保税地域コード	仮陸揚貨物保税運送を行う場合に到着地をコードで必須入力					
65	*	到着地名	ARN	an	35			C				C				-				-					入力コードに係る到着地名がシステムに登録されていない場合に到着地名を必須入力					
66	*	他法令コード	OR－	an	2	5		C				C				-				-				他法令コード	仮陸揚貨物保税運送であり、かつ他法令該当の貨物である場合に入力					
67	*	記事	NTE	j	140			C				C				-				-										

＜2014.03修正＞