業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（ＢＫＲ）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M													
2		処理区分コード	KND	an	1			M													９：新規登録 パッケージソフト利用者は入力不要
3		船会社コード	SCA	an	4			C												ＮＡＣＣＳ用船会社コード	（１）入力者が船会社以外の場合は、必須入力 （２）入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする
4		ブッキング番号	BOK	an	16			M													
5		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M												コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力
6		積載予定船舶名	SNA	an	35			C													積載予定船舶コードに「９９９９」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力
7		航海番号	VOY	an	10			M													
8		ブッキング申込番号	BRN	an	11			C													「船腹予約登録（ＢＲＲ）」業務で払い出されたブッキング申込番号を入力
9		記事（ブッキングＮＧ用）	TJC	an	210			－													使用しない
10		ブッキング受付年月日	BTM	n	8			C													荷主からのブッキング申込を受付けた年月日を入力
11		通知先コード（積出港ＣＹ）	LCY	an	5			C												利用者コード	（１）ブッキング情報を通知したいＣＹを入力 （２）通知先コード（その他）に入力がない場合は、必須入力
12		通知先コード（荷受地ＣＹ）	RCY	an	5			C												利用者コード	（１）ブッキング情報を通知したいＣＹを入力 （２）積出港ＣＹに入力がない場合は入力不可
13		通知先コード（その他）	NCY	an	5			C												利用者コード	（１）ブッキング情報を通知したい利用者を入力 （２）通知先コード（積出港ＣＹ）に入力がない場合は、必須入力 （３）ＣＹの入力は不可 （４）入力者が船舶代理店の場合は、通知先コード（その他）に船舶代理店の入力は不可
14		出港予定年月日	DDT	n	8			C													出港予定年月日≧システム年月日
15		荷送人コード	SHP	an	17			C												輸出入者コード 法人番号	荷送人名に入力がない場合は、必須入力
16		荷送人名	SHN	an	70			C													荷送人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者ＤＢに登録されている名称が無効の場合は、必須入力
17		海貨業者コード	KKC	an	5			C												利用者コード	
18		海貨業者名	KKN	an	70			C													
19		荷受地コード	RCP	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	
20		荷受形態コード	RCV	an	2			C													５１：ＣＹ荷受の場合 ５２：ＣＦＳ荷受の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷受の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷受の場合 ＯＴ：上記以外の場合
21		積出港コード	LPR	an	5			M												国連ＬＯＣＯＤＥ	
22		船卸港コード	DP－	an	5	2		C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）１欄目は必須入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ２欄目を入力 （２）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可
23		荷渡地コード	DLP	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可 （２）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を行う
24		荷渡地名	DLN	an	30			C													（１）荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力 （２）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力

業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（ＢＫＲ）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式
25		荷渡形態コード	DLV	an	2			C													５１：ＣＹ荷渡の場合 ５２：ＣＦＳ荷渡の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷渡の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷渡の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷渡の場合 ５６：Ｆｒｅｅ　Ｏｕｔの場合 ＯＴ：上記以外の場合
26		最終仕向地コード	DST	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	日本以外の国名コードを入力
27		最終仕向地名	DSN	an	30			C													最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力
28		Ｔｒａｎｓｈｉｐ Ｐｏｒｔ	TNP	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	
29		貨物タイプ	PTY	an	1			C													１：ＦＣＬ貨物の場合 ２：ＬＣＬ貨物の場合 ３：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）の場合
30		貨物種類コード	CKD	an	3			C													（１）左詰めで入力 （２）複数の貨物の種類がある場合は、２桁目、３桁目を使用して入力 １：普通貨物の場合 ２：冷凍貨物の場合 ３：危険品の場合 ４：裸自動車の場合 ５：液状貨物の場合 ６：生動物の場合 ７：撤貨の場合 ８：郵便の場合 ９：その他の貨物の場合 ０：ＯＶＥＲＳＩＺＥありの場合
31		貨物荷姿コード	GPK	an	3			C												包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	
32		品名	CMD	an	70			M													
33		記事	NTE	an	210			C													
34		貨物個数	PPK	n	8			C													小数点以下入力不可
35		荷姿コード	APK	an	3				M											包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	
36		貨物重量	GWT	n	10			C													整数部６桁、小数部３桁で入力
37		重量単位コード	GUT	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
38		貨物容積	GVT	n	10			C													整数部６桁、小数部３桁で入力
39		容積単位コード	GVU	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
40	5	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C												コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）	
41	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2				M											コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	
42	*	ブッキングコンテナ本数	NOC	n	3				M												
43	*	ピックアップ場所	PIC	an	30				C												
44	*	船社指示コード	SO_	an	2	2			C											船社指示コード	
45	*	船社指示内容	SEO	an	60				C												
46	*	本船積載ブロックＮＯ.	BLN	an	3				C												最終仕向地が北米の場合に入力

業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（ＢＫＲ）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式
47	＊	ＡＳ　ＤＲＹ表示	ASD	an	1				C												ＡＳ　ＤＲＹの場合は、「１」を入力
48	＊	空コンテナ表示	EMC	an	1				C												空コンテナの場合は、「１」を入力
49	＊	ＳＯＣコンテナ表示	SOC	an	1				C												ＳＯＣコンテナの場合は、「１」を入力
50	＊	冷凍コンテナプレクーリング要表示	REF	an	1				C												冷凍コンテナプレクーリング要の場合は、「１」を入力
51	＊	設定温度（上限）	MAX	n	5				C												（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可
52	＊	設定温度	TMP	n	5				C												（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可
53	＊	設定温度（下限）	MIN	n	5				C												（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可
54	＊	温度単位コード	TUT	an	3				C											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれかに入力がある場合は、必須入力 （２）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれにも入力がない場合は、入力不可 ＣＥＬ：摂氏 ＦＡＨ：華氏
55	＊	湿度	HUM	n	2				C												単位は「％」で入力
56	＊	通風孔	VEN	an	15				C												
57	＊	ＯＶＥＲ　ＨＥＩＧＨＴ	OVH	n	6				C												（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能
58	＊	ＯＶＥＲ　ＷＩＤＴＨ（左）	OWL	n	6				C												（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能
59	＊	ＯＶＥＲ　ＷＩＤＴＨ（右）	OWR	n	6				C												（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能
60	＊	ＯＶＥＲ　ＬＥＮＧＴＨ	OVL	n	6				C												（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能
61	＊	ＶＯＩＤスペース	VOD	n	2				C												（１）ＶＯＩＤスペースが必要な場合に入力 （２）単位は「ＴＥＵ」で入力
62	＊	海洋汚染物質有表示	CON	an	1				C												海洋汚染物質有の場合は、「１」を入力
63	＊	少量／微量危険物有表示	LSP	an	1				C												少量／微量危険物有の場合は、「１」を入力
64	＊	ＩＭＯ　ＣＬＡＳＳ	IM_	an	3	5			C												
65	＊	ＵＮ Ｎｏ．	UA_～	an	4	＊	10		C												
66	＊	ＰＫＧ ＧＲＯＵＰ	PA_～	an	1	＊	＊		C												