業務名（業務コード）			搬出確認登録（輸出許可済）（ＢＯＣ）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件／形式
								搬出確認				搬出取消し（一括）				搬出取消し（個別）							
1		入力共通項目		an	398			M				M				M							
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M				M							９：搬出確認 １：搬出取消し（一括） ３：搬出取消し（個別）
3		搬出番号	BNO	n	9			X				M				M							
4		搬出年月日	DTM	n	8			M				－				－							
5		搬出時刻	TIM	n	4			C				－				－							
6		発送地コード	DPR	an	5			C				－				－						保税地域コード	発送地が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能
7		搬入先コード	ARR	an	9			M				－				－						保税地域コード コールサイン	直接本船に船積みする場合は、積載予定船舶コードを入力
8		船会社コード	SCA	an	4			C				－				－						ＮＡＣＣＳ用船会社コード	搬入先コードに積載予定船舶コードが入力された場合は、必須入力
9		通知先コード	TCS	an	5			C				－				－						利用者コード	
10		運送会社等	TRK	an	20			C				－				－							運送会社名やトラック番号等、任意に入力
11	20	輸出管理番号	CGO	an	35			M				－				M							
12	＊	発送個数	PCS	n	8			M				－				－							（１）個数単位は貨物情報ＤＢに登録されている単位とする （２）小数点以下入力不可
13	＊	発送重量	WGT	n	10			M				－				－							（１）重量単位は貨物情報ＤＢに登録されている単位とする （２）整数部６桁、小数部３桁
14	＊	発送容積	VOL	n	10			C				－				－							（１）容積単位は貨物情報ＤＢに登録されている単位とする （２）整数部６桁、小数部３桁