業務名（業務コード）			出港前報告船舶情報訂正（ＣＭＶ）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M															
2		予備	SKB	an	1			X															スペースを入力 パッケージソフト利用者は入力不要
3		ＳＰコード	SPI	an	16			C															サービスプロバイダーコードを入力
4		船舶コード（変更前）	BSE	an	9			M														コールサイン	変更前の船舶コードを入力
5		航海番号（変更前）	BVO	an	10			M															変更前の航海番号を入力
6		船会社コード（変更前）	BSC	an	4			M														ＮＡＣＣＳ用船会社コード	変更前の船会社コードを入力
7		船積港コード（変更前）	BLP	an	5			M														国連ＬＯＣＯＤＥ	変更前の船積港コードを入力
8		船積港枝番（変更前）	BLE	an	1			C															変更前の船積港枝番を入力
9		船卸港コード（変更前）	BDP	an	5			C															（１）入力者が船舶代理店の場合は、必須入力 （２）入力者が船舶代理店以外の場合は、入力不可
10		船舶コード（変更後）	SEN	an	9			M														コールサイン	（１）変更後の船舶コードを入力 （２）バスケットコード（９９９９）は入力不可 （３）積載船名および船舶国籍コードを入力した場合は、船舶ＤＢに登録されていない船舶コードを入力可 （４）左詰めで入力 （５）以下のいずれかの項目が変更前後で異なること ・船舶コード ・航海番号 ・船会社コード ・船積港コード ・船積港枝番
11		積載船名（変更後）	SNM	an	35			F															（１）変更後の船舶名を入力 （２）船舶コードが船舶ＤＢに登録されていない場合は、積載船名を必須入力 （３）船舶コードが船舶ＤＢに登録されている場合は、船舶ＤＢに登録されている積載船名を優先する
12		船舶国籍コード（変更後）	SNC	an	2			F														国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）変更後の船舶国籍コードを入力 （２）船舶コードが船舶ＤＢに登録されていない場合は、船舶国籍コードを必須入力 （３）船舶コードが船舶ＤＢに登録されている場合は、船舶ＤＢに登録されている船舶国籍コードを優先する
13		運航船会社航海番号（変更後）	UVO	an	10			C															（１）入力者がＮＶＯＣＣの場合は入力不可 （２）変更後の運航船会社航海番号を入力 （３）左詰めで入力
14		航海番号（変更後）	VOY	an	10			M															（１）変更後の航海番号を入力 （２）左詰めで入力 （３）以下のいずれかの項目が変更前後で異なること ・船舶コード ・航海番号 ・船会社コード ・船積港コード ・船積港枝番
15		船会社コード（変更後）	SCA	an	4			M														ＮＡＣＣＳ用船会社コード	（１）変更後の船会社コードを入力 （２）ＮＡＣＣＳ用船会社コードを入力 （３）以下のいずれかの項目が変更前後で異なること ・船舶コード ・航海番号 ・船会社コード ・船積港コード ・船積港枝番
16		船積港コード（変更後）	LPR	an	5			M														国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）変更後の船積港コードを入力 （２）コンテナ貨物を日本向けに船積みした港を入力 （３）システムに登録されていない船積港コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （４）外国のコードとしてシステムに登録されていること （５）以下のいずれかの項目が変更前後で異なること ・船舶コード ・航海番号 ・船会社コード ・船積港コード ・船積港枝番
17		船積港名（変更後）	LPN	an	20			F															（１）変更後の船積港名を入力 （２）船積港コードにバスケットコードを入力した場合（船積港コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力 （３）船積港コードに対する船積港名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている船積港名を優先する

業務名（業務コード）			出港前報告船舶情報訂正（ＣＭＶ）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力条件/形式
18		船積港枝番（変更後）	LED	an	1			C														（１）変更後の船積港枝番を入力 （２）同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船積港枝番（１～９）を入力 （３）以下のいずれかの項目が変更前後で異なること ・船舶コード ・航海番号 ・船会社コード ・船積港コード ・船積港枝番
19		出港予定年月日（変更後）	DDT	n	8			M														（１）変更後の出港予定年月日を入力 （２）出港予定年月日を現地時間またはグリニッジ標準時で入力
20		出港予定時分（変更後）	DHM	n	4			M														（１）変更後の出港予定時分を入力 （２）出港予定時分を現地時間またはグリニッジ標準時で入力
21		グリニッジ標準時差分（変更後）	GTD	an	5			M														（１）変更後のグリニッジ標準時差分を入力 （２）現地時間とグリニッジ標準時との差分を「正負記号」＋「ＨＨＭＭ」形式で入力 （３）下記の範囲内のみ入力可 「－１２００」≦グリニッジ標準時差分≦「＋１４００」 （４）出港予定年月日および出港予定時分に、グリニッジ標準時を入力する場合は、「００００００」を入力
22		緩和措置対象地域識別（変更後）	MMR	an	1			C														変更後の緩和措置対象地域識別を入力 Ｙ：法令に基づき緩和措置が適用される近海航路の場合
23	100	個別変更Ｂ／Ｌ番号	BLN	an	35			C														（１）個別にＢ／Ｌ番号を指定して船舶情報の訂正を行う場合は入力 （２）変更前の船舶にかかるＢ／Ｌに対し、変更後の船舶情報で一括して訂正を行う場合は入力不要