業務名（業務コード）			システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（ＣＹＤ）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M															
2		Ｂ／Ｌ番号	BLN	an	35			M															（１）海上貨物の場合は、先頭４桁は船会社コード（ＮＡＣＣＳ用船会社コード）であること （２）その他Ｂ／Ｌ番号が不明等の場合は、先頭４桁に「ＯＴＨＯ（ゼロ）」と入力し、その後別途定める規定により入力 （３）５桁以上であること （４）カンマ入力がないこと
3		保税運送承認番号	OLT	an	11			M															（１）保税運送承認番号等を入力 （２）カンマ入力がないこと
4		搬入年月日	DTM	n	8			M															下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜搬入年月日≦システム日
5		搬入時刻	TIM	n	4			C															
6		船舶コード	SEN	an	9			M														コールサイン	船舶コードがシステムに登録されていない場合は、「９９９９」を入力
7		積載船名	SNM	an	35			C															船舶コードが「９９９９」の場合で、海上貨物の場合は積載船名を必須入力
8		仮陸揚識別	KRR	an	3			C														ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（７３６５）	２８：仮陸揚貨物
9		船卸港コード	DPR	an	5			M														国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）当該貨物の船卸港コード（仮陸揚貨物の場合は仮陸揚港）をコードで入力 （２）船卸港が不明な場合は、別途定める規定により入力
10		入港年月日	IDT	n	8			M															入港年月日が不明な場合は、別途定める規定により入力
11		積出地コード	LPR	an	5			M														国連ＬＯＣＯＤＥ	積出地コードが不明な場合は、別途定める規定により入力
12		荷受人コード	CNS	an	17			C														輸出入者コード 法人番号	
13		荷受人名	CNN	an	175			C															荷受人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者ＤＢに登録されている名称が無効の場合は必須入力
14		荷受人住所（連続入力）	CNA	an	105			C															（１）荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 （２）分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可
15		荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	CH1	an	70			C															（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
16		荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	CH2	an	35			C															（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
17		荷受人住所３／４（City name）	CH3	an	35			C															（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
18		荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）	CH4	an	35			C															（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
19		荷受人郵便番号（Postcode identification）	CHP	an	9			C															
20		荷受人国名コード（Country, coded）	CHC	an	2			C														国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	
21		荷受人電話番号	CTL	an	14			C															
22		品名	CMD	an	70			M															
23		代表品目番号	HSN	an	4			C														ＨＳコード（４桁）	

＜2019.03修正＞

業務名（業務コード）			システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（ＣＹＤ）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件															コード	入力条件/形式
24		記号番号	MRK	an	140			M																
25		到着個数	APS	n	8			M																（１）個数の表現できない貨物については「１」を入力 （２）小数点以下入力不可
26		個数単位コード	PUT	an	3			M															包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	個数の表現できない貨物については「ＮＥ△」を入力
27		総重量	GWT	n	10			M																整数部６桁、小数部３桁
28		重量単位コード	WUT	an	3			M															数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
29		容積	VOL	n	10			C																整数部６桁、小数部３桁
30		容積単位コード	VUT	an	3				M														数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
31		原産地コード	ORG	an	2			C															国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	
32		危険貨物等コード	SPC	an	3			C															危険貨物等コード	コンテナに収容されている貨物が危険貨物の場合にその種類をコードで必須入力
33	200	コンテナ番号	CNO	an	12			C																（１）左詰めで入力 （２）１欄目は必須入力 （３）本項目の入力がない場合は以降の項目に対してチェック及びシステムへの登録は行わない
34	*	シール番号	SL_	an	15	6			C															
35	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2				M														コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）	
36	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2				M														コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	
37	*	荷渡形態コード	DLV	an	2				C															５１：ＣＹ荷渡 ５２：ＣＦＳ荷渡 ５３：ＤＯＯＲ荷渡
38	*	コンテナ所有形態コード	COW	an	3				C														ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８０７７）	１：Shipper supplied ２：Carrier supplied ３：Consolidator supplied ４：Deconsolidator supplied ５：Third Party supplied
39	*	バンニング形態コード	VAN	an	3				C														ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（７２７３）	１：Carrier loads ４：Shipper loads １６：Consignee loads
40	*	コンテナ条約適用識別	CTR	an	1				M															１：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第８条（国産コンテナ等の特例）に該当しない場合 ２：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第８条（国産コンテナ等の特例）に該当する場合 ３：コンテナ条約適用外のコンテナの場合
41	*	事故税関通知識別コード	DCH	an	1				C															Ｚ：税関への通知を要する場合 Ｍ：税関への通知を要しない場合
42	*	事故コード	DM_	an	5	5				M													事故コード	事故がある場合に事故コードを必須入力