業務名（業務コード）	マニフェスト情報変更（ＭＦＣ０１）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	398			M														
2		便単位マニフェスト仕様	BMF	an	1			M														マニフェスト情報ＤＢに登録されている便単位マニフェスト仕様を入力 Ｕ：ＵＬＤ単位マニフェスト Ａ：取卸地単位マニフェスト Ｇ：ＧＥＮＥＲＡＬマニフェスト Ｔ：トランジットマニフェスト Ｅ：取卸地・仕向地同一マニフェスト
3		取卸地マニフェスト仕様	UMS	an	1			C														マニフェスト情報ＤＢに登録されている取卸地マニフェスト仕様を入力 Ｔ：ＴＡＣＭで「キログラム、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 Ａ：ＴＡＣＭで「ポンド、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 Ｂ：ＴＡＣＭで「キログラム、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 Ｃ：ＴＡＣＭで「ポンド、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 スペース：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「キログラム、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 １：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「ポンド、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 ２：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「キログラム、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 ３：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「ポンド、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 Ｙ：ＴＡＣＭで社用品マニフェスト作成を指定する場合（有償貨物取卸不可の場合） ＊：ＴＡＣＭ以外で社用品マニフェスト作成を指定する場合（有償貨物取卸不可の場合）
4		マニフェストページ番号	MFP	an	3			M														（１）マニフェストの情報変更を行うマニフェストページ番号を入力 （２）頭の余白は０を補完して入力
5		搭載便名１	FLT	an	6			M														（１）マニフェストの情報変更を行う搭載便名の便名部を入力 （２）便名部は航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （３）フライト・ナンバー部については３桁または４桁の入力が可能、４桁目については英・数記号が可とする。それ以外は数字とする。
6		搭載便名２	FLH	an	5			M														マニフェストの情報変更を行う搭載便名の日付部を入力 ＤＤＭＭＭ
7		出港予定年月日	POD	n	8			M														搭載便の出港予定年月日を入力
8		取消指定	CCL	an	1			C														Ｄ：入力したマニフェストページ番号のマニフェストをすべて削除する スペース：入力したマニフェストページ番号のマニフェストを変更入力する
9		積込港	ADP	an	3			M													ＩＡＴＡ空港コード	搭載便名に対する積込港を入力
10		取卸地	ULP	an	3			M													ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	搭載便名に対する取卸地を入力
11		継越便名	KBN	an	12			C														便単位マニフェスト仕様が「Ｔ」（トランジットマニフェスト）の場合、継越便名を入力
12	20	処理識別	SHB	an	1			C														以下の処理識別を入力 スペース：マニフェスト情報の変更 Ｘ：マニフェスト情報からの削除 ＊：処理対象外 Ａ：ＡＷＢ情報をマニフェストに追加 　ただし、以下の①～③に該当する場合は、追加入力は不可 　①ＡＷＢ番号を追加する空欄がない 　②ＴＡＣＭ 　③マニフェスト仕様が「Ｕ」（ＵＬＤ単位）または「Ａ」（取卸地単位） Ｆ：論理矛盾であるＡＷＢ情報を強制でマニフェストに追加
13	＊	貨物識別	KSB	an	1			C														ＵＬＤまたはＡＷＢの貨物識別を入力 Ｂ：一般ＡＷＢ Ｔ：ＴＡＣＭ適用ＡＷＢ Ｕ：ＵＬＤ ＊：一般ＵＬＤ収容貨物 Ｙ：ＴＡＣＭ適用ＵＬＤ収容貨物

業務名（業務コード）			マニフェスト情報変更（ＭＦＣ０１）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力条件／形式
14	＊	ＡＷＢ番号	AWB	an	20			C														処理識別が「Ａ」（ＡＷＢ情報の追加）の場合、ＡＷＢ番号のみ入力可
15	＊	品名	CMD	an	21			C														（１）当該ＡＷＢに対する品名を入力 （２）貨物識別が「Ｕ」（ＵＬＤ）の場合は、入力不可
16	＊	重量	WGT	n	8			C														（１）当該ＡＷＢに対する重量を入力 （２）貨物識別が「Ｕ」（ＵＬＤ）の場合は、入力不可 （３）整数部６桁、小数部１桁
17	＊	備考	RMK	an	5			C														（１）航空会社の必要事項を任意に入力（マニフェストに作成される） （２）貨物識別が「Ｕ」（ＵＬＤ）の場合は、入力不可