業務名（業務コード）	マニフェスト情報登録（ＭＦＦ０１）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	398			M													
2		便単位マニフェスト仕様	BMF	an	1			M													（１）便単位マニフェスト仕様を入力 （２）「Ｕ」、「Ａ」または「Ｇ」を入力する場合は、ＦＳＡ業務等で登録されているマニフェスト仕様であること Ｕ：ＵＬＤ単位マニフェスト Ａ：取卸地単位マニフェスト Ｇ：ＧＥＮＥＲＡＬマニフェスト Ｔ：トランジットマニフェスト Ｅ：取卸地・仕向地同一マニフェスト
3		取卸地マニフェスト仕様	UMS	an	1			C													ＦＳＡ業務等で登録されている取卸地マニフェスト仕様を入力 Ｔ：ＴＡＣＭで「キログラム、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 Ａ：ＴＡＣＭで「ポンド、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 Ｂ：ＴＡＣＭで「キログラム、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 Ｃ：ＴＡＣＭで「ポンド、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 スペース：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「キログラム、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 １：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「ポンド、整数値（小数点第１位四捨五入）」を指定する場合 ２：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「キログラム、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 ３：ＴＡＣＭ以外のマニフェストで「ポンド、重量の小数点第２位を四捨五入し、第１位までを出力」を指定する場合 Ｙ：ＴＡＣＭで社用品マニフェスト作成を指定する場合（有償貨物取卸不可の場合） ＊：ＴＡＣＭ以外で社用品マニフェスト作成を指定する場合（有償貨物取卸不可の場合）
4		搭載便名１	FLT	an	6			M													（１）マニフェストを作成する搭載便名の便名部を入力 （２）航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （３）フライト・ナンバーについては３桁または４桁の入力が可能、４桁目については英・数記号が可とする。それ以外は数字とする。
5		搭載便名２	FLH	an	5			M													マニフェストを作成する搭載便名の日付部を以下の形式で入力 ＤＤＭＭＭ
6		出港予定年月日	POD	n	8			M													搭載便の出港予定年月日を入力
7		出力指定	OSI	an	1			C													スペース：情報出力する Ｎ：情報出力しない
8		積込港	ADP	an	3			M												ＩＡＴＡ空港コード	搭載便名に対する積込港を入力
9		取卸地	ULP	an	3			M												ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	搭載便名に対する取卸地を入力
10		継越便名	KBN	an	12			C													マニフェスト仕様が「Ｔ」（トランジット）の場合のみ、継越便名を入力
11	20	処理識別	SHB	an	1			C													ＵＬＤに対して「Ｘ」を入力した場合、以降の当該ＵＬＤに積み付けられているすべてのＵＬＤ収容貨物もマニフェストに登録しない スペース：マニフェストにＡＷＢを登録する Ｘ、＊、Ｎ：処理対象外 Ｆ：マニフェストを強制的に登録する
12	＊	貨物識別	KSB	an	1			C													ＵＬＤまたはＡＷＢの貨物識別を入力 Ｂ：一般ＡＷＢ Ｔ：ＴＡＣＭ適用ＡＷＢ Ｕ：ＵＬＤ ＊：一般ＵＬＤ収容貨物 Ｙ：ＴＡＣＭ適用ＵＬＤ収容貨物
13	＊	ＡＷＢ番号	AWB	an	20			C													ＡＷＢ番号またはＵＬＤ番号を入力
14	＊	品名	CMD	an	21			C													（１）変更がある場合は、マニフェストに登録する品名を入力 （２）貨物識別が「Ｕ」（ＵＬＤ）の場合は、入力不可
15	＊	重量	WGT	n	8			C													（１）変更がある場合は、マニフェストに登録する重量を入力 （２）貨物識別が「Ｕ」（ＵＬＤ）の場合は、入力不可 （３）整数部６桁、小数部１桁

業務名（業務コード）			マニフェスト情報登録（ＭＦＦ０１）																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件／形式
16	＊	備考	RMK	an	5			C													（１）航空会社の必要事項を任意に入力（マニフェストに作成される） （２）貨物識別が「Ｕ」（ＵＬＤ）の場合は、入力不可