業務名（業務コード）			簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 搬入場所コード（保税地域）					条件 搬入場所コード（船卸場所）										コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M					M											
2		Ｂ／Ｌ番号	BLN	an	35			M					M											（１）海上貨物の場合は、先頭４桁は会社コード（ＮＡＣＳ用船会社コード）であること （２）その他Ｂ／Ｌ番号が不明等の場合は、先頭４桁に「ＯＴＨＯ（ゼロ）」と入力し、その後に別途定める規定により入力 （３）５桁以上であること （４）カンマ入力がないこと
3		搬入場所コード（保税地域）	PLC	an	5			M					X										保税地域コード	（１）システム参加保税地域以外に貨物が蔵置されている場合に入力 （２）入力された保税地域コードがシステム参加保税地域以外であること
4		搬入場所コード（船卸場所）	BRT	an	5			X					M										バースコード	バースに船卸された貨物の場合に入力
5		搬入年月日	DTM	n	8			M					M											（１）入力された搬入場所コード（保税地域）が本船・ふ中扱いの場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜搬入年月日 （２）（１）以外の場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜搬入年月日≦システム日
6		搬入時刻	TIM	n	4			C					C											
7		船舶コード	SEN	an	9			M					M										コールサイン	船舶コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
8		積載船名	SNM	an	35			C					C											船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載船名を必須入力
9		船卸港コード	DPR	an	5			C					M										国連ＬＯＣＯＤＥ	船卸港コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
10		入港年月日	IDT	n	8			M					M											（１）入力された搬入場所コード（保税地域）が本船・ふ中扱いの場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜入港年月日 （２）（１）以外の場合は、下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜入港年月日≦システム日 （３）入港年月日が不明の場合は、別途定める規定により入力
11		積出地コード	LPR	an	5			C					C										国連ＬＯＣＯＤＥ	積出地コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
12		品名	CMD	an	70			C					C											
13		記号番号	MRK	an	140			C					C											
14		個数	PCS	n	8			M					M											（１）小数点以下は入力不可 （２）個数の表現できない貨物については「１」を入力
15		個数単位コード	PUT	an	3			M					M										包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	
16		総重量	GWT	n	10			M					M											整数部６桁、小数部３桁
17		重量単位コード	WU1	an	3			M					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド