

4.3 メール処理方式

本処理方式は、処理結果電文を一定時間経過後に NACCS センターサーバに対して取りに行く方式である。そのため、インタラクティブ処理方式（SMTP 双方向）などと比較すると、処理要求電文の応答は遅くなる。また、本処理方式は、利用者システム配下のパソコンのみ利用することが可能であり、NACCS EDI 電文の作成負荷を軽減することが可能である。

なお、メール処理方式として、NACCS EDI 電文によるメール処理方式と、EDIFACT 電文によるメール処理方式があるが、電文構造が異なるほかは、基本的に同じ方式となっている。

また、メール処理方式では、利用者は 1 度に複数件の処理要求電文の送信が可能であるが、処理結果電文は、一定時間経過後に NACCS センターサーバに対して、一括して取りに行く（受信する）必要がある。

4.3.1 NACCS EDI 電文によるメール処理方式

4.3.1.1 処理方式概要（EDIFACT 電文以外）

NACCS EDI 電文によるメール処理方式には、利用者が開発したソフトを利用する。

NACCS EDI 電文によるメール処理方式の処理方式の概要を図 4-3-1 に示す。なお、e-mail 送信については、「4.6.1 e-mail」を参照すること。




図 4-3-1 NACCS EDI 電文によるメール処理方式の接続形態概要

- ① 利用者は、業務において必要とされる項目が格納された NACCS EDI 電文を作成し、メールサーバに対し SMTP にて送信する。このとき、1 度に複数件の電文送信が可能である。
- ② メールサーバに送られた電文は、メイン処理部に 1 件ずつ転送される。メイン処理部で業務処理を行った後、処理結果電文をメールサーバ内利用者メールボックスに転送する。利用者は、メールボックスから POP3 にて電文の取り出しを行うことにより処理結果を受信する。

4.3.1.2 通信プロトコルの詳細

NACCS EDI 電文によるメール処理方式の通信プロトコルには、ネットワーク・トランスポート層に TCP/IP 、その上位層には、処理要求電文の送信には SMTP、処理結果電文の取り出しには POP3 を採用する。

(1) 処理要求電文送信時の SMTP 仕様

(A) 対応する SMTP コマンド

NACCS EDI 電文によるメール処理方式で対応する SMTP コマンドとそのレスポンスの一覧を表 4-3-1 に示す。

表 4-3-1 対応する SMTP コマンド一覧

コマンド	概要	パラメータ	センター側メール サーバの応答 (正常レスポンス)
HELO	通信経路の使用開始宣言とホストの識別	送信側ホスト名 (ドメイン名)	250
MAIL	メール処理の開始	FROM:送信者名	250
RCPT	メール受信者の指定	TO:宛先ユーザ名	250
DATA	メール本文の送信開始	メッセージデータ	354
RSET	メール転送の中止	なし	250
QUIT	接続終了要求	なし	221

(B) SMTP 送信時のコマンドシーケンス

利用者システムからセンター側サーバに処理要求電文を送信する際の SMTP コマンドレベルでのシーケンスを、表 4-3-2 に示す。また、各コマンドの説明を表 4-3-2 に示す。




図 4-3-2 処理要求電文送信時の SMTP コマンドシーケンス
(対メールサーバにおける 1 コネクション 2 電文送信例)

(注)図 4-3-2 で全ての電文送信が完了した後 2 分、利用者システムのゲートウェイコンピュータから QUIT コマンドを発行しない場合、センター側メールサーバでコネクションタイムアウトを発行し、強制的に接続切断を行う。このため、メール処理方式利用者は、全ての処理要求電文の送信が完了した時点で、QUIT コマンドを発行すること。

表 4-3-2 SMTP 送信時のコマンド説明

項目番号	コマンド等	説明
1	コネクション接続要求	利用者は、センター側メールサーバの 25 番ポートに対してコネクション接続要求を行うこと。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 220 を返す。 センター側メールサーバの IP アドレスは、NACCS センターの DNS に問い合わせを行うことで取得できる。
2	HELO ドメイン名	利用者は、利用者システム側のドメイン名を設定してコマンドを実行すること。センター側メールサーバは、サーバが利用可能な場合、SMTP コネクションを開始する。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 250 を返す。 利用者システム側のドメイン名は、事前に NACCS センターが通知する。
3	MAIL FROM: メールアドレス	利用者は、利用者側メールアドレスを設定してコマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 250 を返す。 利用者側メールアドレスは事前に NACCS センターが通知する。
4	RCPT TO: メールアドレス	利用者は、NACCS センターサーバ側メールアドレス (NACCS@MAIL.PROD.NACCS6) を設定してコマンドを実行すること。 センター側サーバは、正常応答として応答コード 250 を返す。
5	DATA	利用者は、処理要求電文の送信開始コマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 354 を返す。 この後、利用者は、電文(通信プロトコルヘッダーを含む)を送信することが可能となる。
6	メール本文の送信	利用者は、NACCS の業務仕様に則り処理要求電文を送信する。 1 つの処理要求電文の終端には、.(ドット)のみの行を送信すること。 終端を受信した後、センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 250 を返す。 (注 1) 1000 バイトごとに改行<CRLF>が必要となるが、NACCS の EDI 仕様では、1000 バイト以内に改行<CRLF>が入る仕様となっているため、特に意識する必要はない。 (注 2) SMTP では、電文の終端を<CRLF>.<CRLF>で認識するため、電文の途中に「.」が先頭に位置する行がある場合、利用者システムでダミーの「.」をその直前に付加すること。センター側メールサーバでは、ダミーの「.」を削除してメイン処理部に引き渡す。

項目番	コマンド等	説明
7	RSET	利用者が本コマンドを実行すると、HELO直後の状態に戻る。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード250を返す。 (本コマンドは、正常時には実行する必要はない。)
8	QUIT	利用者は、SMTPのコネクションを終了する。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード221を返す。

(注1) SMTPの応答コードについて

各応答コード3桁の後ろには、任意の文字列が続くが、先頭3桁のみ参照すること。

例) HELOの応答

250 MAIL. PROD. NACCS6



応答コードのみ参照し、表4-3-3で示す対処を行うこと。

※理由：後ろの文字列は、NACCSセンターサーバの仕様変更に伴い変更される可能性があるため。

(注2) タイムアウト監視について

利用者システムは、センター側メールサーバやネットワークの障害などを検知できるよう、SMTPコネクションのタイムアウト監視を行うこと。

本仕様においては、同一コネクションで複数の電文送信を可能としており、SMTPコネクションのタイムアウト時間を規定することはできないため、利用者の運用方法にあわせて監視時間を定めること。

(C) 異常時の対処

SMTP 送信時にエラーが発生した場合の対処を表 4-3-3 に示す。

表 4-3-3 SMTP のシーケンスエラーにおける対処

項目番号	コマンド等	想定されるエラーと対処
1	コネクション接続要求	<p>センター側メールサーバに接続要求を行ったが、接続要求が受け付けられない。</p> <p><原因と対処></p> <ul style="list-style-type: none"> ・宛先 IP アドレスが間違っている。 →NACCS センターから通知されたセンター側メールサーバの IP アドレスに接続しているか確認する。 ・宛先ポート番号が間違っている →25 番ポートに接続要求しているか確認する。 ・NACCS センターサーバがメンテナンス中である。 →NACCS センターサーバのメンテナンス情報は、NACCS 掲示板に公開されているのでそれを確認する。メンテナンス中である場合、メンテナンス終了後に再度接続を行う。 ・NACCS センターサーバやネットワークが障害中である。 →暫くしてから再度接続要求を行う。長時間復旧しない場合は、NACCS センターのヘルプデスクに調査依頼を行う。障害情報については、NACCS 掲示版にも掲載される。 <p>なお、接続試験用のサーバのメンテナンス情報、障害情報については、NACCS 掲示板に掲載されないので、接続試験可能な時間帯にも関わらずサーバに接続できない場合は、NACCS センターに NACCS センターサーバの状況を確認すること。</p>
2	HELO	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p><原因と対処></p> <ul style="list-style-type: none"> ①文法エラー(500)である。 →HELO コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。(503) →図 4-3-2 に示す正しい順序でコマンドを実行する。 <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
3	MAIL FROM	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p><原因と対処></p> <ul style="list-style-type: none"> ①文法エラー(500)またはパラメータエラー(501)またはドメイン名のエラー(553)である。 →MAIL コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。(503) →図 4-3-2 に示す正しい順序でコマンドを実行する。 <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、接続要求からやり直す。</p>

項目番号	コマンド等	想定されるエラーと対処
4	RCPT TO	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>①文法エラー(500)またはパラメータエラー(501)またはドメイン名のエラー(553)である。 →RCPT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。(503) →図 4-3-2 に示す正しい順序でコマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
5	DATA	<p>エラー応答（正常応答(354)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>①文法エラー(500)である。 →DATA コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。(503) →図 4-3-2 に示す正しい順序でコマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
6	処理要求電文の送信	<p>通信途中でエラーとなる。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>センター側メールサーバが障害となっている可能性があるため、暫くしてから再度送信を行う。長時間復旧しない場合は、NACCS センターのヘルプデスクに調査依頼を行う。</p>
7	RSET	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>文法エラー(500)である。 →RSET コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
8	QUIT	<p>エラー応答（正常応答(221)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>文法エラー(500)である。 →QUIT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p>
9	その他	<p>通信途中でコネクションの異常を検出する。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、コネクション接続要求からやり直す。</p>

(2) 処理結果電文送信時の POP3 仕様

(A) 対応する POP3 コマンド

POP3 (Post Office Protocol version3) については、基本的に RFC「Request For Comments」(RFC1939) に準拠するものとする。但し、認証交換方式の 1 つである APOP には対応しない。

NACCS EDI 電文によるメール処理方式で対応する POP3 コマンドとそのレスポンスの一覧を表 4-3-4 に示す。

表 4-3-4 使用する POP3 コマンド一覧

コマンド	概要	パラメータ	センター側メール サーバの応答 (正常レスポンス)
USER	メールアドレスの送信	メールアドレス	+OK
PASS	メールボックスパスワードの送信	メールボックス パスワード	+OK
STAT	メールの電文数、電文サイズの問い合わせ	なし	+OK 電文数 電文総サイズ
LIST	全体の情報問い合わせ	なし	+OK メッセージ番号 メッセージサイズ . . メッセージ番号 メッセージサイズ .
	特定の情報問い合わせ	メッセージ番号	+OK メッセージ番号 メッセージサイズ
RETR	メール本文の取り出し要求	メッセージ番号	+OK 業務電文 (複数行) .
DELE	メール本文の削除要求	メッセージ番号	+OK
QUIT	通信終了 (完了通知)	なし	+OK

(B) 処理結果電文受信時の POP3 コマンドシーケンス

メール処理方式における、POP3 による処理結果電文の取り出しシーケンスを図 4-3-3 に示す。本シーケンスは、メールサーバ接続時点での処理結果電文数を取得する際に、STAT コマンドを使用した場合の例である。また、各コマンドの説明を表 4-3-5 に示す。




図 4-3-3 処理結果電文受信時の POP3 コマンドシーケンス

表 4-3-5 POP3 受信時のコマンド説明

項目番号	コマンド等	説明
1	コネクション接続要求	利用者は、センター側メールサーバの 110 番ポートに対してコネクション接続要求を行うこと。センター側メールサーバは、正常応答として+OK を返す。 センター側メールサーバの IP アドレスは、NACCS センターの DNS に問い合わせを行うことで取得できる。
2	USER メールアドレス	利用者は、利用者側メールアドレスを設定してコマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として+OK を返す。 利用者側メールアドレスは事前に NACCS センターが通知する。
3	PASS POP パスワード	利用者は、POP パスワードを設定してコマンドを実行すること。USER コマンドにて指定されたメールサーバと、本コマンドにて指定した POP パスワードとでユーザ認証を行い、成功した場合は、正常応答として+OK を返す。 POP パスワードは、事前に NACCS センターが通知する。
4	STAT	現在のコネクションにおいて取得可能である電文数、電文総サイズを取得する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。 +OK△電文数△電文総サイズ（バイト単位）
5	LIST	現在のコネクションにおいて取得可能である各電文のメッセージ番号、メッセージサイズを取得する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。 +OK メッセージ番号△メッセージサイズ メッセージ番号△メッセージサイズ ⋮ メッセージ番号△メッセージサイズ ⋮ (注 1) ”.” は、応答の終端を示す通信プロトコルトレーラーである。 (注 2) メッセージサイズの単位は、バイトである。
6	LIST メッセージ番号	現在のコネクションにおいてメッセージ番号が示す電文のメッセージサイズを取得する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。 +OK△メッセージ番号△メッセージサイズ（バイト単位）

項目番号	コマンド等	説明
7	RETR メッセージ番号	<p>メッセージ番号を指定してメールボックスからメールを読み出す場合、利用者は、本コマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。</p> <p>+OK 業務電文（複数行） . (注 1) “.” は、応答の終端を示す通信プロトコルトレーラーである。POP3 では、電文の終端を<CRLF>.<CRLF>で認識するため、電文内に行頭が「.」である行が存在する場合、利用者には、その行頭に「.」を付加したうえで応答を返す。利用者は、受信した応答電文の行頭が「.」で続く文字列が<CRLF>でなかった場合は、行頭の「.」を取り除くこと。</p>
8	DELE メッセージ番号	<p>RETR コマンドによって受信した電文のメッセージ番号を指定してメールボックスからメールを削除する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。</p> <p>+OK (注 1) 指定されたメッセージのメール領域からの削除は、QUIT コマンドによるコネクション正常終了時に確定される。QUIT が正常に受け付けられる以前に POP3 からの異常応答、障害によるコネクション切断が発生した場合は、コネクション再接続時に DELE コマンドが既に正常終了していたメッセージについても再受信可能な状態になっている点に留意すること。</p>
9	QUIT	<p>利用者は、POP3 のコネクションを終了する際、コマンドを実行すること。</p> <p>センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返した後、利用者とのコネクションを切断する。</p> <p>+OK</p>

(注意 1) POP の応答コードについて

応答コード (+OK, -ERR) の後には、スペース 1 バイトを挟み、要求コマンド固有の応答情報が続く場合があるが、表 4-3-5 内で説明されているもののみ参照すること。

(注意 2) △は、スペースを示す

利用者が受信用メールボックスに対して処理結果電文の取り出し要求を行う際には、直前の取り出し要求によって電文の削除が完了し QUIT コマンドによる完了通知を行った後、次の接続までに必ず NACCS センターが指定する一定時間（3 分）以上の間隔をあけなければならない。利用者が受信用メールボックスに対し処理結果電文の取り出し要求を頻繁に行うと、メールサーバが高負荷状態となる。その結果、レスポンスが遅延し、処理結果電文の内容の確認に時間がかかるってしまうためである。

また、利用者は、RETR コマンドを発行して電文の取り出しを完了した後には、必ず DELE コマンドを発行し、メールボックス内の取り出し済み電文を削除しなければならない。

(C) 異常時の対処

POP3 による電文受信時にエラーが発生した場合の対処を表 4-3-6 に示す。

表 4-3-6 POP3 のシーケンスエラーにおける対処

項目番	コマンド等	想定されるエラーと対処
1	コネクション接続要求	<p>センター側メールサーバに接続要求を行ったが、接続要求が受け付けられない。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宛先 IP アドレスが間違っている。 →NACCS センターから通知されたセンター側メールサーバの IP アドレスに接続しているか確認する。 ・宛先ポート番号が間違っている →110 番ポートに接続要求しているか確認する。 ・センターがメンテナンス中である。 →センターのメンテナンス情報は、NACCS 掲示板に公開されているのでそれを確認する。メンテナンス中である場合、メンテナンス終了後に再度接続を行う。 ・NACCS センターサーバやネットワークが障害中である。 →暫くしてから再度接続要求を行う。長時間復旧しない場合は、NACCS センターのヘルプデスクに調査依頼を行う。 障害情報については、NACCS 掲示版にも掲載される。 <p>なお、接続試験用のサーバのメンテナンス情報、障害情報については、NACCS 掲示板に掲載されないので、接続試験可能な時間帯にも関わらずサーバに接続できない場合は、NACCS センターに NACCS センターサーバの状況を確認すること。</p>
2	USER	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ①文法エラーである。 →USER コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド実行前に、コマンドを実行する。 <p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
3	PASS	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ①文法エラーである。 →PASS コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。 →USER コマンド実行後に、コマンドを実行する。 ③認証エラーである。 →USER コマンドにおいて指定した利用者側メールアドレス、PASS コマンドにおいて指定した POP パスワードの内容を確認し、再度コネクション接続要求の手順からやり直す。

項目番	コマンド等	想定されるエラーと対処
		<p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。 <原因と対処> 障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、接続要求からやり直す。</p>
4	STAT	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。 <原因と対処> ①文法エラーである。 →STAT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。 <原因と対処> 障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
5	LIST	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。 <原因と対処> ①文法エラーである。 →LIST コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。 <原因と対処> 障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
6	RETR	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。 <原因と対処> ①文法エラーである。 →RETR コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。 ③指定したメッセージ番号に相当する電文が存在しない、または同一コネクションにおいて既にDELE コマンドを用いた削除要求が行われているメッセージ番号である。 →正しいメッセージ番号を指定して、コマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。 <原因と対処> 障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>

項目番	コマンド等	想定されるエラーと対処
7	DELE	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →DELE コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。</p> <p>③指定したメッセージ番号に相当する電文が存在しない、または同一コネクションにおいて既に DELE コマンドを用いた削除要求が行われているメッセージ番号である。 →正しいメッセージ番号を指定して、コマンドを実行する。</p>
		<p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
8	QUIT	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →QUIT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p>
		<p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
9	その他	<p>通信途中でコネクションが切断される。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、コネクション接続要求からやり直す。</p>

4.3.1.3 電文構造

メール処理方式を使用する場合は、NACCS EDI 電文、添付ファイル電文および XML 形式電文に通信プロトコルヘッダー及び通信プロトコルトレーラーが付加される。

以降に各形式の電文構造の概要を示す。

(1) NACCS EDI 電文の場合

NACCS EDI 電文の概要（メール処理方式）を図 4-3-4 に示す。




図 4-3-4 NACCS EDI 電文の概要（メール処理方式）

（注）なお、関連省庁システムの業務で送受信する電文の最大長は、3.1.2 NACCS EDI 電文の電文構造 表 3-1-1 を参照

メール処理方式利用者が NACCS EDI 電文を NACCS センターサーバへ送信する際に作成する電文の形態を、図 4-3-5 に示す。

- ① SMTP ヘッダーの後の “<CRLF>” に続けて NACCS EDI 電文を始める。
- ② NACCS EDI 電文に “.” (ピリオド)、<CRLF>を続けて、通信プロトコルトレーラーとする。




図4-3-5 電文の内容

(参考) 上記の電文構造をテキストエディター等のテキスト形式で見た場合、以下のようになる。

From:XXXXXXX...XXX<CRLF>	通信プロトコルヘッダー (SMTP ヘッダー)		
To:XXXXXXX...XXX<CRLF>			
Mime-Version:1.0<CRLF>	入力共通項目		
Content-Type:Text/plain; charset="EUC-JP"<CRLF>			
Content-Transfer-Encoding:8bit<CRLF>	業務個別項目		
<CRLF>			
XXXXXXXXXXXX....XXX<CRLF>	NACCS EDI 電文		
XXX...XXX<CRLF>			
XXX...XXX<CRLF>	通信プロトコルトレーラー (SMTP トレーラー)		
XXX...XXX<CRLF>			
.<CRLF>			

※ 「<CRLF>」については、テキストエディター等により見え方が異なることがある。

! 通信プロトコルトレーラーについて

SMTPでは、電文の最後に“.“.<CRLF>”（ピリオドのみの行）を付加し、電文の最後に存在する“<CRLF>”と合わせた“<CRLF>. <CRLF>”を認識することによって、電文の終了を判断できるようになっている。

! 通信プロトコルトレーラーと“.”（ドット）の区別

”.”は、応答の終端を示す通信プロトコルトレーラーである。SMTP、POP3では、電文の終端を<CRLF>. <CRLF>で認識するため、電文内に行頭が「.」である行が存在する場合、センター側では、利用者に対してその行頭に「.」を付加(バイトスタッフ)したうえで応答を返す。通信プロトコルトレーラーと区別するため、利用者は、受信した応答電文の行頭が「.」で続く文字列が<CRLF>でなかった場合は、行頭の「.」を削除すること。バイトスタッフを正しく削除しない場合、“.”（ドット）が本来よりも1つ多く出力されたり、電文長が1バイト長いといったエラーが利用者システム側で発生する。

(2) 添付ファイル電文の場合

添付ファイル電文の概要（メール処理方式）を図4-3-6に示す。
なお、NACCSで使用可能な添付ファイルについては、「4.6.2 添付ファイルについて」を参照すること。




図4-3-6 添付ファイル電文の概要（メール処理方式）

（注）なお、関連省庁システムの業務で送信する添付データ部の最大電文長は、3.1.2 NACCS EDI 電文の電文構造 表3-1-1を参照

メール処理方式利用者が添付ファイル電文をNACCSセンターへ送信する際に作成する電文の形態を、図4-3-7に示す。

① 格納方法

NACCSでは、添付ファイル電文の送受信時にMIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)のBASE64を使用する。添付ファイル電文は、メールの添付ファイルの形式で格納する。

添付ファイル電文送信時の詳細規定は、以下のとおりとする。

- MIMEのバージョンは、1.0とする。
- SMTPヘッダー部のContent-Typeは、Multipart/mixed、NACCS電文部のContent-Typeは、Text/plain、添付ファイル部のContent-Typeは、添付ファイル次第でそれぞれ設定する。
- 添付ファイル部のContent-Transfer-Encodingは、BASE64を指定する。
- NACCS EDI電文は、省略することはできない。また、添付ファイル部は、NACCS EDI電文の後方に位置する必要がある。
- Content-Dispositionには、attachmentを設定し、filenameにはファイル名を設定する。

② 電文イメージ

- 添付ファイル電文は、通信プロトコルヘッダー、本文、通信プロトコルトレーラーからなる。
- SMTPヘッダーの後の<CRLF>の後ろに、NACCS EDI電文、BASE64でエンコードした添付ファイル本体を設定する。
- 添付ファイル電文に<CRLF>、"."（ピリオド）、<CRLF>を続けて通信プロトコルトレーラーとする。

通信プロトコルヘッダー (SMTPヘッダー)																		
From: XXXXX			C	L	F	To: XXXX	C	L	Mime-Version: 1.0	C	L	F	Content-Type: multipart/mixed; boundary= "YYYYYY"	C	R	L	F	
-	-	Y	C	L	F	Content-Type: Text/plain; charset= "EUC-JP"	C	L	Content-Transfer-Encoding: 8bit (注)	C	L	F	NACCS EDI電文を参照すること	C	R	L	F	
-	-	Y	C	L	F	Content-Type: "添付ファイル次第"; name= "ファイル名"	C	L	Content-Transfer-Encoding: BASE64	C	L	F	Content-Disposition: attachment; filename= "ファイル名"	C	R	L	F	
添付ファイル部			本文 添付ファイル部												C	R	L	F
添付ファイル本体			C	L	F	-	-	Y	Y	-	-	Y	C	R	L	F		

(注) 当該項目の設定値は、メールソフトに依存する。"8bit"は一例。

図 4-3-7 添付ファイル電文構造の例

〈参考〉

前頁の電文構造をテキストエディター等のテキスト形式で見た場合、以下のようなになる。

```
From:XXXXX…XXX<CRLF>
To:XXXXX…XXX<CRLF>
Mime-Version:1.0<CRLF>
Content-Type:multipart/mixed; boundary="YYYYYY"<CRLF>
<CRLF>
--YYYYYY<CRLF>
Content-Type:Text/plain; charset="EUC-JP"<CRLF>
Content-Transfer-Encoding:8bit<CRLF>
<CRLF>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX…XXX<CRLF> } NACCS EDI 電文

<CRLF>
--YYYYYY<CRLF>
Content-Type: "添付ファイル次第"; name="ファイル名"<CRLF>
Content-Transfer-Encoding: BASE64<CRLF>
Content-Disposition: attachment; filename="ファイル名"<CRLF>
<CRLF>
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ…ZZ 添付ファイル本体 } 繰り返し可能

<CRLF>
--YYYYYY--
<CRLF>
..<CRLF>
```

} 通信プロトコル
ヘッダー
(SMTP ヘッダー)

} 通信プロトコル
トレーラー
(SMTP トレーラー)

(3) XML 形式電文の場合

XML 形式電文の概要（メール処理方式）を図 4-3-8 に示す。




図 4-3-8 XML 形式電文の概要（メール処理方式）

メール処理方式利用者が XML 形式電文を NACCS センターサーバへ送信する際には、以下の形態で電文を作成すること。

- ① SMTP ヘッダーの後の “<CRLF>” に続けて XML 形式電文を始める。
- ② XML 形式電文に<CRLF>、"." (ピリオド)、<CRLF>を続けて通信プロトコルトレーラーとする。
- ③ 1000 バイトごとに改行すること。しない場合はエラーとなる。
- ④ XML 電文部については、一行ごとに<CRLF>が存在するものとする。
- ⑤ XML 電文部の文字コードは、EUC-JP とし、XML ヘッダーの encoding フィールドに EUC-JP を記載すること。

メール処理方式利用者が XML 形式電文を NACCS センターサーバへ送信する際に作成する電文構造の詳細については、「付録 15」及び「業務仕様書」を参照すること。

〈参考〉

XML 形式電文の電文構造をテキストエディター等のテキスト形式で見た場合の一例を以下に示す。

```
From:XXXXX…XXX<CRLF>
To:XXXXX…XXX<CRLF>
Mime-Version:1.0<CRLF>
Content-Type:Text/xml; charset="EUC-JP"<CRLF>
Content-Transfer-Encoding:8bit<CRLF>
<CRLF>
```

} 通信プロトコル
ヘッダー
(SMTP ヘッダー)

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP" standalone="no" ?>
- <RootElement>
  - <Header>
    - <DocumentType>
      <DocumentTypeCode>XXX</DocumentTypeCode>
      <DocumentTypeDescription>XX…XXX</DocumentTypeDescription>
    </DocumentType>
    - <DocumentIdentification>
      <MessageFunction> XX…XXX </MessageFunction>
      <MessageTransferSequenceNo>XX</MessageTransferSequenceNo>
    </DocumentIdentification>
    <SenderId> XX…XXX </SenderId>
  </Header>
  - <Body>
    .
    .
    .
    .
  - <AdditionalInformation>
    <InformationType> XX…XXX </InformationType>
  </AdditionalInformation>
</Body>
</RootElement>
```

※XML 電文部
詳細は、「付録 15」及び「業務仕様書」参照

```
<CRLF>
.<CRLF>
```

} 通信プロトコル
トレーラー¹
(SMTP トレーラー)

(4) SMTP ヘッダーの格納内容

(A) NACCS EDI 電文の場合

処理要求電文及び処理結果電文における SMTP ヘッダーの格納内容について以下に示す。

① 処理要求電文

利用者が作成する処理要求電文において使用する SMTP ヘッダーの必須格納内容を表 4-3-7 に示す。

表 4-3-7 SMTP ヘッダー（処理要求電文）

項目番号	項目	利用者が設定する内容
1	From	メール送信者を示す NACCS では、NACCS センターから付与された送信元（利用者）メールアドレスを設定する 設定されていない場合は、エラーとなる （「4.3.4 メールアドレス」を参照）
2	To	メール受信者を示す NACCS では、メール処理方式用の NACCS センターサーバ側メールアドレスを設定する （「4.3.4 メールアドレス」を参照）
3	MIME-version	NACCS では、“1.0”を設定する
4	Content-Type	Text/plain; charset="EUC-JP"を設定する
5	Content-Transfer-Encoding	NACCS では、文字を EUC で扱うため、“8bit”を設定する

② 処理結果電文

NACCS から利用者に出力される処理結果電文（処理結果通知電文、出力情報電文）において使用する SMTP ヘッダーの格納内容を表 4-3-8 に示す。

表 4-3-8 SMTP ヘッダー（処理結果電文）

項目番号	項目	NACCS センターサーバ内メールサーバ が設定する内容
1	From	メール送信者を示す NACCS では、メール処理方式用の NACCS センターサーバ側メールアドレスが設定される （「4.3.4 メールアドレス」を参照）
2	To	メール受信者を示す NACCS では、処理結果電文が格納される利用者の受信用メールボックスのメールアドレスが設定される （「4.3.4 メールアドレス」を参照）
3	Date	利用者がメールを取り出した日時が設定される
4	Subject	（「4.3.1.3 (5) SMTP ヘッダーの Subject の内容」を参照）
5	MIME-version	NACCS では、“1.0”を設定する
6	Content-Type	Text/plain; charset="EUC-JP"を設定する
7	Content-Transfer-Encoding	NACCS では、文字を EUC で扱うため、“8bit”を設定する

(B) 添付ファイル電文の場合

処理要求電文及び処理結果電文における SMTP ヘッダーの格納内容について以下に示す。

① 処理要求電文

利用者が作成する処理要求電文において使用する SMTP ヘッダーの格納内容を表 4-3-9 に示す。

表 4-3-9 SMTP ヘッダー(処理要求電文)

項目番	項目	利用者が設定する内容
1	From	メール送信者を示す NACCS では、NACCS センターから付与された送信元（利用者）メールアドレスを設定する。設定されていない場合は、エラーとなる（「4.3.4 メールアドレス」を参照）
2	To	メール受信者を示す NACCS では、メール処理方式用の NACCS センターサーバ側メールアドレスを設定する （「4.3.4 メールアドレス」を参照）
3	MIME-version	NACCS では、“1.0”を設定する 設定されていない場合には、当該メールは破棄される
4	Content-Type	SMTP ヘッダ一部には、multipart/mixed;boundary="任意の値"を設定する また、NACCS 電文部は、Text/plain、添付ファイル部は、添付ファイル次第で設定する 設定されていない場合には、当該メールは破棄される
5	Content-Transfer-Encoding	SMTP ヘッダ一部には設定しない NACCS 電文部には、8bit を設定し、添付ファイル部には、BASE64 を設定する
6	Content-Disposition	SMTP ヘッダ一部および NACCS 電文部には、設定しない 添付ファイル部には、attachment を設定し filename には、"ファイル名"を設定する

② 処理結果電文

NACCS から利用者に出力される処理結果電文において使用する SMTP ヘッダーの格納内容の詳細については、前述の「4.3.1.3 (4) SMTP ヘッダーの格納内容 (A) NACCS EDI 電文の場合 表 4-3-8」を参照すること。

(C) XML 形式電文の場合

処理要求電文及び処理結果電文における SMTP ヘッダーの格納内容について以下に示す。

① 処理要求電文

利用者が作成する処理要求電文において使用する SMTP ヘッダーの必須格納内容を表 4-3-10 に示す。

表 4-3-10 SMTP ヘッダー（処理要求電文）

項目番	項目	利用者が設定する内容
1	From	メール送信者を示す NACCS では、NACCS センターから付与された送信元（利用者）メールアドレスを設定する。設定されていない場合は、エラーとなる（「4.3.4 メールアドレス」を参照）
2	To	メール受信者を示す NACCS では、メール処理方式用の NACCS センターサーバ側メールアドレスを設定する（「4.3.4 メールアドレス」を参照）
3	MIME-version	NACCS では、“1.0”を設定する 設定されていない場合には、当該メールは破棄される
4	Content-Type	NACCS では、EUC で電文を扱うため、Text/xml; charset="EUC-JP"を設定する
5	Content-Transfer-Encoding	NACCS では、文字を EUC で扱うため、"8bit"を設定する

② 処理結果電文

NACCS から利用者に出力される処理結果電文において使用する SMTP ヘッダーの格納内容の詳細については、前述の「（「4.3.1.3 (4) SMTP ヘッダーの格納内容 (A) NACCS EDI 電文の場合 表 4-3-8」を参照すること。

(5) SMTP ヘッダーの Subject の内容

NACCS センターサーバから利用者に送信される処理結果電文内の SMTP ヘッダー "Subject" に格納する内容について以下に示す。

① 目的

NACCS センターサーバ側で SMTP ヘッダーの "Subject" に以下の②に示す内容を設定することにより、利用者側でメールを開封することなく、メールに格納された処理結果電文の内容を判別可能とすることを目的とする。

② Subject の格納内容

処理結果通知電文と出力情報電文に共通のフォーマットを使用する。

Subject の内容を表 4-3-11 に示す。

表 4-3-11 Subject の内容

項目名	桁数	概要
業務個別データ	64	例えば、処理結果コード、申告番号、B/L 番号が設定される （「付表 6-8 出力情報コード一覧」を参照） 各情報の区切りとしてスペースが設定される

③ その他

Subject に格納する内容は、NACCS EDI 電文中にも含まれている情報であり、Subject の情報が必要としない利用者については、特に意識して使用する必要はない。
(破棄しても問題ない)

4.3.2 EDIFACT電文によるメール処理方式

4.3.2.1 処理方式概要 (EDIFACT電文)

EDIFACT電文によるメール処理方式は、NACCS EDI電文によるメール処理方式と電文構造が異なるほかは基本的に同じ方式となっている。

NACCSにおけるEDIFACT電文によるメール処理方式の概要を図4-3-9に示す。なお、e-mail送信については、「4.6.1 e-mail」を参照すること。




図4-3-9 EDIFACT電文によるメール処理方式の接続形態概要

- ① 利用者は、業務において必要とされる項目が格納された EDIFACT 電文(メール)を作成し、メールサーバに対し SMTP (EDIFACT 電文を MIME 形式で添付) にて送信する。このとき、1 度に複数件の電文送信が可能である。
- ② メールサーバでは、EDIFACT 電文を NACCS EDI 電文に変換した後、メイン処理部に転送する。
- ③ メイン処理部では、転送された電文に基づき業務処理を行った後、処理結果電文をメールサーバ内の利用者メールボックスに転送する。メールサーバでは、NACCS EDI 電文を EDIFACT 電文に変換した後、メールサーバ内の利用者のメールボックスに EDIFACT 電文を MIME 形式で格納する。
- ④ 利用者は、メールボックスから POP3 にて電文(メール)の取り出しを行うことにより、処理結果を受信する。

4.3.2.2 通信プロトコルの詳細

EDIFACT 電文によるメール処理方式の通信プロトコルには、ネットワーク・トランスポート層に TCP/IP、その上位層には、処理要求電文の送信には、SMTP(MIME)、処理結果電文の取り出しには、POP3(MIME)を採用する。

(1) 処理要求電文送信時の SMTP 仕様

(A) 対応する SMTP コマンド

EDIFACT 電文によるメール処理方式で対応する SMTP コマンドとそのレスポンスの一覧を表 4-3-12 に示す。

表 4-3-12 対応する SMTP コマンド一覧

コマンド	概要	パラメータ	センター側 メールサーバの応答 (正常レスポンス)
HELO	通信経路の使用開始宣言とホストの識別	送信側ホスト名 (ドメイン名)	250
MAIL	メール処理の開始	FROM:送信者名	250
RCPT	メール受信者の指定	TO:宛先ユーザ名	250
DATA	メール本文の送信開始	メッセージデータ	354
RSET	メール転送の中止	なし	250
QUIT	接続終了要求	なし	221

(B) 処理要求電文送信時の SMTP コマンドシーケンス

利用者システムからセンター側サーバに処理要求電文を送信する際(1コネクション2電文送信例)のSMTPコマンドレベルでのシーケンスを、図4-3-10に示す。また、各コマンドの説明を表4-3-13に示す。




図4-3-10 SMTPによる処理要求電文の送信シーケンス（1コネクション2電文送信例）

表 4-3-13 SMTP 送信時のコマンド説明

項目番号	コマンド等	説明
1	コネクション接続要求	利用者は、センター側メールサーバの 25 番ポートに対してコネクション接続要求を行うこと。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 220 を返す。 センター側メールサーバの IP アドレスは、NACCS センターの DNS に問い合わせを行うことで取得できる。
2	HELO ドメイン名	利用者は、利用者システム側のドメイン名を設定してコマンドを実行すること。センター側メールサーバは、サーバが利用可能な場合、SMTP コネクションを開始する。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 250 を返す。 利用者システム側のドメイン名は、事前に NACCS センターが通知する。
3	MAIL FROM:メールアドレス	利用者は、利用者側メールアドレスを設定してコマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 250 を返す。 利用者側メールアドレスは、事前に NACCS センターが通知する。
4	RCPT TO:メールアドレス	利用者は、NACCS センターサーバ側メールアドレス (NACCS@EDI FACT. PROD. NACCS6) を設定してコマンドを実行すること。 センター側サーバは正常応答として応答コード 250 を返す。
5	DATA	利用者は処理要求電文の送信開始コマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 354 を返す。 この後、利用者は、電文(通信プロトコルヘッダーを含む)を送信することが可能となる。
6	メール本文の送信	利用者は、NACCS の業務仕様に則り処理要求電文を送信する。 1 つの処理要求電文の終端には、.(ドット)のみの行を送信すること。 終端を受信した後、センター側メールサーバは正常応答として応答コード 250 を返す。 (注 1) 1000 バイトごとに改行<CRLF>が必要となるが、NACCS の EDI 仕様では、1000 バイト以内に改行<CRLF>が入る仕様となっているため、特に意識する必要はない。 (注 2) SMTP では、電文の終端を<CRLF>、<CRLF>で認識するため、電文の途中に「.」が先頭に位置する行がある場合、利用者システムでダミーの「.」をその直前に付加すること。センター側メールサーバでは、ダミーの「.」を削除してメイン処理部に引き渡す。
7	RSET	利用者が本コマンドを実行すると、HELO 直後の状態に戻る。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 250 を返す。 (本コマンドは、正常時には実行する必要は無い。)
8	QUIT	利用者は、SMTP のコネクションを終了する。 センター側メールサーバは、正常応答として応答コード 221 を返す。

(注)図 4-3-10 で全ての電文送信が完了した後 2 分、利用者システムのゲートウェイコンピュータから QUIT コマンドを発行しない場合、センター側メールサーバでコネクションタイムアウトを発行し、強制的に接続切断を行う。このため、メール処理方式利用者はゲートウェイ接続の場合、全ての処理要求電文の送信が完了した時点で、QUIT コマンドを発行すること。

(注 1) SMTP の応答コードについて

各応答コード 3 行の後ろには、任意の文字列が続くが、先頭 3 行のみ参照すること。

例) HELO の応答

250 EDIFACT. PROD. NACCS6
↑

応答コードのみ参照し、表 4-3-14 で示す対処を行うこと。

※理由：後ろの文字列は NACCS センターサーバの仕様変更に伴い変更される可能性があるため。

(注 2) タイムアウト監視について

利用者システムは、センター側メールサーバやネットワークの障害などを検知できるよう、SMTP コネクションのタイムアウト監視を行うこと。

本仕様においては、同一コネクションで複数の電文送信を可能としており、SMTP コネクションのタイムアウト時間を規定することはできないため、利用者の運用方法にあわせて監視時間を定めること。

(C) 異常時の対処

SMTP 送信時にエラーが発生した場合の対処を表 4-3-14 に示す。

表 4-3-14 SMTP のシーケンスエラーにおける対処

項目番号	コマンド等	想定されるエラーと対処
1	コネクション接続要求	<p>センター側メールサーバに接続要求を行ったが、接続要求が受け付けられない。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宛先 IP アドレスが間違っている。 <ul style="list-style-type: none"> →NACCS センターから通知されたセンター側メールサーバの IP アドレスに接続しているか確認する。 ・宛先ポート番号が間違っている <ul style="list-style-type: none"> →25 番ポートに接続要求しているか確認する。 ・NACCS センターサーバがメンテナンス中である。 <ul style="list-style-type: none"> →NACCS センターサーバのメンテナンス情報は、NACCS 掲示板に公開されているのでそれを確認する。メンテナンス中である場合、メンテナンス終了後に再度接続を行う。 ・NACCS センターサーバやネットワークが障害中である。 <ul style="list-style-type: none"> →暫くしてから再度接続要求を行う。長時間復旧しない場合は、NACCS センターのヘルプデスクに調査依頼を行う。 <p>障害情報については、NACCS 掲示版にも掲載される。</p> <p>なお、接続試験用のサーバのメンテナンス情報、障害情報については、NACCS 掲示板に掲載されないので、接続試験可能な時間帯にも関わらずサーバに接続できない場合は、NACCS センターに NACCS センターサーバの状況を確認すること。</p>
2	HELO	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ①文法エラー(500)である。 <ul style="list-style-type: none"> →HELO コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。(503) <ul style="list-style-type: none"> →図 4-3-10 に示す正しい順序でコマンドを実行する。 <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
3	MAIL FROM	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ①文法エラー(500)またはパラメータエラー(501)またはドメイン名のエラー(553)である。 <ul style="list-style-type: none"> →MAIL コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。(503) <ul style="list-style-type: none"> →図 4-3-10 に示す正しい順序でコマンドを実行する。 <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、接続要求からやり直す。</p>

項目番号	コマンド等	想定されるエラーと対処
4	RCPT TO	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>①文法エラー(500)またはパラメータエラー(501)またはドメイン名のエラー(533)である。</p> <p>→RCPT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。(503)</p> <p>→図 4-3-10 に示す正しい順序でコマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
5	DATA	<p>エラー応答（正常応答(354)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>①文法エラー(500)である。</p> <p>→DATA コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。(503)</p> <p>→図 4-3-10 に示す正しい順序でコマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
6	処理要求電文の送信	<p>通信途中でエラーとなる。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>センター側メールサーバが障害となっている可能性があるため、暫くしてから再度送信を行う。長時間復旧しない場合は、NACCS センターのヘルプデスクに調査依頼を行う。</p>
7	RSET	<p>エラー応答（正常応答(250)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>文法エラー(500)である。</p> <p>→RSET コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
8	QUIT	<p>エラー応答（正常応答(221)以外）が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>文法エラー(500)である。</p> <p>→QUIT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p>
9	その他	<p>通信途中でコネクションの異常を検出する。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、コネクション接続要求からやり直す。</p>

(2) 処理結果電文受信時の POP3 仕様

(A) 対応する POP3 コマンド

POP3 (Post Office Protocol version3) については、基本的に RFC「Request For Comments」(RFC1939) に準拠するものとする。但し、認証交換方式の 1 つである APOP には対応しない。

EDIFACT 電文によるメール処理方式で対応する POP3 コマンドとレスポンスの一覧を表 4-3-15 に示す。

表 4-3-15 対応する POP3 コマンド一覧

コマンド	概要	パラメータ	センター側 メールサーバの応答 (正常レスポンス)
USER	メールアドレスの送信	メールアドレス	+OK
PASS	メールボックスパスワードの送信	メールボックスパスワード	+OK
STAT	メールの電文数、電文サイズの問い合わせ	なし	+OK 電文数 電文総サイズ
LIST	全体の情報問い合わせ	なし	+OK メッセージ番号 メッセージサイズ . . メッセージ番号 メッセージサイズ .
	特定の情報問い合わせ	メッセージ番号	+OK メッセージ番号 メッセージサイズ
RETR	メール本文の取り出し要求	メッセージ番号	+OK 業務電文 (複数行) .
DELE	メール本文の削除要求	メッセージ番号	+OK
QUIT	通信終了 (完了通知)	なし	+OK

(B) 処理結果電文受信時の POP3 コマンドシーケンス

メール処理方式における、POP3 による処理結果電文の取り出しシーケンスを図 4-3-11 に示す。本シーケンスは、メールサーバ接続時点での処理結果電文数を取得する際に、STAT コマンドを使用した場合の例である。また、各コマンドの説明を表 4-3-16 に示す。




図 4-3-11 処理結果電文受信時の POP コマンドシーケンス

表 4-3-16 POP3 受信時のコマンド説明

項目番号	コマンド等	説明
1	コネクション接続要求	利用者は、センター側メールサーバの 110 番ポートに対してコネクション接続要求を行うこと。センター側メールサーバは、正常応答として+OK を返す。 センター側メールサーバの IP アドレスは、NACCS センター側の DNS に問い合わせることで取得できる。
2	USER メールアドレス	利用者は、利用者側メールアドレスを設定してコマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として+OK を返す。 利用者側メールアドレスは、事前に NACCS センターが通知する。
3	PASS POP パスワード	利用者は、POP パスワードを設定してコマンドを実行すること。USER コマンドにて指定されたメールサーバと、本コマンドにて指定した POP パスワードとでユーザ認証を行い、成功した場合は、正常応答として+OK を返す。 POP パスワードは、事前に NACCS センターが通知する。
4	STAT	現在のコネクションにおいて取得可能である電文数、電文総サイズを取得する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。 +OK△電文数△電文総サイズ（バイト単位）
5	LIST	現在のコネクションにおいて取得可能である各電文のメッセージ番号、メッセージサイズを取得する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。 +OK メッセージ番号△メッセージサイズ メッセージ番号△メッセージサイズ ⋮ メッセージ番号△メッセージサイズ . (注 1) ”.” は、応答の終端を示す通信プロトコルトレーラーである。 (注 2) メッセージサイズの単位は、バイトである。
6	LIST メッセージ番号	現在のコネクションにおいてメッセージ番号が示す電文のメッセージサイズを取得する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。 +OK△メッセージ番号△メッセージサイズ（バイト単位）

項目番号	コマンド等	説明
7	RETR メッセージ番号	<p>メッセージ番号を指定してメールボックスからメールを読み出す場合、利用者は、本コマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。</p> <p>+OK 業務電文（複数行） . (注 1) “.” は、応答の終端を示す通信プロトコルトレーラーである。POP3 では、電文の終端を<CRLF>.<CRLF>で認識するため、電文内に行頭が「.」である行が存在する場合、利用者には、その行頭に「.」を付加したうえで応答を返す。利用者は受信した応答電文の行頭が「.」で続く文字列が<CRLF>でなかった場合は、行頭の「.」を取り除くこと。</p>
8	DELE メッセージ番号	<p>RETR コマンドによって受信した電文のメッセージ番号を指定してメールボックスからメールを削除する場合、利用者は、本コマンドを実行すること。センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返す。</p> <p>+OK (注 1) 指定されたメッセージのメール領域からの削除は、QUIT コマンドによるコネクション正常終了時に確定される。 QUIT が正常に受け付けられる以前に POP3 からの異常応答、障害によるコネクション切断が発生した場合は、コネクション再接続時に DELE コマンドが既に正常終了していたメッセージについても再受信可能な状態になっている点に留意すること。</p>
9	QUIT	<p>利用者は、POP3 のコネクションを終了する際、コマンドを実行すること。 センター側メールサーバは、正常応答として次のレスポンスを返した後、利用者とのコネクションを切断する。</p> <p>+OK</p>

(注意 1) POP の応答コードについて

応答コード (+OK, -ERR) の後には、スペース 1 バイトを挟み、要求コマンド固有の応答情報が続く場合があるが、表 4-3-16 内で説明されているもののみ参照すること。

(注意 2) △は、スペースを示す

利用者が受信用メールボックスに対して処理結果電文の取り出し要求を行う際には、直前の取り出し要求によって電文の削除が完了し QUIT コマンドによる完了通知を行った後、次の接続までに必ず NACCS センターが指定する一定時間(3 分)以上の間隔をあけなければならない。利用者が受信用メールボックスに対し処理結果電文の取り出し要求を頻繁に行うと、メールサーバが高負荷状態となる。その結果、レスポンスが遅延し、処理結果電文の内容の確認に時間がかかるためである。

また、利用者は、RETR コマンドを発行して電文の取り出しを完了した後には、必ず DELE コマンドを発行し、メールボックス内の取り出し済み電文を削除しなければならない。

(C) 異常時の対処

POP3 による電文受信時にエラーが発生した場合の対処を表 4-3-17 に示す。

表 4-3-17 POP3 のシーケンスエラーにおける対処

項目番号	コマンド等	想定されるエラーと対処
1	コネクション接続要求	<p>センター側メールサーバに接続要求を行ったが、接続要求が受け付けられない。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宛先 IP アドレスが間違っている。 →NACCS センターから通知されたセンター側メールサーバの IP アドレスに接続しているか確認する。 ・宛先ポート番号が間違っている →110 番ポートに接続要求しているか確認する。 ・NACCS センターサーバがメンテナンス中である。 →NACCS センターサーバのメンテナンス情報は、NACCS 掲示板に公開されているのでそれを確認する。メンテナンス中である場合、メンテナンス終了後に再度接続を行う。 ・NACCS センターサーバやネットワークが障害中である。 →暫くしてから再度接続要求を行う。長時間復旧しない場合は、NACCS センターのヘルプデスクに調査依頼を行う。 障害情報については、NACCS 掲示版にも掲載される。 なお、接続試験用のサーバのメンテナンス情報、障害情報については、NACCS 掲示板に掲載されないので、接続試験可能な時間帯にも関わらずサーバに接続できない場合は、NACCS センターに NACCS センターサーバの状況を確認すること。
2	USER	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ①文法エラーである。 →USER コマンドの送信文字列が正しいか確認する。 ②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド実行前に、コマンドを実行する。 <p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。</p> <p>＜原因と対処＞</p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>

項目番	コマンド等	想定されるエラーと対処
3	PASS	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →PASS コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。 →USER コマンド実行後に、コマンドを実行する。</p> <p>③認証エラーである。 →USER コマンドにおいて指定した利用者側メールアドレス、PASS コマンドにおいて指定した POP パスワードの内容を確認し、再度コネクション接続要求の手順からやり直す。</p> <p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、接続要求からやり直す。</p>
4	STAT	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →STAT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
5	LIST	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →LIST コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
6	RETR	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →RETR コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。</p> <p>③指定したメッセージ番号に相当する電文が存在しない、または同一コネクションにおいて既にDELE コマンドを用いた削除要求が行われているメッセージ番号である。 →正しいメッセージ番号を指定して、コマンドを実行する。</p> <p>センター側メールサーバから応答が無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>

項目番	コマンド等	想定されるエラーと対処
7	DELE	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →DELE コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>②コマンドの順序が誤っている。 →PASS コマンド要求の正常応答後に、コマンドを実行する。</p> <p>③指定したメッセージ番号に相当する電文が存在しない、または同一コネクションにおいて既に DELE コマンドを用いた削除要求が行われているメッセージ番号である。 →正しいメッセージ番号を指定して、コマンドを実行する。</p>
		<p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
8	QUIT	<p>エラー応答 (-ERR) が返される。</p> <p><原因と対処></p> <p>①文法エラーである。 →QUIT コマンドの送信文字列が正しいか確認する。</p> <p>センター側メールサーバから応答無くタイムアウトする。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、一旦コネクションを切断し、コネクション接続要求からやり直す。</p>
9	その他	<p>通信途中でコネクションが切断される。</p> <p><原因と対処></p> <p>障害発生の可能性があるため、コネクション接続要求からやり直す。</p>

4.3.2.3 電文構造

(1) EDIFACT 電文

EDIFACT 電文を使用する際は、EDIFACT 電文に通信プロトコルヘッダー及び通信プロトコルトレーラーが付加される。

電文構造の概要を図 4-3-12 に示す。




図 4-3-12 EDIFACT 電文の概要

メール処理方式利用者が EDIFACT 電文を NACCS センターサーバへ送信する際には、以下の形態で電文を作成する。EDIFACT 電文構造の例を図 4-3-13、図 4-3-14 に示す。

① 格納方法

NACCS では、EDIFACT 電文の送受信時に MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) を使用する。EDIFACT 電文は、メールの添付ファイルの形式で格納する。

MIME の詳細規定は、以下のとおりとする。

- MIME のバージョンは、1.0 とする。
- Content-Type は、Text/plain または Multipart/mixed とする。
- Content-Transfer-Encoding は、BASE64 または Quoted-Printable とする。
- EDIFACT 電文のみをエンコードする。
- 添付できるファイル数は、1 ファイルのみとする（仮に利用者が複数のファイルを添付した処理要求電文を送信した場合、NACCS センターサーバでは、その内の先頭の 1 ファイルのみを処理し、残りのファイルは、処理対象外とする）。

② 電文イメージ

- SMTP ヘッダーの後の “CRLF” に続けて EDIFACT 電文を BASE64 または Quoted-Printable でエンコードした状態で始める。
- EDIFACT 電文に<CRLF>、“.” (ピリオド)、<CRLF>を続けて通信プロトコルトレーラーとする。

<Content-Type に Text/plain が設定された場合>




図 4-3-13 EDIFACT 電文構造の例 (Content-Type に Text/plain が設定された場合)

(参考) 上記の電文構造をテキストエディター等のテキスト形式で見た場合、以下のようになる。

```
From:XXXXXXX…XXX<CRLF>
To:XXXXXXX…XXX<CRLF>
Date:XXXXXXX…XXX<CRLF>
Mime-Version:1.0<CRLF>
Content-Type:Text/plain;charset="EUC-JP"<CRLF>
Content-Transfer-Encoding:BASE64<CRLF>
("BASE64"が"Quoted-printable"になる場合もある。)
<CRLF>
```

} 通信プロトコルヘッダー
(SMTP ヘッダー)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX…XXX

} EDIFACT 電文
(エンコードされた状態)


<CRLF>
.<CRLF>

} 通信プロトコルトレーラー
(SMTP トレーラー)

! 通信プロトコルトレーラーと “.” (ドット) の区別

”.” は、応答の終端を示す通信プロトコルトレーラーである。SMTP では、電文の終端を <CRLF>.<CRLF> で認識する。電文内に行頭が「.」である行が存在する場合、センター側では通信プロトコルトレーラーと区別するために、利用者に対してその行頭に「.」を付加(バイトスタッフ) したうえで応答を返す。利用者は、受信した応答電文の行頭が「.」であり続く文字列が<CRLF>でなかった場合は、行頭の「.」(バイトスタッフ) を削除すること。バイトスタッフを正しく削除しない場合、“.” (ドット) が本来よりも 1 つ多く出力されたり、電文長が 1 バイト長いといったエラーが利用者システム側で発生する。

<Content-Type に Multipart が設定された場合>



(注) 当該項目の設定値は、メールソフトに依存する。"7bit"は一例。

図 4-3-14 EDIFACT 電文構造の例 (Content-Type に Multipart が設定された場合)

(参考)前頁の電文構造をテキストエディター等のテキスト形式で見た場合、以下のようになる。

```
From:XXXXX…XXX<CRLF>
To:XXXXX…XXX<CRLF>
Date:XXXXX…XXX<CRLF>
Mime-Version:1.0<CRLF>
Content-Type:multipart/mixed; boundary="YYYYYY" <CRLF>
<CRLF>
--YYYYYY<CRLF>
Content-Type:XX…X<CRLF>
Content-Transfer-Encoding:7bit<CRLF>
XXXXX…XXX<CRLF>
<CRLF>
--YYYYYY<CRLF>
Content-Type:Text/plain; name="添付ファイル名" <CRLF>
Content-Transfer-Encoding:BASE64<CRLF>
("BASE64"が"Quoted-printable"になる場合もある。)
<CRLF>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX…XXX ] EDIFACT 電文
(エンコードされた状態)

<CRLF>
--YYYYYY--
<CRLF>
.<CRLF>
```

} 通信プロトコル
ヘッダー
(SMTP ヘッダー)

} 通信プロトコル
トレーラー
(SMTP トレーラー)

③ 添付ファイルのファイル名

イ. 処理要求電文

利用者で任意のファイル名を設定する。ファイル名は、以下のとおり。

形式 : 8.3 形式(XXXXXXX.XXX)の計 12 文字以内

使用可能文字 : 半角英文字(大文字、小文字)、半角数字

ロ. 処理結果電文

処理結果電文については、常に单一のファイル名を設定する。ファイル名は、以下のとおりとする。

SEANACCS.B64

(2) SMTP ヘッダーの格納内容

処理要求電文及び処理結果電文における SMTP ヘッダーの格納内容について以下に示す。

① 処理要求電文

利用者が作成する処理要求電文において使用する SMTP ヘッダーの格納内容を表 4-3-18 に示す。

表 4-3-18 SMTP ヘッダー(処理要求電文)

項目番	項目	利用者が設定する内容
1	From	メール送信者を示す NACCS では、NACCS センターから付与された送信元（利用者）メールアドレスを設定する（「4.3.4 メールアドレス」を参照） NACCS センターサーバ側でシステムに登録されているかをチェックし、未登録の場合は、当該メールは破棄される
2	To	メール受信者を示す NACCS では、メールサーバのメールアドレスを設定する（「4.3.4 メールアドレス」を参照）
3	Date	NACCS では、利用者がメールを送付した日時を設定する
4	MIME-version	NACCS では、“1.0”を設定する 設定されていない場合には、当該メールは破棄される
5	Content-Type	NACCS では、Text/plain; charset="EUC-JP"を設定する。マルチパートタイプの場合、multipart/mixed; boundary="任意の値"を設定する 設定されていない場合には、当該メールは破棄される
6	Content-Transfer-Encoding	Content-Type に Text/plain が設定された場合、“BASE64”または“Quoted-Printable”を設定する Content-Type に multipart/mixed が設定された場合、設定値は、メールソフトに依存する。この場合、メール本文中の添付ファイルのエンコード形式を“BASE64”または“Quoted-Printable”と設定する 設定されていない場合には、当該メールは破棄される

② 処理結果電文

NACCS から利用者に出力される処理結果電文（処理結果通知電文、出力情報電文）において使用する SMTP ヘッダーの格納内容を表 4-3-19 に示す。

表 4-3-19 SMTP ヘッダー(処理結果電文)

項目番	項目	NACCS センターサーバで設定される内容
1	From	メール送信者を示す NACCS では、メールサーバのメールアドレスが設定される
2	To	メール受信者を示す NACCS では、処理結果電文が格納される利用者の受信用メールボックスのメールアドレスが設定される
3	Date	利用者がメールを取り出した日時が設定される
4	Subject	(「4.3.2.3 (3) SMTP ヘッダーSubject の内容」を参照)
5	MIME-Version	NACCS では、"1.0"が設定される
6	Content-Type	NACCS では、Text/plain; charset="EUC-JP"が設定される
7	Content-Transfer-Encoding	NACCS では、"BASE64"が設定される
8	Content-Disposition	NACCS では、attachment; filename="添付ファイル名"が設定される

(3) SMTP ヘッダーSubject の内容

NACCS センターサーバから利用者に出力される処理結果電文内の SMTP ヘッダー"Subject"に格納する内容について以下に示す。

① 目的

NACCS センターサーバ側で SMTP ヘッダーの"Subject"に以下の②に示す内容を設定することにより、利用者側でメールを開封することなく、メールに格納された処理結果電文の内容を判別可能とすることを目的とする。

② Subject の格納内容

処理結果通知電文と出力情報電文に共通のフォーマットを使用する。

Subject の内容を表 4-3-20 に示す。

表 4-3-20 Subject の内容

項目名	桁	概要
業務個別データ	64	例えば、処理結果コード、申告番号、B/L 番号、管理番号が設定される 各情報の区切りとしてスペースが設定される (「付表 6-8 出力情報コード一覧」を参照)

③ その他

Subject に格納する内容は、EDIFACT 電文中にも含まれている情報であり、Subject の情報を必要としない利用者については、特に意識して使用する必要はない。
(破棄しても問題ない)

4.3.3 メールボックス

(1) メールボックスの概要

NACCSにおいてメール処理方式を採用する利用者のために、NACCS センターサーバ内に、それぞれ送信用メールボックスと受信用メールボックスを設置する。

① 送信用メールボックス

利用者から NACCS に送信された処理要求電文を格納するメールボックスのことである。

利用者は、NACCS センターサーバ内のメールボックスに対し、電文を送信する。

送信用メールボックスは、全利用者で共用となる。

② 受信用メールボックス

NACCS で処理を行った結果出力される処理結果電文（処理結果通知電文、出力情報電文）を格納するメールボックスのことである。

利用者は、NACCS センターサーバ内のメールボックスから、電文の取り出し要求により、処理結果電文を取り出す。

利用者は、受信用メールボックスから処理結果電文を取り出す際にメールボックス ID 及びメールボックスパスワードを使用することとなる。

メールボックス ID

電文の格納先であるメールボックスの識別子のことである。

電文の取り出し時に、メールボックスへのアクセス認証として使用する。

メールボックスパスワード

電文の取り出し時に、メールボックス ID とともにアクセス認証に使用する。

メールボックスの運用イメージを図 4-3-15 に示す。




図 4-3-15 メールボックスの運用イメージ

(2) メールボックスの付与基準

NACCS センターサーバ内のメールボックスの総数は、システムの性能に影響を与えるため極力少なくすることが望ましい。

NACCS における接続形態別のメールボックスの付与基準を表 4-3-21 に示す。

また、受信用メールボックスの利用方法についての具体例を付録 10 に示す。

表 4-3-21 メールボックスの付与基準

	メールボックスの付与基準
ゲートウェイ接続	利用者の希望するメールボックス数を付与する

(3) 処理要求電文の処理順序

NACCSにおいて、利用者から送信された処理要求電文は、NACCS センターサーバ内にある送信用メールボックスに格納され、送信用メールボックスから利用者コード単位で一電文ずつ取り出され、メイン処理部に転送される。

(4) 処理結果電文の取り出し

利用者が受信用メールボックスに対して処理結果電文の取り出し要求を行う際には、直前の取り出し要求から次の要求まで、NACCS センターが指定する一定時間(3分)以上の間隔をあけなければならない。利用者が受信用メールボックスに対し処理結果電文の取り出し要求を頻繁に行うと、メールサーバが高負荷状態となる。その結果、レスポンスが遅延し、処理結果電文の内容の確認に時間がかかるてしまうためである。

また、利用者は、RETR コマンドを発行して電文の取り出しを完了した後には、必ず DELE コマンドを発行し、メールボックス内の取り出し済み電文を削除しなければならない。

受信用メールボックスを複数のゲートウェイコンピュータで共有した場合の注意点を図 4-3-16 に示す。




図 4-3-16 受信用メールボックスを複数のゲートウェイコンピュータで共有した場合の注意点

(5) 電文のメールボックス内における保存期間

NACCS では、以下の方法で利用者から送信された処理要求電文、あるいは利用者が取り出す処理結果電文を削除する。

① 処理要求電文


処理要求電文については、メールサーバからメイン処理部に転送された後に削除する。

② 処理結果電文

処理結果電文については、電文の取り出しを行った後に削除する。

なお、利用者が取り出している処理結果電文については、メールボックスに登録された日を含めて、7日間(土日祝日含む)は、電文をメールボックス内に保存する。電文の削除は、深夜の一定時刻に行われる。

(参考) メールボックス内処理結果電文の削除例（仮に一定時刻を 0:30 とした場合）



(6) 同一電文の再送の制限

必要以上に電文の再送を行うと、NACCS システム全体に過度の負荷がかかり、処理能力の低下等の事態を招く原因となるため、利用者は、原則として全く同一の業務処理単位の処理要求電文（例えば、同一 B/L の積荷目録情報登録）を重複して送信してはならない。

ただし、一定時間が経過した後でも処理結果電文が出力されない場合には、照会業務により業務処理されていないことを確認の上、同一の処理要求電文を送信しても差し支えない。

(7) 同一電文の再取り出し

一度取り出しを行った処理結果電文（処理結果通知電文または出力情報電文）を誤って紛失した場合、または、メールボックスでの電文の保存期間内に取り出しを行わなかった場合等、処理結果電文を再度取り出す必要がある場合は、以下の要領で電文の取り出しを行うことができる。ただし、処理結果通知電文については、再出力はできない。

- ① 照会業務については、再度、処理要求電文を送信することにより行う。
- ② 再出力可能な出力情報が存在するものについては、再出力業務を行う。

(8) メールボックスのオーバーフロー対策

NACCS では、利用者がメールボックスから取り出されたメールは、削除される。また、メールボックスから取り出されない未処理のメールについては 7 日間経過後、削除される。

そのため、NACCS のメールボックスにメールが蓄積し続けるような状況は考えづらく、メールボックスがオーバーフローする可能性は、極めて少ない。

しかしながら、万が一、メールボックスがオーバーフローする可能性が発生した場合、以下の対処によりオーバーフローの発生を回避する。

① 送信用メールボックス

NACCS では、NACCS センターサーバにおける送信用メールボックス領域の使用率が一定量を超えた場合、全利用者からの電文の受信を停止する。この場合、利用者には送信タイムアウトが応答される。利用者は、送信タイムアウトとなつた電文を再送する必要があるため、利用者システム側には、作成した電文を一時保存する機能が必要となる。

② 受信用メールボックス

NACCS では、NACCS センターサーバにおける受信用メールボックス領域の使用率が一定量を超えた場合、メイン処理部からの受信用メールボックスに送信されてくる電文の受信を停止する。この場合、利用者は、速やかに受信用メールボックスから電文の取り出しを行う必要がある。（NACCS センターから利用者に対し電話、FAX または NACCS 掲示板等により連絡を行う。）

上記以外にも、例えばシステムの高負荷時には、全利用者からの電文の受信を停止する等の運用制限をかける場合がある。（NACCS センターから利用者に対し電話、FAX または NACCS 掲示板等により連絡を行う。）

4.3.4 メールアドレス

(1) 利用者側メールアドレスの概要と付与基準

NACCS のメール処理方式における利用者側メールアドレスのアカウントは、メールボックス ID と同一とする。つまり、メール処理方式を採用する利用者は、1 メールボックスを付与されると、1 メールアドレスを付与されることとなる。

処理要求電文と処理結果電文における、SMTP ヘッダー内のメールアドレスの例を図 4-3-17 に示す。「①処理要求電文」の From 行と「②処理結果電文」の To 行にはそれぞれ、利用者側のメールアドレスが入る。「①処理要求電文」の To 行と「②処理結果電文」の From 行にはそれぞれ、NACCS センターサーバ側のメールアドレスが入る。




図 4-3-17 SMTP ヘッダー内のメールアドレス

(2) メール処理方式における利用者側メールアドレス

メール処理方式における、利用者側のメールアドレスの形式を図 4-3-18 に示す。なお、メールアカウントの形式は、メールボックス ID も同様になる。



図 4-3-18 メール処理方式における利用者側メールアドレス形式（半角大文字）

(3) メール処理方式における NACCS センター側メールアドレス

メール処理方式における、センター側メールアドレスの形式を図 4-3-19 に示す。




図 4-3-19 メール処理方式におけるセンター側メールアドレス形式（半角大文字）

(4) メール処理方式におけるドメイン名

メール処理方式における、ドメイン名の形式を図 4-3-20 に示す。




図 4-3-20 メール処理方式におけるドメイン名（半角大文字）

また、メインセンター～バックアップセンター間の切替は、NACCS センターにおいて、DNS サーバの情報を変更することにより行う。このため、利用者はバックアップセンター運用時の NACCS サーバ側メールアドレスを意識する必要はない。

参考までに、メインセンター被災時等にバックアップセンターに切り替わった際の NACCS センターサーバ側のドメイン名の形式を図 4-3-21 に示す。




図 4-3-21 バックアップセンター運用時におけるドメイン名（半角大文字）

(5) 利用者が電文を送信する際のメールアドレスについて

利用者が NACCS センターサーバのメールサーバに向けて処理要求電文を送信する際の SMTP ヘッダー内の From 行と To 行のメールアドレスは、

From: 利用者側メールアドレス (例 : AAAAA001@MAIL. PROD. NACCS6)
To: NACCS センターサーバ側メールアドレス
(例 : NACCS@MAIL. PROD. NACCS6)

または、

From: 利用者側メールアドレス (例 : AAAAA001@EDIFACT. PROD. NACCS6)
To: NACCS センターサーバ側メールアドレス
(例 : NACCS@EDIFACT. PROD. NACCS6)

となる。From 行は、通信プロトコル上必要なため、To 行は、宛先メールサーバを特定するために、それぞれ入力必須である。

(6) 利用者が電文を受信する際のメールアドレスについて

利用者が NACCS センターサーバのメールサーバから処理結果電文を受信する際の SMTP ヘッダー内の From 行と To 行のメールアドレスは、

From: NACCS センターサーバ側メールアドレス (例 : NACCS@MAIL. PROD. NACCS6)
To: 利用者側メールアドレス (例 : AAAAA001@MAIL. PROD. NACCS6)
または、
From: NACCS センターサーバ側メールアドレス
(例 : NACCS@EDIFACT. PROD. NACCS6)
To: 利用者側メールアドレス (例 : AAAAA001@EDIFACT. PROD. NACCS6)

となる。それぞれ、NACCS センターサーバ内のメールサーバにて付加される。

(7) メールアドレスの決定について

利用者側メールアドレス及びセンター側メールアドレスについては、NACCS センターが決定、通知するため、それに従うこと。

4.3.5 業務処理シーケンス

メール処理方式における電文処理シーケンスを、図 4-3-22 に示す。




図 4-3-22 電文処理シーケンス

- ① メール処理方式利用者は、センター側メールサーバに SMTP で処理要求電文を送信する。
 - ・ SMTP の送信シーケンスについては、「4.3.1.2 通信プロトコルの詳細」を参照すること。
 - ・ 処理要求電文のフォーマットは業務によって異なるので「業務仕様書」を参照すること。
 - ・ 処理要求電文の形式は、NACCS EDI 形式、MIME 形式、XML 形式がある。
- ② メールサーバは、電文のチェックを行った後、メイン処理部に処理要求電文を送信する。
 - ・ メールサーバでは、EDIFACT 電文から NACCS EDI 電文への変換も行う。
- ③ メイン処理部は、電文のチェックを行った後、業務処理を行う。
- ④⑤メイン処理部は、処理結果電文（画面用）を受信用メールボックスに登録する。

（業務仕様によって、処理結果電文（画面用）が複数発生する場合がある。図 4-3-22 は、電文種別 R と C の処理結果電文（画面用）が発生している場合を示している。）

 - ・ メールサーバでは、NACCS EDI 電文から EDIFACT 電文への変換も行う。

⑥⑦メール処理方式利用者は、POPにより、メールサーバの利用者の受信用メールボックスから処理結果電文（画面用）を受信する。

- ・POPの送受信シーケンスについては、「4.3.1.2 通信プロトコルの詳細」を参照すること。
- ・処理結果電文（画面用）のフォーマットは、業務によって異なるので「業務仕様書」を参照すること。
- ・処理結果電文（画面用）の形式は、NACCS EDI 形式、MIME 形式、XML 形式がある。

⑧⑨ メイン処理部は処理結果電文（帳票用）をメールサーバに送信する。

（業務仕様によって、処理結果電文（帳票用）が発生しない場合や複数発生する場合がある。図 4-3-22 は、帳票電文が 2 電文発生している場合を示している。）

- ・メールサーバでは、NACCS EDI 電文から EDIFACT 電文への変換も行う。

⑩⑪ メール処理方式利用者は、POPにより、メールサーバの利用者の受信用メールボックスから処理結果電文（帳票用）を受信する。

- ・POPの送受信シーケンスについては、「4.3.1.2 通信プロトコルの詳細」を参照すること。
- ・処理結果電文（画面用）のフォーマットは、業務によって異なるので「業務仕様書」を参照すること。
- ・処理結果電文（画面用）の形式は、NACCS EDI 形式、MIME 形式、XML 形式がある。

(注 1) 利用者は、POPによる取り出し要求をかけることで、その時点で取り出し可能である全ての電文を受信することができる。

(注 2) ⑥⑦⑩⑪の利用者への到着順序は、保証されない。

(注 3) EXC 型電文、EXZ 型電文は、第三者の業務処理を契機として発生するが、図 4-3-22 の⑧、⑩（または⑨、⑪）のみのシーケンスとなる。

4.3.6 その他

(1) 利用者側の接続制限

メール処理方式（ゲートウェイコンピュータ）は、ゲートウェイコンピュータを利用者システム側に設置し、アクセス回線は専用線接続またはブロードバンド光接続のときに利用可能である。

(2) 利用上の制限事項

メール処理方式（ゲートウェイコンピュータ）利用者は、以下の事項について守らねばならない。

- ① 受信用メールボックスに対して処理結果電文の取り出し要求を行う際には、直前の取り出し要求によって電文の削除が完了し QUIT コマンドによる完了通知を行った後、次の接続までに必ず NACCS センターの定める一定時間（3 分）以上の間隔をあけなければならない。利用者が受信用メールボックスに対し処理結果電文の取り出し要求を頻繁に行うと、メールサーバが高負荷状態となる。
- ② ゲートウェイ接続利用者は、RETR コマンドを発行して電文の取り出しを完了した後には、必ず DELE コマンドを発行し、メールボックス内の取り出し済み電文の削除を要求しなければならない。（注）
- ③ 全ての処理要求電文の送信が完了した時点で、QUIT コマンドを送信しなければならない。利用者からの全ての電文送信が完了した後、一定時間、ゲートウェイコンピュータから QUIT コマンドを発行しない場合、センター側メールサーバでコネクションタイムアウトを発行し、強制的に接続切断を行う。（注）
- ④ NACCS センターサーバにおける受信用メールボックス領域の使用率が一定量を超えた場合、メイン処理部からの受信用メールボックスに送信されてくる電文の受信を停止する。この場合、利用者は、速やかに受信用メールボックスから電文の取り出しを行うこと。
- ⑤ 同一のメールアドレスによる複数同時接続（NACCS センターの定める一定時間以内の接続も同様）は、禁止する。
- ⑥ SMTP の通信プロトコルトレーラーとして、電文の最後に “. <CRLF>”（ピリオドのみの行）を付加すること。データ部分の最後に存在する “<CRLF>” と通信プロトコルトレーラーを合わせた “<CRLF>. <CRLF>” を認識することによって電文の終了を判断する。（注）

(3) 添付ファイル格納テーブルに格納された添付ファイルの保存期間

業務ごとの添付ファイルの保存期間については、「業務仕様書」を参照のこと。

(4) その他注意事項

- メール処理方式（ゲートウェイコンピュータ）利用者は、以下の事項について注意する必要がある。
- ① POP3 の認証交換方式の 1 つである APOP (RFC1321、RFC1939) には対応しない。
 - ② 処理要求電文の送信時、SMTP ヘッダー内の From 行の利用者システム側のドメイン名部分が「～.～.NACCS6」となっていない電文については、メールサーバで破棄する。利用者システムでは、正しい設定で再度電文を送信する必要がある。
 - ③ メール処理方式（ゲートウェイコンピュータ）の場合、複数の処理要求電文を連続して送信することができるが、メールサーバの仕組み上、必ずしも利用者が送信した処理要求電文の順序にしたがってメイン処理部での業務処理が行われるとは限らない。
 - ④ 1 トランザクション内で複数の処理結果電文が発生した場合、受信用メールボックスへのそれらの到着順序は、保証されない。例を図 4-3-23 に示す。そのため、利用者システムでは処理結果通知電文が先に処理されることを前提とした作りとしてはならない。
 - ⑤ NACCS センターサーバにおける送信用メールボックス領域の使用率が一定量を超えた場合、全利用者からの電文の受信を停止する。この場合、利用者には送信タイムアウトが応答される。利用者は、送信タイムアウトとなった電文を再送する必要があるため、利用者システム側には、作成した電文を一時保存する機能が必要となる。
 - ⑥ システムの高負荷時には、全利用者からの電文の受信を停止する等の運用制限をかける場合がある。この場合、NACCS センターから利用者に対し電話、FAX または NACCS 掲示板等により連絡を行う。
 - ⑦ メールサーバへの同時接続利用者数には制限があるため、システムの混雑時には接続できない場合がある。
 - ⑧ 大規模障害及び大規模災害等で、バックアップセンターにて NACCS が運用される場合には、バックアップセンター用のメールサーバに接続すること。
 - ⑨ 接続試験を実施するための環境は、バックアップセンターの一部に構築される。このため、大規模障害及び大規模災害の発生等によりメインセンターに影響があった場合には、バックアップセンターによりシステム運転が実施されるため、接続試験が実施できない。




図 4-3-23 複数の処理結果電文の到着順序について（例）

(5) 各種タイマー値

メール処理方式において規定するタイマー値一覧を表 4-3-22 に示す。また、各タイマーの設定箇所について図 4-3-24 から図 4-3-26 に示す。

表 4-3-22 タイマー値一覧

ID	監視内容	タイマー値
T01	利用者システム送信時の利用者システムと、センター側メールサーバの SMTP コネクション監視時間	利用者が規定
T02	利用者システム受信時の利用者システムと、センター側メールサーバの POP3 コネクション監視時間	利用者が規定
T03	利用者システムが、センター側メールサーバに SMTP コネクションを接続したとの無通信時間。	2 分
T04	利用者システムが、センター側メールサーバに POP3 コネクションを接続したとの無通信時間	2 分
T05	NACCS センターサーバ内で何らかの異常が発生し、センタービジーである旨の処理結果通知電文が返却されてきた場合の再送可能間隔。	3 分以上

(注) タイマー値は、現行システムの設定値である。

(注) 本表の ID 欄に示す T01～T05 は、図 4-3-24～図 4-3-26 に示す各タイマーの ID を示す。




図 4-3-24 SMTP コネクションのタイマー設定




図 4-3-25 POP3 コネクションのタイマー設定




図 4-3-26 センタービジーの場合のタイマー設定