

**A C L 0 1 入力の注意点**

- ・ A C L 0 1 入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。  
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
- ・ 画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

| A C L 0 1          |       |                            |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 船会社別個別指示事項                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------|----------------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力項目表              |       |                            |    | 共通指示事項            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANL/CMA CGM/CNC                                                                                                                                                    |
| 画面番号               | 画面    | 項目名                        | 桁  | B/Lに<br>必要な<br>項目 | 入力コード<br><br>入力条件／形式などの留意事項                                                                                                                                                                                                                                               | ANNU/CMDU/42NY                                                                                                                                                     |
| 1                  |       | 入力共通項目                     | -  |                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">2</a>  | 共通部 1 | 処理区分コード                    | 1  | ○                 | 8：仮登録（船会社・通知先には送信されません）<br>7：仮登録訂正（仮登録情報の船舶情報(積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号)を含む訂正が可能）<br>9：新規登録<br>5：訂正(ACL11 業務で呼び出した上で訂正)<br>1：取消し(ACL11 業務で呼び出した上で取消し)                                                                                                                         | 5.訂正 及び 1.取消し は使用不可<br>訂正または取消しは下記から依頼して下さい。<br><a href="https://ws.formzu.net/fgen/S361294/">https://ws.formzu.net/fgen/S361294/</a>                              |
| <a href="#">3</a>  | 共通部 1 | 船会社コード                     | 4  | ○                 | NACCS 用船会社コード<br>NVOCC コード<br>(1)ブックイング先が船会社の場合には、「NACCS 用船会社コード」を入力する。<br>(2) ブックイング先が NVOCC の場合には、「NVOCC コード」を入力する。なお、ブックイング先である NVOCC が「NACCS 用船会社コード」を有している場合には、その NVOCC の「NACCS 用船会社コード」を入力する。<br>(3) ブックイング船会社・NVOCC に送信せず通知先コード欄で指定した宛先へのみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。 | ご利用の船会社により船会社コードが異なります。<br>お間違えのないようお願い致します。<br><br>ANL（オセアニア航路）＝「ANNU」<br>CMA CGM（東西遠洋航路）＝「CMDU」<br>CNC（アジア近海航路）＝「42NY」                                           |
| <a href="#">4</a>  | 共通部 1 | ブックイング番号                   | 16 | ○                 | ブックイング船会社・NVOCC が払出したブックイング番号を正確に入力する。<br>複数のブックイング番号に対して 1 件の ACL 情報を送信する場合は、代表のブックイング番号 1 件を本欄に入力し、残りのブックイング番号は項番 93【記事】欄に入力する。                                                                                                                                         | アルファベット 3 文字と後に続く数字の間にスペースやハイフンを入れずに入力をお願いします。<br>例：AMP0123456                                                                                                     |
| <a href="#">5</a>  | 共通部 1 | ブックイング番号<br>枝番             | 2  |                   | (1)1 ブックイング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。<br>(2) 01～99 を入力する。<br>注：100 件以上ある場合の送信方法は、事前にブックイング船会社・NVOCC に確認願います。                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">6</a>  | 共通部 1 | マスター-B/L 番号                | 35 |                   | 事前に船会社から B/L 番号を通知されている場合のみ、そのマスター-B/L 番号を入力可能。                                                                                                                                                                                                                           | アルファベット 3 文字と後に続く数字の間にスペースやハイフンを入れずに入力をお願いします。<br>例：AMP0123456                                                                                                     |
| <a href="#">7</a>  | 共通部 1 | 送信総件数                      | 2  |                   | 1 ブックイング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、当該データを含めた ACL 情報の総件数を入力する。<br>項番 5【ブックイング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。<br>注：枝番なしで ACL 情報を送信した後、同じブックイング番号に枝番を付して ACL 情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブックイング船会社・NVOCC に確認願います。                                                                |                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">8</a>  | 共通部 1 | 通知先コード<br>(CY・CFS)         | 5  |                   | 保税地域コード<br>貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">9</a>  | 共通部 1 | 通知先コード(1)                  | 5  |                   | 利用者コード<br>(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。<br>(2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。                                                                                                                                                         | 積み地ごとに下記通知先を入力して下さい。<br><br>JPTYO 1EDIK 1NSWC(JPX/JTVS)<br>JPYOK 2CAPL<br>JPSMZ 5ASSM<br>JPOMZ 5ASSM<br>JPNGO 5ACGM<br>JPOSA 4CKAM<br>JPUKB 3LKAM<br>JPYKK 5MTRC   |
| <a href="#">10</a> | 共通部 1 | 通知先コード(2)                  | 5  |                   | 利用者コード<br>(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。<br>(2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">11</a> | 共通部 1 | 通知先コード(3)                  | 5  |                   | 利用者コード<br>(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。<br>(2)ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">12</a> | 共通部 1 | 海貨業者コード                    | 5  |                   | 利用者コード<br>当該 ACL 情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">13</a> | 共通部 1 | 海貨業者名                      | 70 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。                                                                                                                                   |
| <a href="#">14</a> | 共通部 1 | 担当者名                       | 70 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 送信(入力)者の部課、氏名を入力する。                                                                                                                                                |
| <a href="#">15</a> | 共通部 1 | 担当者電話番号                    | 35 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 送信(入力)者の電話番号を入力する。                                                                                                                                                 |
| <a href="#">16</a> | 共通部 1 | B/L 発行枚数                   | 2  | ○                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | オリジナル B/L の希望発行枚数を入力する。                                                                                                                                            |
| <a href="#">17</a> | 共通部 1 | WAY BILL<br>希望識別           | 1  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | WAY BILL での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。<br>(BODY 欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)                                            |
| <a href="#">18</a> | 共通部 1 | Received<br>ドキュメント<br>希望識別 | 1  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Received B/L での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。<br>(BODY 欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)                                |
| <a href="#">19</a> | 共通部 1 | FREIGHT AS<br>ARRANGED     | 1  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Freight As Arranged(運賃非表示)の B/L 発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。<br>(BODY 欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する) |
| <a href="#">20</a> | 共通部 1 | AGENT 印<br>希望識別            | 1  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | B/L 面上に「AGENT 名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。                                                                                      |

| A C L 0 1          |       |                  |     |                               |                     |                                                                                                                                                                                      | 船会社別個別指示事項                                                                                                                         |
|--------------------|-------|------------------|-----|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力項目表              |       |                  |     | 共通指示事項                        |                     |                                                                                                                                                                                      | ANL/CMA CGM/CNC                                                                                                                    |
| 画面<br>番号           | 画面    | 項目内容             | 桁   | B/L<br>に<br>必要<br>な<br>項<br>目 | 入力コー<br>ド           | 入力条件／形式などの留意事項                                                                                                                                                                       | ANNU/CMDU/42NY                                                                                                                     |
| <a href="#">21</a> | 共通部 1 | 別 LIST 有り識別      | 1   |                               |                     | アタッチシート等(ハードコピー)、別途 B/L に添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。                                                                                                                                    | 別紙送付の「アタッチシート」がある場合は必ず「1」を入力して下さい。また、「アタッチシート」には該当のブッキング番号を明記しメール添付にて以下に送付して下さい。<br><br>アタッチシート/DG DOC 送付先：<br>JPNEWSI@cma-cgm.com |
| <a href="#">22</a> | 共通部 1 | 社内整理番号           | 20  |                               |                     | 送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。<br>注：原則として船会社、NVOCC では本欄への対応はしていません。                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| <a href="#">23</a> | 共通部 1 | 荷送人コード           | 17  |                               | 輸出入者<br>コード<br>法人番号 | SHIPPER の「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| <a href="#">24</a> | 共通部 1 | 荷送人名             | 70  | ○                             |                     | B/L 面上に表示する SHIPPER の名称を入力する。 名称、住所・電話番号、<br>記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)                                                                                                        | Full style の社名入力にご協力をお願いします。<br><br>*マニフェスト送付用に追加情報が必要な場合は<br>別途お問合せさせていただきます。                                                     |
| <a href="#">25</a> | 共通部 1 | 荷送人住所・電話番号       | 175 | ○                             |                     | B/L 面上に表示する SHIPPER の住所・電話番号を入力する。<br>名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入<br>力例にジャンプ)<br>注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号<br>などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願<br>います。             | Full style の住所入力にご協力をお願いします。<br>(Address, Post code, Tel, E-mail, TAX ID)<br><br>*マニフェスト送付用に追加情報が必要な場合は<br>別途お問合せさせていただきます。        |
| <a href="#">26</a> | 共通部 1 | 荷受人コード           | 17  |                               | 輸出入者<br>コード<br>法人番号 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <a href="#">27</a> | 共通部 1 | 荷受人名             | 70  | ○                             |                     | B/L 面上に表示する CONSIGNEE の名称を入力する。<br>名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入<br>力例にジャンプ)                                                                                                   | Full style の社名入力にご協力をお願いします。<br><br>*マニフェスト送付用に追加情報が必要な場合は<br>別途お問合せさせていただきます。                                                     |
| <a href="#">28</a> | 共通部 1 | 荷受人住所・電話番号       | 175 | ○                             |                     | B/L 面上に表示する CONSIGNEE の住所・電話番号を入力する。<br>名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入<br>力例にジャンプ)<br>注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番<br>号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い<br>入力願います。      | Full style の住所入力にご協力をお願いします。<br>(Address, Post code, Tel, E-mail, TAX ID)<br><br>*マニフェスト送付用に追加情報が必要な場合は<br>別途お問合せさせていただきます。        |
| <a href="#">29</a> | 共通部 1 | 着荷通知先コード         | 17  |                               | 輸出入者<br>コード<br>法人番号 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <a href="#">30</a> | 共通部 1 | 着荷通知先名           | 70  | ○                             |                     | B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の名称を入力する。<br>名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入<br>力例にジャンプ)                                                                                                | Full style の社名入力にご協力をお願いします。<br><br>*マニフェスト送付用に追加情報が必要な場合は<br>別途お問合せさせていただきます。                                                     |
| <a href="#">31</a> | 共通部 1 | 着荷通知先住所・電話<br>番号 | 175 | ○                             |                     | B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の住所・住所電話番号を入力する。<br>名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入<br>力例にジャンプ)<br>注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番<br>号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い<br>入力願います。 | Full style の住所入力にご協力をお願いします。<br>(Address, Post code, Tel, E-mail, TAX ID)<br><br>*マニフェスト送付用に追加情報が必要な場合は<br>別途お問合せさせていただきます。        |
| <a href="#">32</a> | 共通部 1 | 積載予定船舶コード        | 9   | ○                             | コールサ<br>イン          | 本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「9999」を入力。その際、<br>項番 93【記事】欄に本船名も併せて入力する。                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <a href="#">33</a> | 共通部 1 | 航海番号             | 10  | ○                             |                     | ブッキング船会社、NVOCC が指定する「VOYAGE 番号」を入力する。                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| <a href="#">34</a> | 共通部 1 | 荷受地コード           | 5   | ○                             | 国連<br>LOCODE        | 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 +<br>「ZZZ」を入力する。                                                                                                                               | 5 ケタの国連 LOCODE を入力して下さい。<br>都市名のみへの入力は受償エラーとなります。                                                                                  |
| <a href="#">35</a> | 共通部 1 | 荷受地名             | 30  |                               |                     | B/L 面上に表示する「荷受地名」を入力する。<br>(1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリック<br>すると入力例にジャンプ)<br>(2) 項番 34【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した<br>場合、本欄は必須入力。                                         |                                                                                                                                    |
| <a href="#">36</a> | 共通部 1 | 荷受形態コード          | 2   | ○                             |                     | 荷受形態コードを入力する。<br>51：CY 荷受<br>52：CFS 荷受<br>53：DOOR 荷受<br>54：Direct(Breakbulk)荷受<br>55：CY&CFS 荷受<br>OT：上記以外                                                                            |                                                                                                                                    |
| <a href="#">37</a> | 共通部 1 | 荷受形態名            | 16  |                               |                     | 項番 36【荷受形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当す<br>る荷受形態名を入力する。                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
| <a href="#">38</a> | 共通部 1 | 積出港コード           | 5   | ○                             | 国連<br>LOCODE        | 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 +<br>「ZZZ」を入力する。                                                                                                                               | 5 ケタの国連 LOCODE を入力して下さい。<br>都市名のみへの入力は受償エラーとなります。                                                                                  |
| <a href="#">39</a> | 共通部 1 | 積出港名             | 35  |                               |                     | B/L 面上に表示する「積出港名」を入力する。<br>(1) 35 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリック<br>すると入力例にジャンプ)<br>(2) 項番 38【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した<br>場合、本欄は必須入力。                                         |                                                                                                                                    |
| <a href="#">40</a> | 共通部 1 | 船卸港コード           | 5   | ○                             | 国連<br>LOCODE        | 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 +<br>「ZZZ」を入力する。                                                                                                                               | 5 ケタの国連 LOCODE を入力して下さい。<br>都市名のみへの入力は受償エラーとなります。                                                                                  |

| A C L 0 1          |       |                  |     |                   |                                                   |                                                                                                                                                 | 船会社別個別指示事項                                                                  |
|--------------------|-------|------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 入力項目表              |       |                  |     | 共通指示事項            |                                                   |                                                                                                                                                 | ANL/CMA CGM/CNC                                                             |
| 画面番号               | 画面    | 項目内容             | 桁   | B/Lに<br>必要な<br>項目 | 入力コード                                             | 入力条件／形式などの留意事項                                                                                                                                  | ANNU/CMDU/42NY                                                              |
| <a href="#">41</a> | 共通部 1 | 船卸港名             | 30  |                   |                                                   | B/L 面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例：HAMBURG)<br>(1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)<br>(2) 項番 40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。 |                                                                             |
| <a href="#">42</a> | 共通部 1 | 荷渡地コード           | 5   | ○                 | 国連<br>LOCODE                                      | 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。                                                                                             | 5 ケタの国連 LOCODE を入力して下さい。<br>都市名のみへの入力は受信エラーとなります。                           |
| <a href="#">43</a> | 共通部 1 | 荷渡地名             | 30  |                   |                                                   | B/L 面上に表示する地名を入力する。<br>(1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)<br>(2) 項番 42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。                |                                                                             |
| <a href="#">44</a> | 共通部 1 | 荷渡形態コード          | 2   | ○                 |                                                   | 荷渡形態コードを入力する。<br>51：CY 荷渡<br>52：CFS 荷渡<br>53：DOOR 荷渡<br>54：Direct(Breakbulk)荷渡<br>55：CY&CFS 荷渡<br>OT：上記以外                                       |                                                                             |
| <a href="#">45</a> | 共通部 1 | 荷渡形態名            | 16  |                   |                                                   | 項番 44【荷渡形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。                                                                                                |                                                                             |
| <a href="#">46</a> | 共通部 1 | 最終仕向地コード         | 5   |                   | 国連<br>LOCODE                                      | 船社は、B/L の FINAL DESTINATION 欄として利用。<br>国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。                                                      | 5 ケタの国連 LOCODE を入力して下さい。<br>都市名のみへの入力は受信エラーとなります。                           |
| <a href="#">47</a> | 共通部 1 | 最終仕向地名           | 30  |                   |                                                   | B/L 面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。<br>(1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)<br>(2) 項番 46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。      |                                                                             |
| <a href="#">48</a> | 共通部 2 | 品名               | 875 | ○                 |                                                   | <a href="#">品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)</a>                                                                                               |                                                                             |
| <a href="#">49</a> | 共通部 1 | 輸出統計品目           | 6   |                   | HS コード                                            | 品名に対応する「統計品目番号」を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。<br>注：仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コードや複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCC が指定する欄に入力願います。                |                                                                             |
| <a href="#">50</a> | 共通部 2 | 個数               | 8   | ○                 |                                                   | 品名欄毎の個数を入力する。<br><a href="#">品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)</a>                                                                              |                                                                             |
| <a href="#">51</a> | 共通部 2 | 荷姿コード            | 3   | ○                 | 包装種類<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 21<br>号・英<br>字) | 同上                                                                                                                                              |                                                                             |
| <a href="#">52</a> | 共通部 2 | 荷姿名              | 15  |                   |                                                   | 同上<br>荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。                                                                                                                      |                                                                             |
| <a href="#">53</a> | 共通部 2 | 内個数(AMS)         | 8   |                   |                                                   | <a href="#">個数・AMS 個数・内個数 (レベル指定入力時) の注意事項を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)</a>                                                                          | コンテナ毎の AMS 送信個数を <a href="#">93</a> 記事にご記入<br>いただくか、別途 email でのご提出をお願い致します。 |
| <a href="#">54</a> | 共通部 2 | レベル(AMS)         | 1   |                   |                                                   | 同上                                                                                                                                              |                                                                             |
| <a href="#">55</a> | 共通部 2 | 荷姿コード(AMS)       | 3   |                   | 包装種類<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 21<br>号・英<br>字) | 同上                                                                                                                                              |                                                                             |
| <a href="#">56</a> | 共通部 2 | 荷姿名(AMS)         | 15  |                   |                                                   | 同上                                                                                                                                              |                                                                             |
| <a href="#">57</a> | 共通部 2 | 貨物重量<br>(グロス)    | 10  | ○                 |                                                   | 品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                         |                                                                             |
| <a href="#">58</a> | 共通部 2 | 重量単位コード<br>(グロス) | 3   | ○                 | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英<br>字) | KGM：キログラム<br>TNE：メトリックトン<br>LBR：ポンド                                                                                                             |                                                                             |
| <a href="#">59</a> | 共通部 2 | 貨物重量<br>(ネット)    | 10  |                   |                                                   | 品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                         |                                                                             |
| <a href="#">60</a> | 共通部 2 | 重量単位コード(ネット)     | 3   |                   | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英<br>字) | KGM：キログラム<br>TNE：メトリックトン<br>LBR：ポンド                                                                                                             |                                                                             |

| A C L 0 1          |       |                   |    |                               |                                               |                                                                                                                                                           | 船会社別個別指示事項                                                            |
|--------------------|-------|-------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 入力項目表              |       |                   |    | 共通指示事項                        |                                               |                                                                                                                                                           | ANL/CMA CGM/CNC                                                       |
| 画面<br>番号           | 画面    | 項目内容              | 桁  | B/L<br>に<br>必要<br>な<br>項<br>目 | 入力コード                                         | 入力条件／形式などの留意事項                                                                                                                                            | ANNU/CMDU/42NY                                                        |
| <a href="#">61</a> | 共通部 2 | 貨物容積<br>(グロス)     | 10 | ○                             |                                               | 品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁<br>液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。                                                                              |                                                                       |
| <a href="#">62</a> | 共通部 2 | 容積単位コード<br>(グロス)  | 3  | ○                             | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英字) | MTQ : 立方メートル<br>FTQ : 立方フット<br>BFT : フートボードメジャー(木材)                                                                                                       |                                                                       |
| <a href="#">63</a> | 共通部 2 | 貨物容積<br>(ネット)     | 10 |                               |                                               | 品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                                   |                                                                       |
| <a href="#">64</a> | 共通部 2 | 容積単位コード(ネッ<br>ト)  | 3  |                               | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英字) | MTQ : 立方メートル<br>FTQ : 立方フット<br>BFT : フートボードメジャー(木材)                                                                                                       |                                                                       |
| <a href="#">65</a> | 共通部 2 | 合計個数              | 8  | ○                             |                                               | ACL 情報の総個数を入力する。                                                                                                                                          |                                                                       |
| <a href="#">66</a> | 共通部 2 | 荷姿コード             | 3  | ○                             |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <a href="#">67</a> | 共通部 2 | 荷姿名               | 15 |                               |                                               | コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。                                                                                                                                     |                                                                       |
| <a href="#">68</a> | 共通部 2 | 合計貨物重量<br>(グロス)   | 10 | ○                             |                                               | ACL 情報の総貨物重量(グロス)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                                |                                                                       |
| <a href="#">69</a> | 共通部 2 | 重量単位コード<br>(グロス)  | 3  | ○                             | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英字) | KGM : キログラム<br>TNE : メトリックトン<br>LBR : ポンド"                                                                                                                |                                                                       |
| <a href="#">70</a> | 共通部 2 | 合計貨物重量<br>(ネット)   | 10 |                               |                                               | ACL 情報の総貨物重量(ネット)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                                |                                                                       |
| <a href="#">71</a> | 共通部 2 | 重量単位コード(ネッ<br>ト)  | 3  |                               | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英字) | KGM : キログラム<br>TNE : メトリックトン<br>LBR : ポンド                                                                                                                 |                                                                       |
| <a href="#">72</a> | 共通部 2 | 合計貨物容積<br>(グロス)   | 10 |                               |                                               | ACL 情報の総貨物容積(グロス)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                                |                                                                       |
| <a href="#">73</a> | 共通部 2 | 容積単位コード<br>(グロス)  | 3  |                               | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英字) | MTQ : 立方メートル<br>FTQ : 立方フット<br>BFT : フートボードメジャー(木材)                                                                                                       |                                                                       |
| <a href="#">74</a> | 共通部 2 | 合計貨物容積<br>(ネット)   | 10 |                               |                                               | ACL 情報の総貨物容積(ネット)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                                |                                                                       |
| <a href="#">75</a> | 共通部 2 | 容積単位コード(ネッ<br>ト)  | 3  |                               | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英字) | MTQ : 立方メートル<br>FTQ : 立方フット<br>BFT : フートボードメジャー(木材)                                                                                                       |                                                                       |
| <a href="#">76</a> | 共通部 2 | 輸出統計品目・<br>代表番号   | 6  |                               | HS コード                                        | 「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」を 6 桁もしくは<br>4 桁で入力する。<br>注 : 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コードや複数の<br>HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブックイング船会社・NVOCC<br>が指定する欄に入力願います。 | 6 ケタの HS コードが必須になりますので、ご入<br>力をお願いします。                                |
| <a href="#">77</a> | 共通部 2 | コンテナ本数            | 3  |                               |                                               | LCL、BREAK BULK 貨物の場合を除き必須入力。                                                                                                                              |                                                                       |
| <a href="#">78</a> | 共通部 2 | TOTAL IN<br>WORDS | 70 | ○                             |                                               | FCL 貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英文で入力す<br>る。<br>(例 : THREE CONTAINERS、TEN CARTONS など)                                                                       |                                                                       |
| <a href="#">79</a> | 共通部 2 | 運賃支払地コード          | 5  |                               | 国連<br>LOCODE                                  | 海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地と同一の<br>場合は不要)<br>国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2 桁 +<br>「ZZZ」を入力する。                                                      | 5 ケタの国連 LOCODE を入力して下さい。<br>都市名のみの入力や Destination の入力は<br>受信エラーとなります。 |
| <a href="#">80</a> | 共通部 2 | 運賃支払地名            | 30 |                               |                                               | 海上運賃の支払地名を入力する。<br>項番 79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力し<br>た場合、本欄は必須入力。                                                                                  |                                                                       |

| ACL01               |       |                |     |            |                         |                                                                                                                                                                                                 | 船会社別個別指示事項                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------|----------------|-----|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力項目表               |       |                |     | 共通指示事項     |                         |                                                                                                                                                                                                 | ANL/CMA CGM/CNC                                                                                                                                                           |
| 画面番号                | 画面    | 項目内容           | 桁   | B/L に必要な項目 | 入力コード                   | 入力条件／形式などの留意事項                                                                                                                                                                                  | ANNU/CMDU/42NY                                                                                                                                                            |
| <a href="#">81</a>  | 共通部 2 | 運賃支払コード        | 1   | ○          | UN/EDIFACT コード(4237)    | 海上運賃の支払コードを入力する。<br>P : PREPAID(前払い)<br>C : COLLECT(後払い)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">82</a>  | 共通部 2 | B/L 発行地コード     | 5   | ○          | 国連 LOCODE               | B/L の発行地コードを入力する。<br>国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。                                                                                                                          | 5 ケタの国連 LOCODE を入力して下さい。<br>都市名のみ入力や Destination の入力は受信エラーとなります。                                                                                                          |
| <a href="#">83</a>  | 共通部 2 | B/L 発行地名       | 30  |            |                         | B/L 面上に表示する「発行地名」を入力する。<br>項番 82【B/L 発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">84</a>  | 共通部 2 | ファクシミリ番号       | 14  |            |                         | ブッキング船会社、NVOCC が本欄に入力した宛先に B/L 情報のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力する。<br>スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。<br>注：ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各 NVOCC の個別指示事項を確認願います。              |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">85</a>  | 共通部 2 | 荷主連絡先メールアドレス   | 70  |            |                         | システムの仕様上、小文字、アンダーバーの入力は不可。<br>注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">86</a>  | 共通部 2 | インボイス番号        | 35  |            |                         | 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">87</a>  | 共通部 2 | 荷主セクションコード     | 20  |            |                         | 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">88</a>  | 共通部 2 | 荷主リファレンスナンバー   | 35  |            |                         | 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">89</a>  | 共通部 2 | 荷主伝送先コード       | 20  |            |                         | 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">90</a>  | 共通部 2 | Order No.      | 20  |            |                         | 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">91</a>  | 共通部 2 | L/C No.        | 20  |            |                         | 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">92</a>  | 共通部 2 | 貨物種類コード        | 3   |            |                         | (1) 左詰めで入力する。<br>(2) 複数の貨物の種類がある場合は、2 桁目、3 桁目を使用して入力する。<br>(冷凍危険品の場合の例：23)<br><br>1：普通貨物の場合<br>2：冷凍貨物の場合<br>3：危険品の場合<br>4：探自動車の場合<br>5：液状貨物の場合<br>6：生動物の場合<br>7：撤貨の場合<br>8：郵便の場合<br>9：その他の貨物の場合 |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">93</a>  | 共通部 2 | 記事             | 350 |            |                         | (1)複数のブッキング番号に対して 1 件の ACL を登録する場合は、代表のブッキング番号 1 件は項番 4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。<br>(2) 項番 32【積載予定船舶コード】欄に「9999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。<br>(3)B/L 作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。     | 下記のような情報を入力して下さい。<br>・ Combined BL - Combine する Booking No.<br>・ 北米向け - AMS 申請個数, AMS 送信方 (NVOCC FLAG タイプ)<br>・ OOG 貨物 - Over Hight,Width,Length の詳細 (O/H=～cm, O/W=～cm 等) |
| <a href="#">94</a>  | 共通部 3 | 輸出管理番号         | 35  |            |                         | (1)ACL11(ACL 情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。<br>(2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">95</a>  | 共通部 3 | 取消表示識別         | 1   |            |                         | 既に本業務が行われている輸出管理番号に対して ACL 情報を取消したい場合に入力する。<br>3：取消表示<br>(項番 2【処理区分コード】欄で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可)                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">96</a>  | 共通部 4 | NVOCC コード      | 4   |            | NACCS 用船会社コード NVOCC コード | NVOCC 業務として、マスターB/L 情報を送信する場合に、ハウス B/L 情報の関連付けに利用する項目。NVOCC コードを入力する。(別項「ACL12」参照)                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">97</a>  | 共通部 4 | ハウス用 ブッキング番号   | 16  |            |                         | NVOCC 業務として、マスターB/L 情報を送信する場合に、ハウス B/L 情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">98</a>  | 共通部 4 | ハウス用 ブッキング番号枝番 | 2   |            |                         | NVOCC 業務として、マスターB/L 情報を送信する場合に、ハウス B/L 情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">99</a>  | 共通部 4 | ハウス情報送信識別      | 1   |            |                         | NVOCC コードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウス情報を ACL 情報の通知先である船会社または NVOCC に送信するか否かを入力する。<br>1：送信する<br>0：送信しない                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">100</a> | 共通部 5 | 記号番号           | 700 | ○          |                         | 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)<br>注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号は ATTACHED SHEET ではなく本欄に入力願います。                                                                                     |                                                                                                                                                                           |

| A C L 0 1           |     |                  |    |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | 船会社別個別指示事項                     |
|---------------------|-----|------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 入力項目表               |     |                  |    | 共通指示事項             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | ANL/CMA CGM/CNC                |
| 画面<br>番号            | 画面  | 項目内容             | 桁  | B/L に<br>必要な<br>項目 | 入力コード                                             | 入力条件／形式などの留意事項                                                                                                                                                                                                                | ANNU/CMDU/42NY                 |
| <a href="#">101</a> | 繰返部 | コンテナ番号           | 12 |                    |                                                   | FCL 貨物の場合は必須入力。                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <a href="#">102</a> | 繰返部 | シール番号            | 15 |                    |                                                   | FCL 貨物の場合は必須入力。                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <a href="#">103</a> | 繰返部 | 個数               | 8  | ○                  |                                                   | コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <a href="#">104</a> | 繰返部 | 荷姿コード            | 3  | ○                  | 包装種類<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 21<br>号・英<br>字) |                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <a href="#">105</a> | 繰返部 | 荷姿名              | 15 |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <a href="#">106</a> | 繰返部 | 貨物重量(グロス)        | 10 | ○                  |                                                   | コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁                                                                                                                                                                                    | コンテナ自重を除いた貨物グロス重量を入力して<br>下さい。 |
| <a href="#">107</a> | 繰返部 | 重量単位コード<br>(グロス) | 3  | ○                  | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英<br>字) | KGM : キログラム<br>TNE : メトリックトン<br>LBR : ポンド                                                                                                                                                                                     |                                |
| <a href="#">108</a> | 繰返部 | 貨物容積(グロス)        | 10 | ○                  |                                                   | コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。<br>整数部 6 桁、小数部 3 桁<br>液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入<br>力。                                                                                                                                           |                                |
| <a href="#">109</a> | 繰返部 | 容積単位コード<br>(グロス) | 3  | ○                  | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英<br>字) |                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <a href="#">110</a> | 繰返部 | コンテナサイズ<br>コード   | 2  |                    | コンテナ<br>サイズ<br>コード<br>(ISO<br>6346)               | コンテナサイズコード(2 桁)は、1 桁目：コンテナ長さコード、2 桁<br>目：コンテナ高さコードを入力する。<br>(長さ 20ft、高さ 8'6"ft の例：22)<br>1 桁目 長さ(ft)<br>1:10'<br>2:20'<br>4:40'<br>9:その他<br>2 桁目 高さ(ft)<br>0:8'0"<br>2:8'6"<br>4:9'0"<br>5:9'6"<br>6:9'6"超<br>8:4'3"<br>9:その他 |                                |
| <a href="#">111</a> | 繰返部 | コンテナタイプ<br>コード   | 2  |                    | コンテナ<br>形式コー<br>ド<br>(ISO<br>6346)                | コンテナ形式(タイプ)コード<br>GP : ドライコンテナ<br>RT : 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ)<br>UT : オープントップコンテナ<br>PF : フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ)<br>TN : タンクコンテナ<br>SN : その他のコンテナ                                                                             |                                |
| <a href="#">112</a> | 繰返部 | コンテナ自重           | 5  |                    |                                                   | コンテナ自重を入力する。<br>小数点以下は入力不可能。                                                                                                                                                                                                  |                                |
| <a href="#">113</a> | 繰返部 | コンテナ自重単位コ<br>ード  | 3  |                    | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英<br>字) | 「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。<br>KGM : キログラム<br>LBR : ポンド                                                                                                                                                                               |                                |
| <a href="#">114</a> | 繰返部 | 設定温度             | 5  |                    |                                                   | 本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力す<br>る。<br>整数部 2 桁、小数部 1 桁入力可能<br>マイナス入力可能                                                                                                                                                     |                                |
| <a href="#">115</a> | 繰返部 | 温度単位コード          | 3  |                    | 数量単位<br>コード<br>(UN/ECE<br>勧告<br>第 20<br>号・英<br>字) | CEL : 摂氏<br>FAH : 華氏                                                                                                                                                                                                          |                                |

## ACL01業務入力画面

処理区分※ 2 (8:仮登録 7:仮登録訂正 9:登録 5:訂正 1:取消し)船会社※ 3 ブッキング番号※ 4 - 5マスターB/L番号 6 送信総件数 7通知先 CY・CFS 8 1 9 2 10 3 11荷送人 23 - 24

荷送人名

24住所・  
電話番号25海貨業者 12 - 13

担当者名

14

担当者電話番号

15B/L発行枚数 16荷受人 26 - 27

荷受人名

27住所・  
電話番号28WAY BILL Received  
ドキュメント FREIGHT AS  
ARRANGED171819AGENTED  
希望別LIST  
有り2021

社内整理番号

22着荷通知先 1 29 - 30

着荷通知先名

30住所・  
電話番号31着荷通知先 2 32 - 33

着荷通知先名

住所・  
電話番号積載予定船舶※ 32 航海番号※ 33荷受地 34 - 35荷受形態 36 ▾ - 37積出港※ 38 - 39船卸港 40 - 41荷渡地 42 - 43荷渡形態 44 ▾ - 45最終仕向地 46 - 47

## A C L 0 1 業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

品名 1

48

|        |      |      |     |       |      |         |
|--------|------|------|-----|-------|------|---------|
| 統計品目番号 | 49 - | 個数   | 50  | 荷姿    | 51 - | 52      |
| AMS内個数 | 1    | 53   | レベル | 54    | 荷姿   | 55 - 56 |
|        | 2    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 3    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 4    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 5    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 6    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 7    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 8    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 9    |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
|        | 10   |      | レベル |       | 荷姿   | -       |
| グロス重量  |      | 57 - | 58  | ネット重量 | 59 - | 60      |
| グロス容積  |      | 61 - | 62  | ネット容積 | 63 - | 64      |

|       |      |    |       |         |
|-------|------|----|-------|---------|
| 合計 個数 | 65   | 荷姿 | 66 -  | 67      |
| グロス重量 | 68 - | 69 | ネット重量 | 70 - 71 |
| グロス容積 | 72 - | 73 | ネット容積 | 74 - 75 |

統計品目・代表番号 76 -

コンテナ本数 77

TOTAL IN WORDS 78

運賃支払地 1 79 - 80 - 81

2 - -

B/L発行地 82 - 83

FAX番号 1 84 2 3

荷主連絡先メールアドレス 85

インボイス番号 86 荷主セクションコード 87

Ref No. 88 荷主伝送先コード 89

Order No. 90 L/C No. 91

貨物種類 92

記事

93

## ACL01 業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

輸出管理番号

|    |                                 |                                 |    |                      |                          |
|----|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------------|--------------------------|
| 1  | <input type="text" value="94"/> | <input type="text" value="95"/> | 2  | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 4  | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 6  | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 8  | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 10 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 12 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 14 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 16 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 18 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 20 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 22 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 24 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 26 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 28 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 30 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 32 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 34 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 36 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 38 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 40 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 42 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 43 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 44 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 46 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 47 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 48 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 49 | <input type="text"/>            | <input type="checkbox"/>        | 50 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |

## ACL01業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

NVOCCコード ブッキング番号

|    |    |    |   |    |
|----|----|----|---|----|
| 1  | 96 | 97 | - | 98 |
| 3  |    |    | - |    |
| 5  |    |    | - |    |
| 7  |    |    | - |    |
| 9  |    |    | - |    |
| 11 |    |    | - |    |
| 13 |    |    | - |    |
| 15 |    |    | - |    |
| 17 |    |    | - |    |
| 19 |    |    | - |    |
| 21 |    |    | - |    |
| 23 |    |    | - |    |
| 25 |    |    | - |    |
| 27 |    |    | - |    |
| 29 |    |    | - |    |
| 31 |    |    | - |    |
| 33 |    |    | - |    |
| 35 |    |    | - |    |
| 37 |    |    | - |    |
| 39 |    |    | - |    |
| 41 |    |    | - |    |
| 43 |    |    | - |    |
| 45 |    |    | - |    |
| 47 |    |    | - |    |
| 49 |    |    | - |    |

NVOCCコード ブッキング番号

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 2  |  |  | - |  |
| 4  |  |  | - |  |
| 6  |  |  | - |  |
| 8  |  |  | - |  |
| 10 |  |  | - |  |
| 12 |  |  | - |  |
| 14 |  |  | - |  |
| 16 |  |  | - |  |
| 18 |  |  | - |  |
| 20 |  |  | - |  |
| 22 |  |  | - |  |
| 24 |  |  | - |  |
| 26 |  |  | - |  |
| 28 |  |  | - |  |
| 30 |  |  | - |  |
| 32 |  |  | - |  |
| 34 |  |  | - |  |
| 36 |  |  | - |  |
| 38 |  |  | - |  |
| 40 |  |  | - |  |
| 42 |  |  | - |  |
| 44 |  |  | - |  |
| 46 |  |  | - |  |
| 48 |  |  | - |  |
| 50 |  |  | - |  |

ハウス情報送信識別

99

## ACL 01 業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

記号番号

01

[100](#)

02

03

## A C L 0 1 業務入力画面

| 共通部2                                                                                                         | 共通部3                    | 共通部4       | 共通部5                    | 繰返部                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>...</div> <div>◀</div> <div>1</div> <div>/40</div> <div>▶</div> <div>▶▶</div> </div> </div> |                         |            |                         |                                                             |
| 001                                                                                                          | コンテナ番号                  | <u>101</u> |                         |                                                             |
| シール番号                                                                                                        | 1                       | <u>102</u> | 2                       |                                                             |
| 3                                                                                                            |                         | 4          |                         |                                                             |
| 個数                                                                                                           | <u>103</u>              | 荷姿         | <u>104</u> - <u>105</u> |                                                             |
| グロス重量                                                                                                        | <u>106</u> - <u>107</u> | グロス容積      | <u>108</u> - <u>109</u> |                                                             |
| コンテナサイズ                                                                                                      | <u>110</u>              | コンテナタイプ    | <u>111</u>              | コンテナ自重 <u>112</u> - <u>113</u> 設定温度 <u>114</u> - <u>115</u> |
| 002                                                                                                          | コンテナ番号                  |            |                         |                                                             |
| シール番号                                                                                                        | 1                       |            | 2                       |                                                             |
| 3                                                                                                            |                         | 4          |                         |                                                             |
| 個数                                                                                                           |                         | 荷姿         | -                       |                                                             |
| グロス重量                                                                                                        | -                       | グロス容積      | -                       |                                                             |
| コンテナサイズ                                                                                                      |                         | コンテナタイプ    |                         | コンテナ自重 - 設定温度 -                                             |
| 003                                                                                                          | コンテナ番号                  |            |                         |                                                             |
| シール番号                                                                                                        | 1                       |            | 2                       |                                                             |
| 3                                                                                                            |                         | 4          |                         |                                                             |
| 個数                                                                                                           |                         | 荷姿         | -                       |                                                             |
| グロス重量                                                                                                        | -                       | グロス容積      | -                       |                                                             |
| コンテナサイズ                                                                                                      |                         | コンテナタイプ    |                         | コンテナ自重 - 設定温度 -                                             |
| 004                                                                                                          | コンテナ番号                  |            |                         |                                                             |
| シール番号                                                                                                        | 1                       |            | 2                       |                                                             |
| 3                                                                                                            |                         | 4          |                         |                                                             |

## ACL01 業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 35 【荷受地名】、項番 39 【積出港名】、項番 41 【船卸港名】、  
 項番 43 【荷渡地名】、項番 47 【最終仕向地名】

## 船卸港等地名が30桁を超える場合

## B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR\*\*

品名 1 \*\*(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

-----

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
 (INVOICE NO:CD-S-968)

## 入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, JOHOR\*\*

品名 \*\*(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

-----

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
 (INVOICE NO. CD-S-968)

## ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 48 【品名】、項番 50 【個数】、項番 51 【荷姿コード】、項番 52 【荷姿名】、

項番 53 【内個数(AMS)】、項番 54 【レベル(AMS)】、項番 55 【荷姿コード(AMS)】、項番 56 【荷姿名(AMS)】

## 複数品目/複数荷姿がある場合

## B/L表示の例

品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES  
108 PACKAGES ( 53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS )

品名 2 AIR BAG MODULES  
16 PACKAGES ( 8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS )

品名 3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC  
1PALLET ( 1 CARTON )

## 入力例 (外装個数が複数存在するケース)

## 【品名 1】

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

-----

SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
(INVOICE NO:CD-S-968)

個数 108 荷姿 PK - PACKAGES

## AMS個数

|    |     |     |   |    |      |         |
|----|-----|-----|---|----|------|---------|
| 1  | 53  | レベル | 1 | 荷姿 | PP - | PALLETS |
| 2  | 20  | レベル | 2 | 荷姿 | CT - | CARTONS |
| 3  | 100 | レベル | 2 | 荷姿 | BX - | BOXES   |
| 4  | 55  | レベル | 1 | 荷姿 | CT - | CARTONS |
| 10 |     | レベル |   | 荷姿 | -    |         |

内個数のレベルの入力方法  
各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する  
外装個数(上の階層レベルで指定したもの)  
の直後の項目に入力してください。  
(レベル毎の紐付け機能が無いため)

## 【品名 2】

AIR BAG MODULES

個数 16 荷姿 PK - PACKAGES

## AMS個数

|    |    |     |   |    |      |         |
|----|----|-----|---|----|------|---------|
| 1  | 8  | レベル | 1 | 荷姿 | PP - | PALLETS |
| 2  | 20 | レベル | 2 | 荷姿 | CT - | CARTONS |
| 3  | 8  | レベル | 1 | 荷姿 | CT - | CARTONS |
| 10 |    | レベル |   | 荷姿 | -    |         |

## 入力例 (外装個数が1つのケース)

## 【品名 3】

ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC

個数 1 荷姿 PP - PALLET

## AMS個数

|    |   |     |   |    |      |        |
|----|---|-----|---|----|------|--------|
| 1  | 1 | レベル | 1 | 荷姿 | CT - | CARTON |
| 2  |   | レベル |   | 荷姿 | -    |        |
| 3  |   | レベル |   | 荷姿 | -    |        |
| 10 |   | レベル |   | 荷姿 | -    |        |

[次ページに続く](#)

## ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

## 個数、AMS個数、内個数 (レベル指定入力時)の注意事項

## 基本的注意事項

- 1 AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください。  
レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄をブランクのまま放置せず、  
**送信先船会社の担当部門等にご確認ください。**
- 2 レベルについては、数字1~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。  
数字の"0"(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- 3 レベル数は"飛び番号"にならないよう注意してください。

## 項番50【個数】欄について 1つの繰り返しに1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

項番53【内個数(AMS)】、項番55【荷姿コード(AMS)】、項番56【荷姿コード(AMS)】について  
1つの繰り返しに計10欄

北米向け24時間ルール(AMS)上では、PALLETは認められておらず、内蔵個数を明確にする必要のある荷姿があります。実際の内蔵個数を本欄にて必ず階層【レベル】を付した上で入力指示を行ってください。

また、各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する外装個数の直後の項目にそれぞれを入力して下さい。

これはプログラム上、違うレベル同士で外装個数と内蔵個数を紐付ける機能が無いための運用となります。

\* 北米以外の貨物においても内個数の表記をする場合は同様の扱いとする。

## 項番54【レベル(AMS)】について

AMS個数欄にて各々の個数・荷姿を入力する際は必ず【レベル】の入力指示を行ってください。

この【レベル】の指示に漏れや誤りがあった場合は、船会社の発行するB/Lおよび、荷揚げ国(港)において、輸入マニフェスト情報にて申告する貨物の個数に誤りが出てしまう恐れがありますので十分にご留意下さい。  
個数、レベルの指示については外装個数が1つの場合と複数の場合では、それぞれ異なる運用となりますので後続の説明文を参照いただき、入力指示を行って下さい。

## 外装個数が複数の場合： 左記、【品名1】および【品名2】の入力例を同時に参照して下さい。

**レベル1** 外装個数。 レベル1の指示がなされている各個数の合計が  
【項番50】個数、および【項番51~52】荷姿の数値と等しくなるように指示をしてください。

例： 108 PACKAGES (53PALLETS (20 CATONS & 100 BOXES) & 55 CARTONS)の場合

**B/L個数の合計:108 PACKAGESは、53 PALLET+55 CARTONSの合計。**

**従いレベル1として指示するものは、53 PALLETSと55 CARTONSの2欄となります。**

**レベル2~** 上記レベル1にて指示がなされた荷姿において、内個数・荷姿を指示する必要がある場合、  
レベル2以降を利用してそれらの内個数、荷姿を指示してください。  
レベル2以降で指示する各々の内個数・荷姿の入力ルールについては左記の入力例【品名1】の  
AMS内個数の例を参考にして下さい。

## 外装個数が1種類の場合： 【品名3】の入力例を同時に参照して下さい。

外装個数・荷姿は、【項番50~52】の個数および荷姿欄に通常通り入力してください。

次に内蔵個数については、AMS個数欄を使って入力の上、レベルは1から階層順に連番で指示してください。

## ACL01 業務入力注意事項 住所・電話番号の入力例

項番 24【荷送人名】、項番 25【荷送人住所・電話番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 27【荷受人名】、項番 28【荷受人住所・電話番号】

項番 30【着荷通知先名】、項番 31【着荷通知先住所・電話番号】



よい入力例



悪い入力例

実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION  
2 (スペース)

1 NACCS CORPORATION  
2

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,  
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,  
3 KAWASAKI 212-0013  
4 (スペース)  
5 (スペース)

1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,  
2 580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,  
3 KAWASAKI 212-0013  
4  
5

SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,  
580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,  
KAWASAKI 212-0013

品名の先頭行をスペースにすると受信者側  
で受信できないケースがあるので、先頭行  
は必ず入力する。

## ACL01 業務入力注意事項 記号番号の入力例

項番 100【記号番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

よい入力例



悪い入力例

実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER  
17 CASE MARK 1-303  
18 CD RECORDER  
19 (スペース)  
20 CR300

16 BASIC DRWER  
17 CASE MARK 1-303  
18 CD RECORDER  
19  
20 CR300

BASIC DRWER  
CASE MARK 1-303  
CD RECORDER  
  
CR300

行数 1 (スペース)  
2 CASE MARK 303-343  
3 (スペース)  
4 ELECTRONIC PARTS  
5 CASE MARK 344-346  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

1  
2 CASE MARK 303-343  
3  
4 ELECTRONIC PARTS  
5 CASE MARK 344-346  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

CASE MARK 303-343  
  
ELECTRONIC PARTS  
CASE MARK 344-346

マークとマークの行間を  
1行空けたい場合は、  
任意にスペースキー（35文字）  
を入れ、一行空けた状態にする。