

### ACL01入力 の 注意 点

- ・ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。  
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
- ・画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

ACL01 入力項目表								船会社別個別指示事項	
共通指示事項								CSAV	CHIW
画面番号	画面	項目内容	桁	必須入力	条件により必須入力項目	任意入力項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	
1	共通部1	入力共通項目	-	-	-	-	-		
2	共通部1	処理区分コード	1	○				8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 9：新規登録 5：訂正（ACL11で呼び出した上で訂正） 1：取消し（ACL11で呼び出した上で取消し）	
3	共通部1	積載予定船舶コード	9	○			コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「99999」を入力。その際、項番106【記事】欄に本船名も併せて入力する。	
4	共通部1	積出港コード	5	○			国連LOCODE	<B/L：Port of Loading> 国連LOCODEの割当てがない場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
5	共通部1	積出港名	35		○			<B/L：Port of Loading> B/L面上に表示する「積出港」をそのまま入力する。 (1) 35文字を超える場合は、入力例を参照のこと。（クリックすると入力例にジャンプ） (2) 項番4【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	
6	共通部1	航海番号	10	○				ブッキング船会社、NVOCCが指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	
7	共通部1	船会社コード	4	○			船会社コード (SCAC) 混載コード	(1) ブッキング先が船会社の場合には、「船会社コード (SCACコード)」を入力する。 (2) ブッキング先がNVOCCの場合には、「混載コード」を入力する。なお、ブッキング先であるNVOCCが「船会社コード (SCACコード)」を有している場合には、そのNVOCCの「船会社コード (SCACコード)」を入力する。 (3) ブッキング船会社・NVOCCに送信しない場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード 「CHIW」
8	共通部1	ブッキング番号	16	○				ブッキング船会社、NVOCCが払出した「ブッキング番号」を正確に入力する。 複数のブッキング番号に対して1件のACL情報を送信する場合は、代表のブッキング番号1件を本欄に入力し、残りのブッキング番号は項番106【記事】欄に入力する。	
9	共通部1	ブッキング番号枝番	2		○			(1) 1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01～99を入力する。 100件以上ある場合の送信方法は、事前にブッキング船会社・NVOCCに確認願います。	
10	共通部1	送信総件数	2		○			1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、当該データを含めたACL情報の総件数を入力する。 注：枝番なしでACL情報を送信した後、同じブッキング番号に枝番を付してACL情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NVOCCに確認願います。	
11	共通部1	通知先コード (1)	5		○		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。 注：貨物の搬入先への通知は本欄ではなく項番16【CY・CFSコード】に保税地域コードを入力することにより行う。 (2011年3月下旬プログラム変更)	「CY・CFS通知先コード一覧表」を参照。 弊社ホームページスケジュール欄でも御案内しておりますので御確認下さい。
12	共通部1	通知先コード (2)	5		○		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。 注：貨物の搬入先への通知は本欄ではなく項番16【CY・CFSコード】に保税地域コードを入力することにより行う。 (2011年3月下旬プログラム変更)	
13	共通部1	海貨業者コード	5		○		利用者コード	当該ACL情報の送信者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
14	共通部1	海貨業者名	70		○			送信者が海貨業者であるか否かに係らず、連絡先（会社名、名前、電話番号）を入力する。	送信者の連絡先を入力してください。内容に関して問い合わせさせていただくことがあります。
15	共通部1	B/L発行枚数	2	○				オリジナルB/Lの希望発行枚数の指定があれば入力する。	
16	共通部1	CY・CFSコード	5		○		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。 注：CY・CFS欄に入力された保税地域コードに係るNACCS利用者コード宛てにACL情報を送信します。 (2011年3月下旬プログラム変更)	
17	共通部1	WAYBILL希望識別	1		○			WAYBILLでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番61【品名】欄には「WAYBILL」の文言は不要。 (BODY欄に「WAYBILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番61【品名】欄に入力する)	

A C L O 1 入力項目表				共通指示事項				船会社別個別指示事項		
画面番号	画面	項目内容	桁	必須入力	条件により必須入力項目	任意入力項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	CSAV	CHIW
18	共通部1	Receivedドキュメント希望識別	1		○			Received B/Lでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番61【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。  (BODY欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番61【品名】欄に入力する)		
19	共通部1	運賃協定払い識別	1		○			「Freight As Arranged」(運賃非表示)のB/L発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番61【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。  (BODY欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番61【品名】欄に入力する)		
20	共通部1	AGENT印希望識別	1		○			B/L面上に「AGENT名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番61【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。		
21	共通部1	別LIST有り識別	1		○			アタッチシート等(ハードコピー)、別途B/Lに添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。		
22	共通部1	荷送人コード	12			○	輸出入者コード	SHIPPERの「輸出入者コード」を入力する。		
23	共通部1	荷送人名	70	○				<B/L:Shipper> B/L面上に表示する「SHIPPER名」を入力する。		
24	共通部1	荷送人住所・電話番号	105		○			B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号欄(階層化表示されない項目)  注: 仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。		
25	共通部1	荷送人住所1 (Street and number/P.O.Box)	70		○					
26	共通部1	荷送人住所2 (Street and number/P.O.Box)	35		○			B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号欄(入力した内容が階層化にて表示される項目) 注: 項番24【荷送人住所・電話番号欄】(階層化表示されない項目)に値を入力した場合には、項番25、26、27、28、29、30への入力は不可となる。		
27	共通部1	荷送人住所3 (City name)	35		○					
28	共通部1	荷送人住所4 (Country sub-entity name)	35		○					
29	共通部1	荷送人郵便番号 (Postcode identification)	9		○					
30	共通部1	荷送人国名コード (Country coded)	2		○		国連LOCODE (国名2桁)			
31	共通部1	同盟契約者コード	15	—	—	—		原則として入力不要。		
32	共通部1	着荷通知先コード	12			○	輸出入者コード			
33	共通部1	着荷通知先名	70	○				<B/L:Notify Party> B/L面上に表示する「NOTIFY PARTY名」を入力する。		
34	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	105		○			B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・住所電話番号(階層化表示されない項目)  注: 仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。		
35	共通部1	着荷通知先住所1 (Street and number/P.O.Box)	70		○					
36	共通部1	着荷通知先住所2 (Street and number/P.O.Box)	35		○			B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・電話番号欄(入力した内容が階層化にて表示される項目) 注: 項番34の【着荷通知先住所・電話番号欄】(階層化表示されない項目)に値を入力した場合、項番35、36、37、38、39、40への入力は不可となる。		
37	共通部1	着荷通知先住所3 (City name)	35		○					
38	共通部1	着荷通知先住所4 (Country sub-entity name)	35		○					
39	共通部1	着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	9		○					
40	共通部1	着荷通知先国名コード (Country coded)	2		○		国連LOCODE (国名2桁)			
41	共通部1	荷受人コード	12			○	輸出入者コード			
42	共通部1	荷受人名	70	○				<B/L:Consignee> B/L面上に表示する「CONSIGNEE名」を入力する。		

ACLO1 入力項目表				共通指示事項				船会社別個別指示事項		
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	CSAV	CHIW
43	共通部1	荷受人住所・電話番号	105		○			B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号欄（階層化表示されない項目） 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。		
44	共通部1	荷受人住所1 (Street and number/P.O.Box)	70		○			B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号欄（入力した内容が階層化にて表示される項目） 注：項番43【荷着通知先住所・電話番号欄】（階層化表示されない項目）に値を入力した場合、項番44、45、46、47、48、49への入力は不可となる。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。		
45	共通部1	荷受人住所2 (Street and number/P.O.Box)	35		○					
46	共通部1	荷受人住所3 (City name)	35		○					
47	共通部1	荷受人住所4 (Country sub- entity, name)	35		○					
48	共通部1	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	9		○					
49	共通部1	荷受人国名コード (Country coded)	2		○		国連LOCODE (国名2桁)			
50	共通部1	船卸港コード	5	○			国連LOCODE	<B/L: Port of Discharge> 国連LOCODEの割当てが無い場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。		
51	共通部1	船卸港名	30		○			<B/L: Port of Discharge> B/L面上に表示する「船卸港名」をそのまま入力する。（例：HAMBURG） (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。（クリックすると入力例にジャンプ） (2) 項番50【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。		
52	共通部1	荷受地コード	5	○			国連LOCODE	<B/L: Place of Receipt> 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。		
53	共通部1	荷受地名	30		○			<B/L: Place of Receipt> B/L面上に表示する「荷受地名」をそのまま入力する。 (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。（クリックすると入力例にジャンプ） (2) 項番52【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。		
54	共通部1	荷受形態コード	2	○				51: CY荷受 52: CFS荷受 53: DOOR荷受 54: Direct (Breakbulk) 荷受 55: CY&CFS荷受 OT: 上記以外		
55	共通部1	荷渡地コード	5	○			国連LOCODE	<B/L: Place of Delivery> 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。		
56	共通部1	荷渡地名	30		○			<B/L: Place of Delivery> B/Lに記載指示する名称をそのまま入力する。 (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。（クリックすると入力例にジャンプ） (2) 項番55【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。		
57	共通部1	荷渡形態コード	2	○				51: CY荷渡 52: CFS荷渡 53: DOOR荷渡 54: Direct (Breakbulk) 荷渡 55: CY&CFS荷渡 OT: 上記以外		
58	共通部1	最終仕向地コード	5		○		国連LOCODE	<B/L: Final Destination> 船社は、B/LのFINAL DESTINATION欄として利用。 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。		
59	共通部1	最終仕向地名	30		○			<B/L: Final Destination> B/L面上に表示する「最終仕向地名」名称をそのまま入力する。 (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。（クリックすると入力例にジャンプ） (2) 項番58【最終仕向地コード】に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。		
60	共通部1	輸出統計品目・代表番号	4			○	HSコード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」4桁を入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁以上のHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	北米向けAMS対象貨物は、項番106の記事欄に6ケタのHSコードの入力をお願いいたします	
61	共通部2	品名	875	○				品名個数入力例を参照のこと。（クリックすると入力例にジャンプ）		

A C L O 1 入力項目表				共通指示事項				船会社別個別指示事項		
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	CSAV	CHIW
62	共通部2	個数	8	○				同上 品名欄毎の個数を入力する。		
63	共通部2	荷姿コード	3	○			包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上		
64	共通部2	荷姿名	15		○			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。		
65	共通部2	内個数 (AMS)	8		○			品名個数入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)		
66	共通部2	レベル (AMS)	1		○			同上		
67	共通部2	荷姿コード (AMS)	3		○		包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上		
68	共通部2	荷姿名 (AMS)	15		○			同上		
69	共通部2	貨物重量 (グロス)	10	○				品名欄毎の貨物重量 (グロス) を入力する。 欄整数部 6 桁、小数部 3 桁		
70	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		
71	共通部2	貨物重量 (ネット)	10		○			品名欄毎の貨物重量 (ネット) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		
72	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		
73	共通部2	貨物容積 (グロス)	10	○				品名欄毎の貨物容積 (グロス) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物 (タンクコンテナ) 等の容積記載をしない場合を除き必須 入力。		
74	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)		
75	共通部2	貨物容積 (ネット)	10		○			品名欄毎の貨物容積 (ネット) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		
76	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)		
77	共通部2	合計個数	8	○				ACL情報の総個数を入力する。		
78	共通部2	荷姿コード	3	○			包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)			
79	共通部2	荷姿名	15		○			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。		
80	共通部2	合計貨物重量 (グロス)	10	○				ACL情報の総貨物重量 (グロス) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		
81	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		
82	共通部2	合計貨物重量 (ネット)	10		○			ACL情報の総貨物重量 (ネット) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		
83	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		
84	共通部2	合計貨物容積 (グロス)	10		○			ACL情報の総貨物容積 (グロス) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		
85	共通部2	容積単位コード (グロス)	3		○		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)		
86	共通部2	合計貨物容積 (ネット)	10		○			ACL情報の総貨物容積 (ネット) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		
87	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)		
88	共通部2	コンテナ本数	3		○			LCL、BREAK BULK貨物の場合を除き必須入力。		
89	共通部2	TOTAL IN WORDS	70	○				FCL貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英 文で入力する。 (例: THREE CONTAINERS、TEN CARTONSなど)		
90	共通部2	運賃支払地コード	5		○		国連LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地 と同一の場合は不要) 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZ」を入力する。		
91	共通部2	運賃支払地名	30		○			項番90【運賃支払地コード】に「国連国コード」 + 「ZZ」を入 力した場合、本欄の入力は必須となる。		
92	共通部2	運賃支払コード	1	○			UN/EDIFAC Tコード (4237)	P: PREPAID (前払い) C: COLLECT (後払い)		
93	共通部2	B/L発行地コード	5	○			国連LOCODE	B/Lの発行地を入力する。 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZ」を入力する。		

A C L O 1 入力項目表				共通指示事項				船会社別個別指示事項	
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	CSAV
									CHIW
94	共通部2	B/L発行地名	30		○			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番93【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」 を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	
95	共通部2	ファクシミリ番号	14		○			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報 のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファク ス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は 入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。  ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各N VOCCへ問い合わせ願います。	FAXサービスの送付先を入力してください。但し、船会社に別の番号を登録し ている場合には、登録済みの宛先を優先 します。
96	共通部2	輸出者連絡先メ ールアドレス	70			○		システムの仕様上、小文字の入力は不可。 原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないた め、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
97	共通部2	インボイス番号	35			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないた め、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
98	共通部2	荷主セクション コード	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないた め、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
99	共通部2	荷主リファレンス ナンバー	35			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないた め、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
100	共通部2	荷主伝送先コード	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないた め、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
101	共通部2	Order No.	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないた め、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
102	共通部2	L/C No.	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないた め、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
103	共通部2	貨物種類コード	3		○			(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入 力（冷凍危険品の場合の例：23）  1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
104	共通部2	ニュージーランド 向け検査申告種別 コード	1	—	—	—		本欄は入力不要。	入力不要です。
105	共通部2	ニュージーランド 向け検査申告内容 コード	1	—	—	—		本欄は入力不要。	入力不要です。
106	共通部2	記事	280		○			(1) 複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場 合は、代表のブッキング番号1件は項番8【ブッキング番号】欄に入力 し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番3【積載予定船舶コード】欄に「99999」を入力した場 合は、本欄に本船名を入力する。 (3) B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場 合は、本欄を利用する。	B/Lデータ上の特殊対応やB/L発行業務に 関する指示があれば、英文で入力して ください。
107	共通部2	社内整理番号	20			○		送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。原則として船会社、 NVOCCでは本欄への対応はしていません。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
108	共通部3	輸出管理番号	35		○			(1) ACL11（船積確認事項登録呼出し）で輸出管理番号の呼出 しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2) 輸出管理番号を入力する。 (3) 輸出管理番号を入力しない場合は、1欄目の先頭1桁目に 「X」を入力する。  システム上、項番111【ハウス用ブッキング番号】欄が入力されない 場合は必須入力。	
109	共通部3	取消表示識別	1			○		既に本業務が行われている輸出管理番号との関連付けを取り消した 場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】で「5：訂正」を選択した場合のみ入力 可)	
110	共通部4	NVOCC・混載 コード	4			○	船会社コード (SCAC) 混載コード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハ ウスB/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコードを入 力する。(別項「ACL12」参照)	
111	共通部4	ハウス用 ブッキング番号	16			○		NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハ ウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキ ング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
112	共通部4	ハウス用 ブッキング番号枝 番	2			○		NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハ ウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキ ング枝番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
113	共通部4	ハウス情報送信識 別	1		○			項番110～112の入力がある場合は、関連付けされたハウス情報をA CL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信するか否か を入力する。 1：送信する 0：送信しない	

A C L O 1 入力項目表				共通指示事項				船会社別個別指示事項		
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	CSAV	CHIW
114	共通部5	記号番号	140	○				<p>入力事例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)</p> <p>注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号は ATTACHED SHEET ではなく本欄に入力願います。 システムの仕様上、「SEE ATTACHED SHEET」等の文言は入力しないこと。</p>		
115	繰返部	コンテナ番号	12		○			FCL貨物の場合は必須入力。		
116	繰返部	シール番号	15		○			FCL貨物の場合は必須入力。		
117	繰返部	個数	8	○				コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。		
118	繰返部	荷姿コード	3	○			包装種類コード (UN/EC/E勸告 第21号・英字)			
119	繰返部	荷姿名	15		○					
120	繰返部	貨物重量(グロス)	10	○				コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁		
121	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/EC/E勸告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		
122	繰返部	貨物容積(グロス)	10	○				コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。		
123	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/EC/E勸告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー(木材)		
124	繰返部	コンテナサイズ コード	2			○	コンテナサイズ コード (ISO 6346)	<p>コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目: コンテナ長さコード、2桁目: コンテナ高さコードを入力する。 (長さ20ft、高さ8'6"ftの例: 22)</p> <p>1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他</p> <p>2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他</p>		
125	繰返部	コンテナタイプ コード	2			○	コンテナ形式 コード (ISO 6346)	<p>コンテナ形式(タイプ)コード GP: ドライコンテナ RT: 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT: オープントップコンテナ PF: フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN: タンクコンテナ SN: その他のコンテナ</p>		
126	繰返部	コンテナ自重	5			○		小数点以下は入力不可。		
127	繰返部	コンテナ自重単位 コード	3			○	数量単位コード (UN/EC/E勸告 第20号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可。 KGM: キログラム LBR: ポンド		
128	繰返部	設定温度	5		○			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力する。		
129	繰返部	温度単位コード	3		○		数量単位コード (UN/EC/E勸告 第20号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏		

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	共通部 5	繰返部	
-------	-------	-------	-------	-------	-----	--

処理区分 \*  (8 : 仮登録 9 : 新規登録 5 : 訂正 1 : 取消し)

積載予定船舶 \*  積出港 \*  -

航海番号 \*  船会社 \*  ブッキング番号 \*  -  送信総件数

荷送人

荷送人名

住所・電話番号

住所 St.1

St.2

City

Country-sub

Postcode  Country

同盟契約者

通知先 1  2

海貨業者  -

B/L 発行枚数  CY・CFS

WAYBILL  Received ドキュメント  運賃協定払い

AGENT 印希望  別 LIST 有り

着荷通知先 1

着荷通知先名

住所・電話番号

住所 St.1

St.2

City

Country-sub

Postcode  Country

着荷通知先 2

着荷通知先名

住所・電話番号

住所 St.1

St.2

City

Country-sub

Postcode  Country

着荷通知先 3

着荷通知先名

住所・電話番号

住所 St.1

St.2

City

Country-sub

Postcode  Country

荷受人

荷受人名

住所・電話番号

住所 St.1

St.2

City

Country-sub

Postcode  Country

船卸港  -

荷受地  -

荷渡地  -

最終仕向地  -

統計品目番号

荷受形態\*  ▾

荷渡形態\*  ▾

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	共通部 5	繰返部
-------	-------	-------	-------	-------	-----

品名 1

61

個数	62	荷姿	63	-	64
----	----	----	----	---	----

AMS内個数

1	65	レベル	66	荷姿	67	-	68
2		レベル		荷姿			
3		レベル		荷姿			
4		レベル		荷姿			
5		レベル		荷姿			

グロス重量	69	-	70	ネット重量	71	-	72
グロス容積	73	-	74	ネット容積	75	-	76

合計 個数	77	荷姿	78	-	79				
グロス重量	80	-	81	▽	ネット重量	82	-	83	▽
グロス容積	84	-	85	▽	ネット容積	86	-	87	▽
コンテナ本数	88								

TOTAL IN WORDS 89

運賃支払地 1	90	-	91	-	92	▽
運賃支払地 2	90	-	91	-	92	▽
B/L発行地	93	-	94			

FAX番号 1	95	2	95	3	95
---------	----	---	----	---	----

輸出者連絡先メールアドレス 96

インボイス番号	97	荷主セクションコード	98
Ref No.	99	荷主伝送先コード	100
Order No.	101	L/C No.	102

貨物種類 103

NZ向け検疫申告 種類	104	▽	内容	105	▽
		▽			▽
		▽			▽

記事	<span style="font-size: 24px; color: blue;">106</span>	社内整理番号	107
----	--	--------	-----

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	共通部 5	繰返部	
-------	-------	-------	-------	-------	-----	--

輸出管理番号

1	108	109	2		
3			4		
5			6		
7			8		
9			10		
11			12		
13			14		
15			16		
17			18		
19			20		
21			22		
23			24		
25			26		
27			28		
29			30		
31			32		
33			34		
35			36		
37			38		
39			40		
41			42		
43			44		
45			46		
47			48		
49			50		

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	共通部 5	繰返部					
NVOCC ・混載コード			ブッキング番号		NVOCC ・混載コード			ブッキング番号		
1	<input type="text" value="110"/>		<input type="text" value="111"/>	-	<input type="text" value="112"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
21	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
23	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
25	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
27	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
29	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
31	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
33	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	34	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
35	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	36	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
37	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	38	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
39	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
41	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	42	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
43	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	44	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
45	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	46	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
47	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	48	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
49	<input type="text"/>		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
ハウス情報送信識別			<input type="text" value="113"/>							

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	共通部 5	繰返部
記号番号					
1	114			2	
3				4	
5				6	
7				8	
9				10	
11				12	
~~~~~					
55				56	
57				58	
59				60	
61				62	
63				64	
65				66	
67				68	
69				70	
71				72	
73				74	
75				76	
77				78	
79				80	

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	共通部 5	繰返部	
-------	-------	-------	-------	-------	-----	--

◀
◀
1
/
20
▶
▶

1 コンテナ番号	115	シール番号 1	116	2	116	3	116
個数	117	荷姿	118 - 119				
グロス重量	120	-	121	グロス容積	122	-	123
コンテナサイズ	124	コンテナタイプ	125	コンテナ自重	126	-	127
				設定温度	128	-	129

2 コンテナ番号		シール番号 1		2		3	
個数		荷姿					
グロス重量		-		グロス容積		-	
コンテナサイズ		コンテナタイプ		コンテナ自重		-	
				設定温度		-	

3 コンテナ番号		シール番号 1		2		3	
個数		荷姿					
グロス重量		-		グロス容積		-	
コンテナサイズ		コンテナタイプ		コンテナ自重		-	
				設定温度		-	

4 コンテナ番号		シール番号 1		2		3	
個数		荷姿					
グロス重量		-		グロス容積		-	
コンテナサイズ		コンテナタイプ		コンテナ自重		-	
				設定温度		-	

5 コンテナ番号		シール番号 1		2		3	
個数		荷姿					
グロス重量		-		グロス容積		-	
コンテナサイズ		コンテナタイプ		コンテナ自重		-	
				設定温度		-	

## ACL01業務入力注意事項

### 積出港名の入力例【項番5】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

#### 積出港等地名が35桁以上の場合

##### B/L記載表示の例(積出港が35桁以上)

積出港 TANJUNG EMAS SEAPORT, SEMARNAG \*\*

品名1 \*\* INDONESIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

-----  
SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
(INVOICE NO:CD-S-968)

##### 入力例

積出港  -

\*\* INDONESIA  
NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES  
-----  
SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
(INVOICE NO.CD-S-968)

### 船卸港名等の入力例【項番51】、【項番53】、【項番56】、【項番59】

#### 船卸港等地名が30桁以上の場合

##### B/L記載表示の例(船卸港等が30桁以上)

船卸港 TANJUNG EMAS SEAPORT, SEMARNAG \*\*

品名1 \*\* INDONESIA

NEW AUTO PART

-----  
SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
(INVOICE NO:CD-S-968)

##### 入力例

船卸港  -

\*\* INDONESIA  
NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES  
-----  
SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
(INVOICE NO.CD-S-968)

# ACLO1 業務入力注意事項

品名・個数の入力例【項番61】～【項番68】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

## 複数品目／複数荷姿がある場合

### B/L記載表示の例

品名1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES  
108 PACKAGES ( 53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS )

品名2 AIR BAG MODULES  
16 PACKAGES ( 8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS )

品名3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC  
1PALLET ( 1 CARTON )

## 入力例 (外装個数が複数存在するケース)

### 【品名 1】

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE  
(INVOICE NO:CD-S-968)

個数  荷姿 -

#### AMS個数

1  レベル  荷姿 -

2  レベル  荷姿 -

3  レベル  荷姿 -

4  レベル  荷姿 -

5  レベル  荷姿 -

内個数のレベルの入力方法です。  
各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する  
外装個数(上の階層レベルで指定したもの  
の直後の項目に入力してください。  
(レベル毎の紐付け機能が無いため)

### 【品名 2】

AIR BAG MODULES

個数  荷姿 -

#### AMS個数

1  レベル  荷姿 -

2  レベル  荷姿 -

3  レベル  荷姿 -

4  レベル  荷姿 -

5  レベル  荷姿 -

## 入力例 (外装個数が1つのケース)

ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC

個数  荷姿 -

#### AMS個数

1  レベル  荷姿 -

2  レベル  荷姿 -

3  レベル  荷姿 -

4  レベル  荷姿 -

5  レベル  荷姿 -

## 個数、AMS個数、内個数（レベル指定入力時の注意事項）

### 基本的注意事項

- AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください。レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄をブランクのまま放置せず、必要であれば送信先船社担当部門等にご確認の上指示を行ってください。
- レベルについては、数字1~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。数字の0(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- レベル数は”飛び番号”にならないよう注意してください。

### 【項番62:個数】欄について 1つの繰り返しに1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

### 【項番65、67、68】AMS個数・荷姿について 1つの繰り返しに計5欄

北米向け24時間ルール(AMS)上では、PALLET, SKID, BUNDLEという荷姿は認められていない為、実際の内蔵個数を本欄にて必ず階層【レベル】を付した上で入力指示を行ってください。また、各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する外装個数の直後の項目にそれぞれを入力して下さい。これはプログラム上、違うレベル同士で外装個数と内蔵個数を紐付ける機能が無いための運用となります。  
\*北米以外の貨物においても内蔵個数の表記をする場合は同様の扱いとする。

### 【項番66:レベル】について

AMS個数欄にて各々の個数・荷姿を入力する際は必ず【レベル】の入力指示を行ってください。この【レベル】の指示に漏れや誤りがあった場合は、船社の発行するB/Lおよび、荷揚げ国(港)において、輸入マニフェスト情報にて申告する貨物の個数に誤りが出してしまう恐れがありますので十分にご留意下さい。

- ）個数、レベルの指示については外装個数が1つの場合と複数の場合では、それぞれ異なる運用となりますので後続の説明文を参照いただき、入力指示を行って下さい。

**外装個数が1種類の場合【品名3】の入力例を同時に参照して下さい。**

外装個数・荷姿は、【項番62~64】の個数および荷姿欄に通常通り入力して下さい。  
次に内蔵個数については、AMS個数欄を使って入力の上、レベルは1から階層順に連番で指示して下さい。

**外装個数が複数の場合：左記、【品名1】および【品名2】の入力例を同時に参照して下さい。**

**レベル1** 外装個数。レベル1の指示がなされている各個数の合計が【項番62】個数、および【項番63~64】荷姿の数値と等しくなるように指示をしてください。

例：108 PACKAGES (53PALLETS (20 CATONS & 100 BOXES) & 55 CARTONS)の場合

**B/L個数の合計:108 PACKAGESは、53PALLET+55 CARTONSの合計。  
従いレベル1として指示するものは、53 PALLETSと55 CARTONSの2欄となります。**

**レベル2~** 上記レベル1にて指示がなされた荷姿において、内個数・荷姿を指示する必要がある場合、レベル2以降を利用してそれらの内個数、荷姿を指示して下さい。  
レベル2以降で指示する各々の内個数・荷姿の入力マナーについては左記の入力例【品名1】のAMS内個数の例を参考にして下さい。

### 1つの品名欄の繰り返しにおいて、AMS個数が6欄以上あるケースについて

1つの品名欄繰り返しにはAMS個数は5欄までしかありません。残るAMS個数の情報を次の繰り返しに続けて入力した場合、【項番66:レベル】にて前述した通り、外装個数とその内蔵個数に該当するものをシステム上にて紐付けする機能が無いため、受け取った船社側での判断が事実上不可能であるためです。  
こうしたケースでは、AMS個数欄は使用せず、品目欄(テキスト)内にて入力指示を行っていただくようお願いいたします。

ACL01 業務入力注意事項

項番114 【記号番号欄】に係る入力例

[入力項目表](#)  
[TOPへ戻る](#)


(1) 記号番号(マーク)が、縦4行 x 横35文字 以内で収まるケース

```
BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECORDER
CR300
```

\* 横35文字以内

(2) 記号番号(マーク)が、2つあるケース

悪い例



” マークとマークの行間を1行空けたい場合は、任意にスペースキー(35文字)を入れ、一行空けた状態にする ”

良い例

