

業務名(業務コード)		出港届(GOR01)												端末仕様(参考)									
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値	
								登録/変更	取消し														
1		入力共通項目	-	an	398			M					M										
2		処理区分	KBN	an	1			M					M										
3		税関出力要表示	ZSY	an	1			C					-										
4		税関提出	TOZ	n	1			C					-										
5		入国管理局提出	TON	n	1			C					-										
6		所有者又は運航者	OWN	an	2			C					-										
7		航空機登録記号	REG	an	10			M					-										
8		国籍	FLG	an	2			M					-										
9		航空会社名称	KOU	an	35			C					-										
10		主たる出発便名1(便名部)	FL1	an	6			M					M										
11		主たる出発便名2(日付部)	FL2	an	5			M					M										
12		共同運航出発便名1(便名部)	A-	an	6	10		C					-										
13		共同運航出発便名2(日付部)	B-	an	5	*		M					-										
14		出発年月日	EDT	n	8			M					-										
15		出発時刻	EMT	n	4			M					-										
16		出発空港	DEP	an	3			M					M										
17		仕向地空港 到着空港	ARR	an	3			M					-										
18		経由地空港 到着後寄港	VLI	an	3	210		C					-										
19		航空機識別	SHIP	an	3			M					-										
20		駐機場所	SP0	an	5			C					-										
21		施設区分	BLD	n	1			C					-										
22		乗組員人数	CRW	n	3			M					-										
23		通過乗組員数	TUW	n	3			C					-										
24		出発空港搭乗乗組員数	TOJ	n	3			C					-										

業務名(業務コード)		出港届(GOR01)														端末仕様(参考)				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	既定値
								登録/変更	取消し											
25		出発空港搭乗旅客数 出発空港乗客数	TJ P	n	3			M					-							(1) 出発空港で搭乗した旅客数を入力 (2) 0人の場合は、「0」を入力
26		乗継旅客数 出発空港通過客数	NO R	n	3			M					-						(1) 出発空港における乗継旅客数を入力 (2) 0人の場合は、「0」を入力	
27		機長名若しくは代理人名	SIG	an	70			M					-						機長名若しくは代理人名を入力	
28		乗組員氏名表情報出力要表示	NSY	an	1			C					-						(1) 入力者が税関の場合はスペースを入力 (2) 出発空港が税関空港以外の場合はスペースを入力 (3) スペース:乗組員氏名表情報出力なし Y:乗組員氏名表情報出力あり	
29		記事欄	KIJ	an	70			C					-						税関及び入国管理局が別途定めた事項を入力	