

付表7-1 業務ごとの多数件処理の流れ

項番	業務名	業務コード	処理結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
2018	バンニング情報取消し ※輸出管理番号等単位の一括取消しの場合	VAC		1貨物管理番号単位(最大100コンテナ)	1
	バンニング情報訂正(多数件処理)	1VV	↓	1コンテナ単位	
2019	バンニング情報訂正 ※貨物情報の訂正の場合	VAD		1貨物管理番号単位(最大100コンテナ)	1
	バンニング情報訂正(多数件処理)	1VV	↓	1コンテナ単位	
2027	船積情報登録(積コンテナリスト提出・船積処理)	CLR		船・港単位	1
	船積情報登録(電文分割)	1CB		コンテナ貨物;コンテナ管理者ごとに300コンテナ単位	
	船積情報登録(多数件処理)	1CL	↓	コンテナ貨物;1コンテナ単位	
	船積情報登録(積コンテナリスト提出処理)	CLR		船・港単位	1
	船積情報登録(電文分割)	1CB		コンテナ管理者ごとに300コンテナ単位	
	船積情報登録(多数件処理)	1CL	↓	20コンテナ単位	
	船積情報登録(船積処理)	CLR		船・港単位	1
	船積情報登録(電文分割) ※「船積終了」以外の場合	1CB		コンテナ貨物;300コンテナ単位	
	船積情報登録(多数件処理)	1CL	↓	コンテナ貨物;1コンテナ単位	
	船積情報登録(船積処理) ※「船積終了」の場合	CLR		船・港単位	1
	船積情報登録(多数件処理)	1CL	↓	船・港単位	
	2029	船積情報変更(積コンテナ・船積情報の取消し)	CLD		コンテナ管理者単位
船積情報登録(電文分割)		1CB		300コンテナ単位	
船積情報変更(多数件処理)		1CD	↓	1コンテナ単位	
船積情報変更(積コンテナ情報の取消し)		CLD		コンテナ管理者単位	1
船積情報登録(電文分割)		1CB		300コンテナ単位	
船積情報変更(多数件処理)		1CD	↓	20コンテナ単位	
船積情報変更(船積情報の取消し)		CLD		船・港単位	1
船積情報登録(電文分割)		1CB		コンテナ貨物;300コンテナ単位	
船積情報変更(多数件処理)	1CD	↓	コンテナ貨物;1コンテナ単位		
2030	船積確認事項登録(コンテナ船用)	ACL01		船積情報単位	1
	船積確認事項登録(コンテナ船用)(多数件処理)	1AL	↓	10ハウスブッキング番号単位	
2033	船積確認登録	CCL		コンテナ貨物;船・港単位	1
	船積確認登録(多数件処理)	1CC	↓	コンテナ貨物;20コンテナ単位	
2065	船積確認事項登録(コンテナ船用)(SWB用)	ACL03		船積情報単位	1
	船積確認事項登録(コンテナ船用)(多数件処理)	1AL	↓	10ハウスブッキング番号単位	
2504	一括搬入確認登録呼出し	BIL		搬入伝票またはLDR単位(簡易処理時)	1
	搬入確認(多数件処理)	1BL	↓	16AWB(HAWB)単位	
2516	搬出確認登録(ULD単位)	EXU		LDR(ULD)単位	1
	搬出確認登録(ULD単位)(多数件処理)	1XU	↓	20AWB(HAWB)単位	
2517	搬出確認取消呼出し	EXC		LDR(ULD)単位(EXUで登録した旨を取消す場合)	1
	搬出確認取消(多数件処理)	1XC	↓	20AWB(HAWB)単位	
2525	搭載便割当情報登録	FLI01		搭載便単位	1
	搭載便割当A(電文分割)	1FS		6AWB(HAWB)単位 1ULD単位	
	搭載便割当B(多数件処理)	1FU	↓	6AWB(HAWB)単位	
2526	搭載便割当情報訂正	FLF01		搭載便単位	1
	搭載便割当A(電文分割)	1FS		6AWB(HAWB)単位 1ULD単位	
	搭載便割当B(多数件処理)	1FU	↓	6AWB(HAWB)単位	
2531	搭載完了登録(便単位)	CLA01		搭載便単位	1
	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物の場合	1CS		1MAWB単位	
	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20HAWB単位	
	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1MAWB単位(搭載完了の場合)	
	搭載完了D(多数件処理)	1MW	↓	1HAWB単位	1
	搭載完了登録(便単位)	CLA01		搭載便単位	
	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物でない場合	1CS		20AWB単位 1ULD単位	
	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20AWB単位	
搭載完了C(多数件処理)	1FL	↓	1AWB単位(搭載完了の場合)		

項番	業務名	業務コード	処理結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
2532	搭載完了登録(AWB単位)	CLB01		搭載便単位	1
	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物の場合	1CS		1MAWB単位	
	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20HAWB単位	
	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1MAWB単位(搭載完了の場合)	
2532	搭載完了D(多数件処理)	1MW	▼	1HAWB単位	1
	搭載完了登録(AWB単位)	CLB01		搭載便単位	
	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物でない場合	1CS		20AWB単位 1ULD単位	
	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20AWB単位	
2534	搭載完了C(多数件処理)	1FL	▼	1AWB単位(搭載完了の場合)	1
	搭載完了D(多数件処理)	1MW	▼	1HAWB単位	
	搭載完了強制終了登録	CLF01		搭載便単位	
	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物の場合	1CS		1MAWB単位	
2534	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20HAWB単位	1
	搭載完了C(多数件処理)	1FL	▼	1AWB単位(搭載完了の場合)	
	搭載完了D(多数件処理)	1MW	▼	1HAWB単位	
	搭載完了強制終了登録	CLF01		搭載便単位	
2553	保税蔵置場在庫状況照会(輸出)	IWH		保税蔵置場単位	1
	保税蔵置場在庫状況照会(輸出)(多数件処理)	1WH	▼	48AWB(HAWB)単位	
3003	輸出申告	EDC		輸出申告単位	2
	輸出申告(搬入時自動起動処理)	1ED	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
3003	輸出申告	EDC		輸出申告単位	2
	輸出申告(開庁時自動起動処理)	3ED	○	輸出申告単位(開庁時)	
3016	別送品輸出申告	UEC		別送品輸出申告単位	2
	別送品輸出申告(搬入時自動起動処理)	1UE	○	別送品輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
3016	別送品輸出申告	UEC		別送品輸出申告単位	2
	別送品輸出申告(開庁時自動起動処理)	3UE	○	別送品輸出申告単位(開庁時)	
3041	輸出申告	EDC		輸出申告単位	2
	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
3041	別送品輸出申告	UEC		別送品輸出申告単位	2
	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
3041	輸出マニフェスト通関申告	MEC		輸出マニフェスト通関申告単位	2
	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
3041	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE		輸出申告単位、別送品輸出申告単位、輸出マニフェスト通関申告単位	2
	輸出申告搬入後処理(開庁時自動起動)	3EW	○	輸出申告単位、別送品輸出申告単位、輸出マニフェスト通関申告単位	
3501	輸出マニフェスト通関申告	MEC		輸出マニフェスト通関申告単位	2
	輸出マニフェスト通関申告(搬入時自動起動処理)	1ME	○	輸出マニフェスト通関申告単位(搬入確認登録の実行時)	
3501	輸出マニフェスト通関申告	MEC		輸出マニフェスト通関申告単位	2
	輸出マニフェスト通関申告(開庁時自動起動処理)	3ME	○	輸出マニフェスト通関申告単位(開庁時)	
3508	輸出許可内容変更申請(積込港一括変更)	EAM01		1MAWB単位	2
	輸出許可内容変更申請(多数件業務)	1EA	○	輸出申告単位	
3508	輸出許可内容変更申請(積込港一括変更)	EAM01		1MAWB単位	2
	別送品輸出許可内容変更申請(多数件業務)	1UA	○	別送品輸出申告単位	
3508	輸出許可内容変更申請(積込港一括変更)	EAM01		1MAWB単位	2
	輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請(多数件業務)	1MA	○	輸出マニフェスト通関申告単位	
4002	積荷目録情報登録	MFR		1B/L単位	2
	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	1B/L単位(船卸確認登録の実行時)	
4006	積荷目録提出	DMF		船会社・港単位	1
	積荷目録提出(多数件処理)	1MF		20B/L単位、20コンテナ単位	
4006	積荷目録提出	DMF		船会社・港単位	1
	積荷目録提出(多数件処理)	1MF		20B/L単位、20コンテナ単位	
4006	貨物到着前輸入申告(混載子)(本申告自動起動)	1MJ		混載子20B/L単位	

項番	業務名	業務コード	処理結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
4007	到着確認登録	PID		船舶・港単位	1
	到着確認登録(多数件処理)	1PD		20B/L単位	
	到着確認登録(到着即時)(多数件処理)	1DM		卸コンテナ情報単位	1 2
	卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位	
	到着確認登録	PID		船舶・港単位	1
	到着確認登録(多数件処理)	1PD		20B/L単位	
	到着確認登録(到着即時)(多数件処理)	1DM		卸コンテナ情報単位	1 2
卸コンテナ情報登録の開庁時用多数件業務	3DC		船会社単位(開庁時)		
卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位		
4008	船卸確認登録(個別)	PKK		コンテナ貨物;100コンテナ単位 在来貨物;100B/L単位	1
	船卸確認登録(多数件処理)	1PK01	○	コンテナ貨物;1コンテナ単位 在来貨物;20B/L単位	
4009	船卸確認登録(一括)	PKI		コンテナ貨物;船会社・港単位 在来貨物;船会社・港単位	1
	船卸確認登録(多数件処理)	1PK02	○	コンテナ貨物;20コンテナ単位、20B/L単位 在来貨物;20B/L単位	
	船卸確認登録(一括)	PKI		コンテナ貨物;船会社・港単位 在来貨物;船会社・港単位	1
	船卸確認登録(多数件処理)	1PK02	○	コンテナ貨物;20コンテナ単位、20B/L単位 在来貨物;20B/L単位	
	卸コンテナ情報登録の開庁時用多数件業務	3DC		船会社単位(開庁時)	1 2
	卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位	
4012	卸コンテナ情報登録(提出)	DCL02		船会社単位、コンテナごと;1500コンテナ単位	1
	卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位	
4016	保税運送申告	OLC		保税運送申告単位、5B/L単位	2
	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	保税運送申告単位(船卸確認登録、搬入確認登録の実行時)	
	保税運送申告	OLC		5B/L単位	2
	保税運送申告(開庁時自動起動処理)	3OT	○	5B/L単位(開庁時)	
4024	搬入確認登録(保税運送貨物)	BIA		一括;保税運送、個別運送、コンテナ番号、混載親B/L、輸入申告番号単位 個別;20B/L番号単位	1 2
	搬入確認登録(保税運送貨物)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	
	混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10混載子B/L単位(混載貨物の場合)	
4025	混載貨物確認登録	CTS		一括;混載親B/L単位 個別;20貨物管理番号単位	1 2
	搬入確認登録(保税運送申告)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	
	混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10混載子B/L単位(混載貨物の場合)	
4028	システム外CY搬入確認(コンテナ単位)(事前登録)	CYB01		1コンテナ単位	2
	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	1B/L単位(システム外CY搬入確認(一括搬入)の実行時)	
4030	システム外CY搬入確認(B/L単位)(事前登録)	CYD01		1B/L単位	2
	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	1B/L単位(システム外CY搬入確認(一括搬入)の実行時)	
4031	システム外CY搬入確認(一括搬入)	CYE		船会社・港単位	1
	システム外CY搬入確認(一括搬入)(多数件処理)	1CY		20コンテナ単位、20B/L単位	
4032	混載貨物情報登録	NVC01/NVC0		混載親B/L単位	1
	貨物到着前輸入申告(混載子)(本申告自動起動)	1MJ		混載子20B/L単位	
	混載貨物情報登録	NVC01		混載親B/L単位	2
	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	混載子B/L単位(搬入確認登録の実行時)	
	混載貨物情報登録	NVC01		混載親B/L単位	1
	搬入確認登録(保税運送貨物)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	
混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10混載子B/L単位(混載貨物の場合)		
4036	システム外保税運送到着確認	SAT		保税運送申告単位、B/L番号単位	1
	搬入確認登録(保税運送貨物)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	
	混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10混載子B/L単位(混載貨物の場合)	
4037	船卸予定登録	RPK		船舶・港単位、コンテナごと;1500コンテナ単位	1
	船卸予定登録(多数件処理)	1RP		20コンテナ単位	
4039	フリータイム登録	FTR		200コンテナ単位または200B/L単位	1
	フリータイム登録(多数件処理)	1FT		20コンテナ単位または20B/L単位	
4052	出港日時報告	ATD		船舶情報単位	1
	出港日時報告(多数件処理)	1AR		20B/L単位	
4057	船卸許可申請	DNC		船舶情報単位	1
	船卸許可申請(多数件処理)	1DN		20B/L単位	
4059	積荷目録情報登録(一括)	MFI		船舶情報単位	1
	積荷目録情報登録(一括)(多数件処理)	1MR		1B/L単位	
4066	船卸許可申請審査終了	CDE01		船卸許可申請単位	1
	船卸許可申請(多数件処理)	1DN		20B/L単位	

項番	業務名	業務コード	処理結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
4502	積荷目録事前報告	ADM01		↓ 到着便単位	2
	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
4503	AWB情報登録(輸入)	ACH		↓ 到着便単位	2
	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
4505	貨物確認情報登録	PKG		↓ 到着便単位	2
	保税運送申告(多数件処理)	1OL		↓ 1AWB単位	
4507	AWB情報訂正	CAW		↓ 到着便単位	2
	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
4514	搬入確認登録(システム対象外保税運送)	OIN		↓ 到着便単位	2
	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
4519	システム対象外保税運送到着確認	CAT		↓ 保税運送申告単位、AWB番号単位	1
	システム対象外保税運送到着確認(多数件処理)	1CA		↓ 1保税運送申告における18AWB(HAWB)単位	
4520	貨物移動情報登録	KAM01		↓ 到着便単位	2
	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
4521	搬出確認登録(一般)	OUT		↓ 到着便単位	2
	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
4539	保税蔵置場在庫状況照会(輸入)	IWI		↓ 保税蔵置場単位	1
	保税蔵置場在庫状況照会(輸入)(多数件処理)	1IW		↓ 24AWB(HAWB)単位	
5006	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
	輸入申告(搬入時自動起動)	1DA	○	↓ 輸入申告等単位(船卸確認登録、搬入確認登録の実行時)	
	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
	輸入申告(本申告自動起動)	1ID	○	↓ 輸入申告等単位(船卸確認登録、搬入確認登録、到着確認登録の実行、突合時)	
	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
	輸入申告(開庁時自動起動)	3ID	○	↓ 輸入申告等単位(開庁時)	
	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
	保留解除等(自動起動)	CW1 1CW01		↓ 輸入申告等単位(他府省業務連動)	
保留解除(開庁時自動起動)	3CW		↓ 輸入申告等単位(開庁時)		
5007	シングルウィンドウ輸入申告	SWC		↓ シングルウィンドウ輸入申告等単位	2
	シングルウィンドウ輸入申告(自動起動)	1SW	○	↓ シングルウィンドウ輸入申告等単位	
5013	石油製品等移出(総保出)輸入申告	MWC		↓ 石油製品等移出(総保出)輸入申告単位	2
	石油製品等移出(総保出)輸入申告(開庁時自動起動)	3MW	○	↓ 石油製品等移出(総保出)輸入申告単位(開庁時)	
5017	輸入申告審査終了	CEA		↓ 輸入申告等単位(BP承認時)	2
	輸入申告審査終了(開庁時自動起動)	3CE	○	↓ 輸入申告等単位(開庁時)	
5501	輸入マニフェスト通関申告	MIC		↓ 輸入マニフェスト通関申告単位	2
	輸入マニフェスト通関申告(本申告自動起動)	1MI	○	↓ 輸入マニフェスト通関申告単位(搬入確認登録、到着確認登録の実行、突合時)	
	輸入マニフェスト通関申告	MIC		↓ 輸入マニフェスト通関申告単位	2
	輸入マニフェスト通関申告(開庁時自動起動)	3MI	○	↓ 輸入マニフェスト通関申告単位(開庁時)	
6004	担保提供書審査終了	CTT		↓ 担保登録番号単位	2
	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	
	担保提供書審査終了	CTT		↓ 担保登録番号単位	2
	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	
6006	担保登録	SER		↓ 担保登録番号単位	2
	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	
	担保登録	SER		↓ 担保登録番号単位	2
	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	
6024	MPN消込	MP2		↓ 1納付番号単位	2
	MPN消込(開庁時自動起動)	3MP		↓ 1納付番号単位(開庁時)	

(注1) 処理結果欄に○印があるものは、子業務単位に処理結果を出力する

(注2) 1オーシャンB/L単位に処理結果通知(処理単位)を出力する