

ACL01入力の注意点
 ・ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
 ・但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
 ・画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			NINGBO OCEAN SHIPPING (寧波遠洋運輸)
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	
1		入力共通項目	-	-	-		
2	共通部1	処理区分コード	1	○		8: 仮登録 (船会社・通知先には送信されません) 9: 新規登録 5: 訂正 (ACL11 業務で呼び出した上で訂正) 1: 取消し (ACL11 業務で呼び出した上で取消し)	処理区分:5 の訂正での送信はデータ受信ができないため不可。訂正がある場合は、FAXにて対応。(FAX NO. 06-6202-5705)
3	共通部1	船会社コード	4	○	NACCS 用船会社コード NVOCC コード	(1) ブッキング先が船会社の場合には、「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (2) ブッキング先が NVOCC の場合には、「NVOCC コード」を入力する。なお、ブッキング先である NVOCC が「NACCS 用船会社コード」を有している場合には、その NVOCC の「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (3) ブッキング船会社・NVOCC に送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	NINGBO OCEAN SHIPPING = 12LU
4	共通部1	ブッキング番号	16	○		ブッキング船会社、NVOCC が払出したブッキング番号を正確に入力する。複数のブッキング番号に対して 1 件の ACL 情報を送信する場合は、代表のブッキング番号 1 件を本欄に入力し、残りのブッキング番号は項番 93【記事】欄に入力する。	
5	共通部1	ブッキング番号 枝番	2			(1)1 ブッキング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01~99 を入力する。 注: 100 件以上ある場合の送信方法は、事前にブッキング船会社・NVOCC に確認願います。	1 度他の代理店へ送信、2 度目に枝番を付けてデータを送ってきた場合、B/L 作成が最終何件なのか分からない。この場合は、必ず電話連絡をいれてください。(TEL NO. 06-6202-5715)
6	共通部1	マスターB/L 番号	35			事前に船会社から B/L 番号を通知されている場合のみ、そのマスター B/L 番号を入力可能。	
7	共通部1	送信総件数	2			1 ブッキング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、当該データを含めた ACL 情報の総件数を入力する。項番 5【ブッキング番号 枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注: 枝番なしで ACL 情報を送信した後、同じブッキング番号に枝番を付して ACL 情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NVOCC に確認願います。	ACL が複数件に分かれる場合、必ずすべての ACL に総件数を入力してください。(例: 送信総件数 2 件⇒枝番 01 で送信総件数 2 /枝番 02 で送信総件数 2)
8	共通部1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。	接岸する CY コードを入力。 大阪: C2/4 辰巳商倉=41D05 C8 日東物流=41D29 神戸: RC4 日東物流=3GDL1 横浜: 大黒 C-4 ダイトー=2EK51 南本牧 MC1, 2=2EKE1 東京: 大井ダイトー=1FD01 青海公共 CT 上組=1CD41 青海 A-3 三井=1CD37 名古屋: NUCT=6ED12
9	共通部1	通知先コード(1)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	通知先コード = 3ENUC
10	共通部1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
11	共通部1	通知先コード(3)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
12	共通部1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該 ACL 情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
13	共通部1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	内容について問い合わせる場合が御座いますので、入力の程お願い致します。
14	共通部1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。	内容について問い合わせる場合が御座いますので、入力の程お願い致します。
15	共通部1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。	内容について問い合わせる場合が御座いますので、入力の程お願い致します。
16	共通部1	B/L 発行枚数	2	○		オリジナル B/L の希望発行枚数を入力する。	任意項目
17	共通部1	WAY BILL 希望識別	1			WAY BILL での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。(BODY 欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	WAY BILL の BODY 欄記載は不可となります。
18	共通部1	Received ドキュメント 希望識別	1			Received B/L での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。(BODY 欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	
19	共通部1	FREIGHT AS ARRANGED	1			「Freight As Arranged」(運賃非表示)の B/L 発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。(BODY 欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	Freight As Arranged の BODY 欄記載は不可となります。
20	共通部1	AGENT 印 希望識別	1			B/L 面上に「AGENT 名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。	

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 NINGBO OCEAN SHIPPING (寧波遠洋運輸)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	
21	共通部1	別LIST有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途B/Lに添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	アタッチシートがある場合は、FAXにて対応。 必ず本船名、BOOKING NO.、連絡先の記入をお願いします。 (FAX NO.:06-6202-5705)
22	共通部2	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注:原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていません。	問い合わせの際、必要であれば入力願います。
23	共通部1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPERの「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	
24	共通部1	荷送人名	70	○		B/L面上に表示するSHIPPERの名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
25	共通部1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注:仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
26	共通部1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		
27	共通部1	荷受人名	70	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
28	共通部1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注:仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
29	共通部1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号		
30	共通部1	着荷通知先名	70	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
31	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・住所電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注:仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
32	共通部1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード:「99999」を入力。その際、項番93【記事】欄に本船名も併せて入力する。	
33	共通部1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCCが指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	
34	共通部1	荷受地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 CODE を使用。 わからない場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715
35	共通部1	荷受地名	30			B/L面上に表示する「荷受地名」を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番34【荷受地コード】欄に「国連国コード」+「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	—
36	共通部1	荷受形態コード	2	○		荷受形態コードを入力する。 51: CY 荷受 52: CFS 荷受 53: DOOR 荷受 54: Direct(Breakbulk) 荷受 55: CY&CFS 荷受 OT: 上記以外	51/52/53を使用。 FLAT 貨物で、0/H1M、0/W50cm を超える場合は、OT とする。
37	共通部1	荷受形態名	16			項番36【荷受形態コード】欄に「OT: 上記以外」を入力した場合、該当する荷受形態名を入力する。	
38	共通部1	積出港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 CODE を使用。 わからない場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715
39	共通部1	積出港名	35			B/L面上に表示する「積出港名」を入力する。 (1) 35文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番38【積出港コード】欄に「国連国コード」+「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	—
40	共通部1	船卸港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 CODE を使用。 わからない場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715

ACL01				共通指示事項			船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			NINGBO OCEAN SHIPPING (寧波遠洋運輸)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	
41	共通部1	船卸港名	30			B/L 面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例: HAMBURG) (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	—
42	共通部1	荷渡地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 CODE を使用。 わからない場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715
43	共通部1	荷渡地名	30			B/L 面上に表示する地名を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	—
44	共通部1	荷渡形態コード	2	○		荷渡形態コードを入力する。 51: CY 荷渡 52: CFS 荷渡 53: DOOR 荷渡 54: Direct (Breakbulk) 荷渡 55: CY&CFS 荷渡 OT: 上記以外	51/52/53 を使用。 FLAT 貨物で、0/H1M、0/W50cm を超える場合は、OT とする。
45	共通部1	荷渡形態名	16			項番 44【荷渡形態コード】欄に「OT: 上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。	
46	共通部1	最終仕向地コード	5		国連 LOCODE	船社は、B/L の FINAL DESTINATION 欄として利用。 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 CODE を使用。 わからない場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715
47	共通部1	最終仕向地名	30			B/L 面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	—
48	共通部2	品名	875	○		品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	“FREIGHT PREPAID”等の FREIGHT に関する文言記載は不可。 “WAYBILL”“ORIGINAL B/L”等の文言記載は不可。
49	共通部1	輸出統計品目	6		HS コード	品名に対応する「統計品目番号」を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注: 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超えるの HS コードや複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCC が指定する欄に入力願います。	
50	共通部2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	バラ積みの場合の 1 BULK、2 BULK の記載は不可。 個数はコンテナ本数を入力し、IN BULK の記載が必要な場合は、品名欄へ入力。
51	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)	同上	バラ積みの場合、IN BULK は不可。 CN-CONTAINER とし、IN BULK は品名欄へ入力。
52	共通部2	荷姿名	15			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。	
53	共通部2	内個数 (AMS)	8			個数・AMS 個数・内個数 (レベル指定入力時) の注意事項を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	本欄は入力しない。 内個数の入力が必要な場合は、 項番 48【品名】欄 に入力願います。
54	共通部2	レベル (AMS)	1			同上	
55	共通部2	荷姿コード (AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)	同上	
56	共通部2	荷姿名 (AMS)	15			同上	
57	共通部2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量 (グロス) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	小数第 2 位まで可。小数第 3 位は不可。 単位はキロ表記のみ可。トン入力は不可。
58	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
59	共通部2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量 (ネット) を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
60	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	

ACL01				船会社別個別指示事項			
入力項目表				共通指示事項			NINGBO OCEAN SHIPPING (寧波遠洋運輸)
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	
61	共通部2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
62	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)	
63	共通部2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
64	共通部2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)	
65	共通部2	合計個数	8	○		ACL 情報の総個数を入力する。	バラ積みの場合の 1 BULK, 2 BULK の記載は不可。 個数はコンテナ本数を入力し、IN BULK の記載が必要な場合は、品名欄へ入力。
66	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)		バラ積みの場合、IN BULK は不可。 CN-CONTAINER とし、IN BULK は品名欄へ入力。
67	共通部2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。	
68	共通部2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL 情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
69	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
70	共通部2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
71	共通部2	重量単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
72	共通部2	合計貨物容積 (グロス)	10			ACL 情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
73	共通部2	容積単位コード (グロス)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)	
74	共通部2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	本欄は入力しない。 B/Lへの記載が必要な場合は、項 番 48【品名】 欄へ入力願います。
75	共通部2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)	
76	共通部2	輸出統計品目・ 代表番号	6		HS コード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注: 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コードや複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブックイング船会社・NVOCC が指定する欄へ入力願います。	
77	共通部2	コンテナ本数	3			LCL、BREAK BULK 貨物の場合を除き必須入力。	
78	共通部2	TOTAL IN WORDS	70	○		FCL 貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英文で入力する。 (例: THREE CONTAINERS, TEN CARTONS など)	BOOKING が CFS のときは、個数を入力。 例) TEN (10) PALLETS ONLY. CY のときは、コンテナ本数を入力。 例) TWO (2) CONTAINERS ONLY
79	共通部2	運賃支払地コード	5		国連 LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地と同一の場合は不要) 国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 CODE を使用。 わからない場合は、お問い合わせください。 TEL: 06-6202-5715
80	共通部2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番 79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	COLLECT のときは、DESTINATION を入力。 PREPAID のときは支払地名のみ或いは地名のみ+国名にて入力をお願い致します。 例 OSAKA or OSAKA, JAPAN

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 NINGBO OCEAN SHIPPING (寧波遠洋運輸)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	
81	共通部2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACT コード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P: PREPAID(前払い) C: COLLECT(後払い)	
82	共通部2	B/L発行地コード	5	○	国連LOCODE	B/Lの発行地コードを入力する。 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 +「ZZZ」を入力する。	必ず国連CODEを使用。 わからない場合は、お問い合わせ ください。 TEL:06-6202-5715
83	共通部2	B/L発行地名	30			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番82【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」+「ZZZ」を 入力した場合、本欄は必須入力。	発行地地名のみ或いは地名のみ +国名にて入力 をお願い致します。 例 OSAKA or OSAKA, JAPAN
84	共通部2	ファクシミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報のフ ァックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番 号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入 力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注:ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、 各NVOCCの個別指示事項を確認願います。	
85	共通部2	荷主連絡先メールアドレス	70			システムの仕様上、小文字、アンダーバーの入力は不可。 注:本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
86	共通部2	インボイス番号	35			注:本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
87	共通部2	荷主セクションコード	20			注:本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
88	共通部2	荷主リファレンスナンバー	35			注:本項目を利用する場合は、個別指示事項を確認願います。	
89	共通部2	荷主伝送先コード	20			注:本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
90	共通部2	Order No.	20			注:本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
91	共通部2	L/C No.	20			注:本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
92	共通部2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力する。 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入 力する。 (冷凍危険品の場合の例:23) 1:普通貨物の場合 2:冷凍貨物の場合 3:危険品の場合 4:裸自動車の場合 5:液状貨物の場合 6:生動物の場合 7:撤貨の場合 8:郵便の場合 9:その他の貨物の場合	
93	共通部2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、 代表のブッキング番号1件は項番4【ブッキング番号】欄に入れ し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2)項番32【積載予定船舶コード】欄に「99999」を入力した場 合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、 本欄を利用する。	特記事項がある場合は、FAXに てご依頼願います。 FAX NO. 06-6202-5705
94	共通部3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行 った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	問い合わせの際、必要であれば 入力願います。
95	共通部3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号に対してACL情報を取消 したい場合に入力する。 3:取消表示 (項番2【処理区分コード】欄で「5:訂正」を選択した場合のみ入 力可)	
96	共通部4	NVOCCコード	4		NACCS用船会社 コード NVOCCコード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウス B/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコードを入力する。 (別項「ACL12」参照)	
97	共通部4	ハウス用ブッキング番号	16			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウス B/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番 号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
98	共通部4	ハウス用 ブッキング番号枝番	2			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウス B/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番 号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)	
99	共通部4	ハウス情報送信識別	1			NVOCCコードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウ ス情報をACL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信す るか否かを入力する。 1:送信する 0:送信しない	
100	共通部5	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリック すると入力例にジャンプ) 注:入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号は ATTACHED SHEETではなく本欄に入力願います。	13欄目以内に収まる場合は本 欄に入力。 収まらない場合は、本欄へのデ ータ入力ではなく、アタッシ メントにしてFAX 送信願います。 (FAX:06-6202-5705まで)

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 NINGBO OCEAN SHIPPING (寧波遠洋運輸)
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL 貨物の場合は必須入力。	アルファベット4文字・数字7桁のみ入力してください(スペース等使用しないで下さい。SOCは除く。)
102	繰返部	シール番号	15			FCL 貨物の場合は必須入力。	必ずNOSを含めて10桁で入力願います。(船社指示、SOCは除く)
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。	
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第21号・英字)		
105	繰返部	荷姿名	15				IN BULKは不可。パラ積みの場合にはCNCONTAINER。
106	繰返部	貨物重量(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	小数第2位まで可。小数第3位は不可。 単位はキロ表記のみ可。トン入力は不可。
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
108	繰返部	貨物容積(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)	
110	繰返部	コンテナサイズ コード	2		コンテナサイズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目: コンテナ長さコード、2桁目: コンテナ高さコードを入力する。 (長さ20ft、高さ8'6"ftの例: 22) 1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	必ず入力。 40' DRY=「42」、40HC DRY=「45」。 間違いが多いため、注意願います。
111	繰返部	コンテナタイプ コード	2		コンテナ形式 コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP: ドライコンテナ RT: 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT: オープントップコンテナ PF: フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN: タンクコンテナ SN: その他のコンテナ	必ず入力。
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可能。	
113	繰返部	コンテナ自重単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM: キログラム LBR: ポンド	
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力する。 整数部2桁、小数部1桁入力可能 マイナス入力可能	
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏	

ACL01業務入力画面

処理区分*	<u>2</u> (8:仮登録 9:登録 5:訂正 1:取消し)
船会社*	<u>3</u> ブッキング番号* <u>4</u> - <u>5</u>
マスターB/L番号	<u>6</u> 送信総件数 <u>7</u>
通知先	CY・CFS <u>8</u> 1 <u>9</u> 2 <u>10</u> 3 <u>11</u>
荷送人	<u>23</u> - <u>24</u>
荷送人名	<u>24</u>
住所・電話番号	<u>25</u>
荷受人	<u>26</u> - <u>27</u>
荷受人名	<u>27</u>
住所・電話番号	<u>28</u>
海貨業者	<u>12</u> - <u>13</u>
担当者名	<u>14</u>
担当者電話番号	<u>15</u>
B/L発行枚数	<u>16</u>
WAY BILL	Received ドキュメント <u>17</u>
AGENT印 希望 <u>20</u>	別LIST 有り <u>21</u>
社内整理番号	<u>22</u>
FREIGHT AS ARRANGED	<u>19</u>
着荷通知先 1	<u>29</u> - <u>30</u>
着荷通知先名	<u>30</u>
住所・電話番号	<u>31</u>
着荷通知先 2	<u>32</u> - <u>33</u>
着荷通知先名	<u>33</u>
住所・電話番号	<u>34</u>
積載予定船舶*	<u>32</u> 航海番号* <u>33</u>
荷受地	<u>34</u> - <u>35</u>
積出港*	<u>38</u> - <u>39</u>
船卸港	<u>40</u> - <u>41</u>
荷渡地	<u>42</u> - <u>43</u>
最終仕向地	<u>46</u> - <u>47</u>
荷受形態	<u>36</u> ▾ - <u>37</u>
荷渡形態	<u>44</u> ▾ - <u>45</u>

ACL01業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部	
品名 1									
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 48 </div>			統計品目番号	<u>49</u> - <u> </u>	個数	<u>50</u>	荷姿	<u>51</u> - <u>52</u>	
			AMS内個数	1	<u>53</u>	レベル	<u>54</u>	荷姿	<u>55</u> - <u>56</u>
				2		レベル		荷姿	
				3		レベル		荷姿	
				4		レベル		荷姿	
				5		レベル		荷姿	
				6		レベル		荷姿	
				7		レベル		荷姿	
				8		レベル		荷姿	
				9		レベル		荷姿	
				10		レベル		荷姿	
グロス重量		<u>57</u> - <u>58</u>	ネット重量		<u>59</u> - <u>60</u>				
グロス容積		<u>61</u> - <u>62</u>	ネット容積		<u>63</u> - <u>64</u>				
合計 個数	<u>65</u>	荷姿	<u>66</u> - <u>67</u>						
グロス重量	<u>68</u> - <u>69</u> ▼	ネット重量	<u>70</u> - <u>71</u> ▼						
グロス容積	<u>72</u> - <u>73</u> ▼	ネット容積	<u>74</u> - <u>75</u> ▼						
統計品目・代表番号 <u>76</u> - <u> </u>									
コンテナ本数 <u>77</u>									
TOTAL IN WORDS <u>78</u>									
運賃支払地 1	<u>79</u> - <u>80</u> - <u>81</u> ▼								
2	- - ▼								
B/L発行地 <u>82</u> - <u>83</u>									
FAX番号 1	<u>84</u>	2							
		3							
荷主連絡先メールアドレス <u>85</u>									
インボイス番号	<u>86</u>	荷主セクションコード	<u>87</u>						
Ref No.	<u>88</u>	荷主伝送先コード	<u>89</u>						
Order No.	<u>90</u>	L/C No.	<u>91</u>						
貨物種類 <u>92</u>									
記事 <u>93</u>									

ACL01業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

輸出管理番号

1	<input type="text" value="94"/>	<input type="text" value="95"/>	2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	22	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	24	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
41	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

ACL01業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
------	------	------	-------------	-----

記号番号

01	<u>100</u>
02	
03	

ACL01業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部	
1 / 40					
001	コンテナ番号	101			
	シール番号	1 102	2	3	
	個数	103	荷姿	104 - 105	
	グロス重量	106 - 107	グロス容積	108 - 109	
	コンテナサイズ	110	コンテナタイプ	111	
		コンテナ自重	112 - 113	設定温度	114 - 115
002	コンテナ番号				
	シール番号	1	2	3	
	個数		荷姿		
	グロス重量		グロス容積		
	コンテナサイズ		コンテナタイプ		
		コンテナ自重		設定温度	
003	コンテナ番号				
	シール番号	1	2	3	
	個数		荷姿		
	グロス重量		グロス容積		
	コンテナサイズ		コンテナタイプ		
		コンテナ自重		設定温度	
004	コンテナ番号				
	シール番号	1	2	3	

ACL01 業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 35【荷受地名】、項番 39【積出港名】、項番 41【船卸港名】、
項番 43【荷渡地名】、項番 47【最終仕向地名】

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 1 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO. CD-S-968)

[入力項目表TOPへ戻る](#)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

項番 48【品名】、項番 50【個数】、項番 51【荷姿コード】、項番 52【荷姿名】、
 項番 53【内个数(AMS)】、項番 54【レベル(AMS)】、項番 55【荷姿コード(AMS)】、項番 56【荷姿名(AMS)】

複数品目/複数荷姿がある場合

B/L表示の例

品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES
 108 PACKAGES (53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS)

品名 2 AIR BAG MODULES
 16 PACKAGES (8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS)

品名 3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC
 1PALLET (1 CARTON)

入力例 (外装個数が複数存在するケース)

【品名 1】

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

 SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE
 (INVOICE NO:CD-S-968)

ACLの総個数

※品名1の個数・AMS内個数は
 ACL全体の総個数・総AMS内個数
 を入力して下さい。
 各品名の内个数等を記載するの
 であれば、品名文言の下に直接入力
 して下さい

個数	108	荷姿	PK	PACKAGES
AMS個数				
1	53	レベル	1	荷姿 PP PALLETS
2	20	レベル	2	荷姿 CT CARTONS
3	100	レベル	2	荷姿 BX BOXES
4	55	レベル	1	荷姿 CT CARTONS
10		レベル		荷姿

ACL上総個数のレベルの入力方法
 各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する
 外装個数(上の階層レベルで指定したもの)
 の直後の項目に入力して下さい。
 (レベル毎の紐付け機能が無いため)

【品名 2】

AIR BAG MODULES
 16 PACKAGES (8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS)

←直接品名欄へ入力

個数	16	荷姿	PK	PACKAGES
AMS個数				
1	8	レベル	1	荷姿 PP PALLETS
2	20	レベル	2	荷姿 CT CARTONS
3	8	レベル	1	荷姿 CT CARTONS
10		レベル		荷姿

※各品名の内个数、G/W、M3を
 B/L上に記載したい場合は、各品名
 の下に直接入力して下さい。

入力例 (外装個数が1つのケース)

【品名 3】

ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC
 1PALLET (1 CARTON)

←直接品名欄へ入力

個数	1	荷姿	PP	PALLET
AMS個数				
1	1	レベル	1	荷姿 CT CARTON
2		レベル		荷姿
3		レベル		荷姿
10		レベル		荷姿

※各品名の内个数、G/W、M3を
 B/L上に記載したい場合は、各品名
 の下に直接入力して下さい。

[次ページに続く](#)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

個数、AMS個数、内個数 (レベル指定入力時)の注意事項

基本的注意事項

- 1 AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください。レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄を空白のまま放置せず、必要あらば送信先船会社担当部門等にご確認の上指示を行ってください。
- 2 レベルについては、数字1~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。数字の"0"(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- 3 レベル数は"飛び番号"にならないよう注意してください。

項番50【個数】欄について 1つの繰り返しに1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

項番53【内個数(AMS)】、項番55【荷姿コード(AMS)】、項番56【荷姿コード(AMS)】について 1つの繰り返しに計10欄

北米向け24時間ルール(AMS)上では、PALLET, SKID, BUNDLEという荷姿は認められていない為、実際の内蔵個数を本欄にて必ず階層【レベル】を付した上で入力指示を行ってください。

また、各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する外装個数の直後の項目にそれぞれを入力して下さい。

これはプログラム上、違うレベル同士で外装個数と内蔵個数を紐付ける機能が無いための運用となります。

*北米以外の貨物においても内個数の表記をする場合は同様の扱いとする。

項番54【レベル(AMS)】について

AMS個数欄にて各々の個数・荷姿を入力する際は必ず【レベル】の入力指示を行ってください。

この【レベル】の指示に漏れや誤りがあった場合は、船会社の発行するB/Lおよび、荷揚げ国(港)において、輸入マニフェスト情報にて申告する貨物の個数に誤りが出てしまう恐れがありますので十分にご留意下さい。

個数、レベルの指示については外装個数が1つの場合と複数の場合では、それぞれ異なる運用となりますので後続の説明文を参照いただき、入力指示を行って下さい。

外装個数が複数の場合： 左記、【品名1】および【品名2】の入力例を同時に参照して下さい。

レベル1 外装個数。 レベル1の指示がなされている各個数の合計が【項番50】個数、および【項番51~52】荷姿の数値と等しくなるように指示をしてください。

例： 108 PACKAGES (53PALLETS (20 CATONS & 100 BOXES) & 55 CARTONS)の場合

B/L個数の合計:108 PACKAGESは、53 PALLET+55 CARTONSの合計。

従いレベル1として指示するものは、53 PALLETSと55 CARTONSの2欄となります。

レベル2~ 上記レベル1にて指示がなされた荷姿において、内個数・荷姿を指示する必要がある場合、レベル2以降を利用してそれらの内個数、荷姿を指示してください。レベル2以降で指示する各々の内個数・荷姿の入力ルールについては左記の入力例【品名1】のAMS内個数の例を参考にして下さい。

外装個数が1種類の場合： 【品名3】の入力例を同時に参照して下さい。

外装個数・荷姿は、【項番50~52】の個数および荷姿欄に通常通り入力してください。

次に内蔵個数については、AMS個数欄を使って入力の上、レベルは1から階層順に連番で指示してください。

ACL01 業務入力注意事項 住所・電話番号の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 24【荷送人名】、項番 25【荷送人住所・電話番号】

項番 27【荷受人名】、項番 28【荷受人住所・電話番号】

項番 30【着荷通知先名】、項番 31【着荷通知先住所・電話番号】



よい入力例



悪い入力例

実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION
2 (スペース)

1 NACCS CORPORATION
2

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4 (スペース)
5 (スペース)

1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4
5

SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
KAWASAKI 212-0013

品名の先頭行をスペースにすると受信者側
で受信できないケースがあるので、先頭行
は必ず入力する。

ACL01 業務入力注意事項 記号番号の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 100【記号番号】



よい入力例



悪い入力例

実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECORDER
19 (スペース)
20 CR300

16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECORDER
19
20 CR300

BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECORDER

CR300

行数 1 (スペース)
2 CASE MARK 303-343
3 (スペース)
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2 CASE MARK 303-343
3
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CASE MARK 303-343

ELECTRONIC PARTS
CASE MARK 344-346

マークとマークの行間を
1行空けたい場合は、
任意にスペースキー（35文字）
を入れ、一行空けた状態にする。