

ACL02 入力の注意点

- ・ ACL02 入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
- ・ 但し、船会社からの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
- ・ 画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

ACL02							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MOL (商船三井)
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MOLU
1		入力共通項目	-		-		
2	共通部 1	処理区分コード	1	○		8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 7：仮登録訂正（仮登録情報の船舶情報（積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号）を含む訂正が可能） 9：新規登録 5：訂正(ACL11 業務で呼び出した上で訂正) 1：取消し(ACL11 業務で呼び出した上で取消し)	本船コールサインの表示が複数ある場合は ACL 管轄港窓口にお問い合わせ願います。 MOL (商船三井) 連絡先
3	共通部 1	船会社コード	4	○	NACCS 用船会社コード	(1)ブッキング先が船会社の場合には、「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (2) ブッキング先が NVOCC の場合には、「NVOCC コード」を入力する。なお、ブッキング先である NVOCC が「NACCS 用船会社コード」を有している場合には、その NVOCC の「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (3) ブッキング船会社・NVOCC に送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード 「MOLU」
4	共通部 1	ブッキング番号	16	○		(1)ブッキング船会社、NVOCC が抽出した「ブッキング番号」を正確に入力する。 (2)1 件の ACL(B/L)情報で VIN コード情報が 401 台以上ある場合は、車台番号(VIN)の入力方法を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 複数のブッキング番号に対して 1 件の ACL 情報を送信する場合は、代表のブッキング番号 1 件を本欄に入力し、残りのブッキング番号は項番 89【記事】欄に入力する。	
5	共通部 1	ブッキング番号 枝番	2			"(1)1 ブッキング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 枝番は 01 ～ 69 までが使用可能 (3) 枝番 70～99 は VIN コード情報が 401 台以上ある ACL 情報作成専用の枝番とする。"	
6	共通部 1	マスター-B/L 番号	35			事前に船会社から B/L 番号を通知されている場合のみ、そのマスター-B/L 番号を入力可能。	
7	共通部 1	送信総件数	2			1 ブッキング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、当該データを含めた ACL 情報の総件数を入力する。 項番 5【ブッキング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注：枝番なしで ACL 情報を送信した後、同じブッキング番号に枝番を付して ACL 情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NVOCC に確認願います。	
8	共通部 1	通知先コード(1)	5	○	利用者コード	S/A(S/O)の提出先の利用者コードを入力する。 (ACL02 業務では必須)。	
9	共通部 1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1)S/A(S/O)の提出先以外で、ブッキング船会社、NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
10	共通部 1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1)S/A(S/O)の提出先以外で、ブッキング船会社、NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
11	共通部 1	通知先コード(3)	5		利用者コード	"(1)S/A(S/O)の提出先以外で、ブッキング船会社、NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。"	
12	共通部 1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該 ACL 情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
13	共通部 1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	
14	共通部 1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。	
15	共通部 1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。	
16	共通部 1	B/L 発行枚数	2	○		オリジナル B/L の希望発行枚数を入力する。	
17	共通部 1	WAY BILL 希望識別	1			WAY BILL での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 41【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。 (BODY 欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番 41【品名】欄に入力する)	
18	共通部 1	Received ドキュメント 希望識別	1			Received B/L での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 41【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。 (BODY 欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番 41【品名】欄に入力する)	
19	共通部 1	FREIGHT AS ARRANGED	1			Freight As Arranged(運賃非表示)の B/L 発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 41【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。 (BODY 欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番 41【品名】欄に入力する)	
20	共通部 1	AGENT 印 希望識別	1			B/L 面上に「AGENT 名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 41【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。	

ACL02							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MOL (商船三井)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MOLU
21	共通部 1	別 LIST 有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途 B/L に添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	
22	共通部 1	車台番号等表示有無識別	1			VIN NO. または ENGINE/CHASSIS NO. を B/L 面上に表示する場合は、「1」を入力する。	
23	共通部 1	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注：原則として船会社、NVOCC では本欄への対応はしていません。	
24	共通部 1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPER の「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	
25	共通部 1	荷送人名	70	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の名称を入力する。	
26	共通部 1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の住所・電話番号を入力する。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
27	共通部 1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		
28	共通部 1	荷受人名	70	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の名称を入力する。	
29	共通部 1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の住所・電話番号を入力する。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
30	共通部 1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号		
31	共通部 1	着荷通知先名	70	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の名称を入力する。	
32	共通部 1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の住所・電話番号を入力する。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
33	共通部 1	積載予定船船コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「9999」を入力。その際、項番 89【記事】欄に本船名も併せて入力する。	本船コールサインの表示が複数ある場合は ACL 管轄港窓口にお問い合わせ願います。 MOL (商船三井) 連絡先
34	共通部 1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCC が指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	
35	共通部 1	積出港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
36	共通部 1	積出港名	35			B/L 面上に表示する「積出港」をそのまま入力する。 (1) 35 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 35【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
37	共通部 1	船卸港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
38	共通部 1	船卸港名	30			B/L 面上に表示する「船卸港名」をそのまま入力する。(例：HAMBURG) (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 37【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
39	共通部 1	最終仕向地コード	5		国連 LOCODE	船社は、B/L の FINAL DESTINATION 欄として利用。 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
40	共通部 1	最終仕向地名	30			B/L 面上に表示する「最終仕向地名」名称をそのまま入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 39【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
41	共通部 2	品名	875	○		品名を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	

ACL02						船会社別個別指示事項	
入力項目表				共通指示事項		MOL (商船三井)	
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	
							MOLU
42	共通部 2	輸出統計品目	6			品名に対応する「統計品目番号」6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	
43	共通部 2	長さ (L)	4			"貨物のディメンション(長さ、幅、高さ)をそれぞれ入力する。 (入力単位はCM<センチメートル>) 項番41【品名】欄にディメンション(LxWxH)を入力する場合は当該項目は入力不要。"	
44	共通部 2	幅 (W)	4				
45	共通部 2	高さ (H)	4				
46	共通部 2	LWH 記載有無識別	1			項番43~45で入力したディメンション(LxWxH)をB/L面上に表示する場合には「1」を入力する。	
47	共通部 2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
48	共通部 2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第21号・英字)	同上	品名が1つでも、総個数と同様に入力をお願いします。 品名・個数の入力例①
49	共通部 2	荷姿名	15			同上 尚、荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。	
50	共通部 2	内個数 (AMS)	8			品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
51	共通部 2	個数	1			同上	内個数の表記はAMS内個数欄は使用せずに品名欄に入力願います 品名・個数の入力例②
52	共通部 2	荷姿コード	3		包装種類コード (UN/ECE 勧告 第21号・英字)	同上	
53	共通部 2	荷姿名	15			同上	
54	共通部 2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
55	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	"KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド"	品名が1つでも、総重量と同様に入力をお願いします。 品名・個数の入力例①
56	共通部 2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
57	共通部 2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
58	共通部 2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
59	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)	品名が1つでも、総容積と同様に入力をお願いします。 品名・個数の入力例①
60	共通部 2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
61	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)	

ACL02							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MOL (商船三井)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MOLU
62	共通部 2	合計個数	8	○		ACL 情報の総個数を入力する。	
63	共通部 2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英 字)		
64	共通部 2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は、荷姿名を入力必須。	
65	共通部 2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL 情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
66	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
67	共通部 2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
68	共通部 2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
69	共通部 2	合計貨物容積 (グロス)	10	○		ACL 情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
70	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー(木材)	
71	共通部 2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
72	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー(木材)	
73	共通部 2	輸出統計品目・代表番号	6			「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注: 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コードや複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・ NVOCC が指定する欄に入力願います。	
74	共通部 2	TOTAL IN WORDS	70	○		総個数を英文で入力する。(例: THREE UNITS)	
75	共通部 2	運賃支払地コード	5		国連 LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地と同一の 場合は不要) 国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
76	共通部 2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番 75【運賃支払地コード】に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した 場合、本欄は必須入力。	
77	共通部 2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACT コード (4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P: PREPAID(前払い) C: COLLECT(後払い)	
78	共通部 2	B/L 発行地コード	5	○		国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
79	共通部 2	B/L 発行地名	30			B/L 面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番 78【B/L 発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力し た場合、本欄は必須入力。	
80	共通部 2	ファックスミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCC が本欄に入力した宛先に B/L 情報のファックス サービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力す る。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外 局番から番号のみ入力する。 注: ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各 NVOCC の個別指示事項を確認願います。	
81	共通部 2	荷主連絡先メールアドレ ス	70			システムの仕様上、小文字、アンダーバーの入力は不可。 注: 本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	

ACL02							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MOL (商船三井)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MOLU
82	共通部 2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
83	共通部 2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
84	共通部 2	荷主リファレンスナンバ ー	35			注：本項目を利用する場合は、個別指示事項を確認願います。	
85	共通部 2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
86	共通部 2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
87	共通部 2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
88	共通部 2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2 桁目、3 桁目を使用して入力 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
89	共通部 2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して 1 件の ACL を登録する場合は、代表のブッキング番号 1 件は項番 4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番 33【積載予定船舶コード】欄に「9999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L 作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	
90	共通部 3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL 情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	
91	共通部 3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号との関連付けを取り消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番 2【処理区分コード】で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可能)	
92	共通部 4	記号番号	700			名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号は ATTACHED SHEET ではなく本欄に入力願います。	
93	繰返部	車台番号	20			完成車の場合は「VIN NO.」を入力する。(VIN NO.でない場合は、CHASSIS NO.,FRAME NO.等を入力する) 本欄に入力した情報を B/L 面上に表示する場合は項番 22【車台番号等表示有無識別】欄に「1」を入力する。 1 件の B/L で車台番号が 401 台以上ある場合は車台番号(VIN)の入力方法を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
94	繰返部	エンジン番号	20			「ENGINE NO.」を送信する必要がある場合は入力する。	

ACL02 業務入力画面

処理区分* (8:仮登録 7:仮登録訂正 9:登録 5:訂正 1:取消し)船会社* ブッキング番号* - マスターB/L番号 送信総件数 通知先 1 2 3 4 荷送人 - 海貨業者 - 荷送人名 担当者名 住所・
電話番号 担当者電話番号 B/L発行枚数 荷受人 - WAY BILL Received
ドキュメント FREIGHT AS
ARRANGED荷受人名 住所・
電話番号 AGENT印 別LIST 車台番号等表示有無
希望 有り 社内整理番号 着荷通知先 1 - 着荷通知先 2 - 着荷通知先名 着荷通知先名 住所・
電話番号 住所・
電話番号 積載予定船舶* 航海番号* 積出港* - 船卸港 - 最終仕向地 -

ACL02 業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		繰返部				
品名 1		統計品目番号 <input type="text" value="42-"/>								
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 41 </div>		長さ(L)	<input type="text" value="43"/>	幅(W)	<input type="text" value="44"/>	高さ(H)	<input type="text" value="45"/>	LWH 記載有無	<input type="text" value="46"/>	
		個数	<input type="text" value="47"/>		荷姿	<input type="text" value="48"/> - <input type="text" value="49"/>				
		AMS 内個数	1	<input type="text" value="50"/>	レベル	<input type="text" value="51"/>	荷姿	<input type="text" value="52"/> - <input type="text" value="53"/>		
			2	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
			3	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
			4	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
			5	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
			6	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
			7	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
			8	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
	9	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>				
	10	<input type="text"/>	レベル	<input type="text"/>	荷姿	<input type="text"/> - <input type="text"/>				
		グロス重量	<input type="text" value="54"/> - <input type="text" value="55"/>		ネット重量	<input type="text" value="56"/> - <input type="text" value="57"/>				
		グロス容積	<input type="text" value="58"/> - <input type="text" value="59"/>		ネット容積	<input type="text" value="60"/> - <input type="text" value="61"/>				
合計 個数	<input type="text" value="62"/>		荷姿	<input type="text" value="63"/> - <input type="text" value="64"/>						
グロス重量	<input type="text" value="65"/> - <input type="text" value="66"/>		ネット重量	<input type="text" value="67"/> - <input type="text" value="68"/>						
グロス容積	<input type="text" value="69"/> - <input type="text" value="70"/>		ネット容積	<input type="text" value="71"/> - <input type="text" value="72"/>						
統計品目・代表番号	<input type="text" value="73"/>									
TOTAL IN WORDS	<input type="text" value="74"/>									
運賃支払地 1	<input type="text" value="75"/>	-	<input type="text" value="76"/>	-	<input type="text" value="77"/>					
2	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>					
B/L 発行地	<input type="text" value="78"/> - <input type="text" value="79"/>									
FAX 番号 1	<input type="text" value="80"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>					
荷主連絡先 メールアドレス	<input type="text" value="81"/>									
インボイス番号	<input type="text" value="82"/>			荷主セクションコード	<input type="text" value="83"/>					
Ref No.	<input type="text" value="84"/>			荷主伝送先コード	<input type="text" value="85"/>					
Order No.	<input type="text" value="86"/>			L/C No.	<input type="text" value="87"/>					
貨物種類	<input type="text" value="88"/>									
記事	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 89 </div>									

ACL02 業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	繰返部		
輸出管理番号					
1	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="91"/>	2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	22	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	24	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
41	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

ACL02 業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	繰返部
記号番号			*
1	<input type="text" value="92"/>		
2	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>		
4	<input type="text"/>		

ACL02 業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		繰返部	
⋮ ⏪ ◀ 1 /5 ▶ ⏩ ⏹							
車台番号	エンジン番号	車台番号	エンジン番号	車台番号	エンジン番号	車台番号	エンジン番号
001	<u>93</u>	<u>94</u>		002			
003				004			
005				006			
007				008			
009				010			
011				012			
013				014			
015				016			
017				018			
019				020			
021				022			
023				024			
025				026			
027				028			
029				030			
031				032			
033				034			
035				036			
037				038			
039				040			
041				042			
043				044			
045				046			
047				048			
049				050			
051				052			
053				054			
055				056			
057				058			
059				060			
061				062			
063				064			
065				066			
067				068			
069				070			

ACL02 業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番36【積出港名】、項番38【船卸港名】、項番40【最終仕向地名】

[入力項目表
TOPへ戻る](#)

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 1 *(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)

入力例

船卸港 -

品名

ACL02 業務入力注意事項 品名・個数の入力例①

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番41【品名】、項番47【個数】、項番48【荷姿コード】、項番49【荷姿名】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 54,55【グロス重量】、項番58,59【グロス容積】

項番62【合計個数】、項番63【荷姿コード】、項番64【荷姿名】

項番 65,66【グロス重量】、項番69,70【グロス容積】

単数品目の場合
B/L表示の例

品名 1	NEW AUTOMOBILS	(KGS)	(M3)
	1 UNIT (S)	150,000.000	130.000

入力例 (品名が1つのケース)

【品名 1】
NEW AUTOMOBILS

個数 荷姿 -

AMS個数
1 レベル 荷姿 -

2 レベル 荷姿 -

~~~~~  
10  レベル  荷姿  -

グロス重量  -  ネット重量  -

グロス容積  -  ネット重量  -

合計 個数  荷姿  -

グロス重量  -  ネット重量  -

グロス容積  -  ネット重量  -

品目が1つの場合でも  
品目欄の個数・重量・  
容積の入力もお願いします。

品目欄と合計欄に入力

[次ページに続く](#)

ACL02 業務入力注意事項 品名・個数の入力例②

項番41【品名】、項番47【個数】、項番48【荷姿コード】、項番49【荷姿名】

[入力項目表](#)  
[TOPへ戻る](#)

複数品目/複数荷姿がある場合  
B/L表示の例 (KGS / M3の記載は省略しています)

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 品名 1 | NEW EXCAVATORS<br>10 UNITS                                                       |
| 品名 2 | AUTO PARTS FOR CONSTRUCTION MACHINE<br>16 PACKAGES ( 8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS ) |

入力例 (外装個数が複数存在するケース)

【品名 1】

NEW EXCAVATORS

個数  荷姿  -

AMS個数  
1  レベル  荷姿  -   
2  レベル  荷姿  -   
~~~~~  
10 レベル 荷姿 -

【品名 2】

AUTO PARTS FOR CONSTRUCTION MACHINE
16 PACKAGES (8 PLTS (20CTNS) & 8 CTNS)

個数 荷姿 -

AMS個数
1 レベル 荷姿 -
2 レベル 荷姿 -
~~~~~  
10  レベル  荷姿  -

**AMS個数欄は使用せず  
品目欄に記載入力  
をお願いします。**


ACL02 業務入力注意事項 住所・電話番号の入力例

項番 24 【荷送人名】、項番 25 【荷送人住所・電話番号】

項番 27 【荷受人名】、項番 28 【荷受人住所・電話番号】

項番 30 【着荷通知先名】、項番 31 【着荷通知先住所・電話番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)



よい入力例



悪い入力例

実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION  
2 (スペース)

1 NACCS CORPORATION  
2

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,  
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,  
3 KAWASAKI 212-0013  
4 (スペース)  
5 (スペース)

1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,  
2 580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,  
3 KAWASAKI 212-0013  
4  
5

SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,  
580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,  
KAWASAKI 212-0013

品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する。

ACL02 業務入力注意事項 記号番号の入力例

項番 100 【記号番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)



よい入力例



悪い入力例

実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER  
17 CASE MARK 1-303  
18 CD RECORDER  
19 (スペース)  
20 CR300

16 BASIC DRWER  
17 CASE MARK 1-303  
18 CD RECORDER  
19  
20 CR300

BASIC DRWER  
CASE MARK 1-303  
CD RECORDER  
  
CR300

行数 1 (スペース)  
2 CASE MARK 303-343  
3 (スペース)  
4 ELECTRONIC PARTS  
5 CASE MARK 344-346  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

1  
2 CASE MARK 303-343  
3  
4 ELECTRONIC PARTS  
5 CASE MARK 344-346  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

CASE MARK 303-343  
  
ELECTRONIC PARTS  
CASE MARK 344-346  
  
マークとマークの行間を  
1行空けたい場合は、  
任意にスペースキー（35文字）  
を入れ、一行空けた状態にする。

## ACL02 業務入力注意事項 車台番号(VIN)の入力方法 (複数 ACL 情報での分割記載)

項番 93 【車台番号】、項番 94 【エンジン番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

1件のブッキングで1件のB/Lの場合 VIN : 50台

| ブッキング番号             | 枝番 | 総数 | PKG/WT/M3 | VIN |
|---------------------|----|----|-----------|-----|
| N A C C S 0 0 0 0 1 |    |    | 50 UT     | 50  |

1件のブッキングで2件のB/Lの場合 VIN : 50/30台

| ブッキング番号             | 枝番 | 総数 | PKG/WT/M3 | VIN |
|---------------------|----|----|-----------|-----|
| N A C C S 0 0 0 0 1 | 01 | 2  | 50 UT     | 50  |
| N A C C S 0 0 0 0 1 | 02 | 2  | 30 UT     | 30  |

## 1件のB/Lで、VINコード情報を401台以上有する場合の対応

(ACL02線返部の車体番号欄は400台分までしかない)

1件のACL02情報ではVINコードが400台分までのみ登録が可能である為、401台以上のケースでは残る部分が登録できない。従い、本来なら1件のACL情報の作成で済むケースでも、VINコードが401台以上のケースでは以下の要領でACL情報を複数件作成した上で、船会社へ送信していただく事とします。

- 1) 本運用については、1つのブッキングで401台以上のVINコード情報を持つACLの送受信時の時のみに適用する。
- 2) 親・子のACL情報にはブッキング番号+枝番を必ず入力する事とする。
- 3) 親ACLには、枝番として 【 70 】 を入力する。(注1)  
子ACLには、枝番にその件数に応じて、【 71~99 】 までを使用する。
- 4) 場合によっては、各社社内システム等の運用上やむを得ず、VINコードを400台未満で複数に分割した上で船会社へ送信してくるケースが想定されるが、船会社として、そうしたケースでのACL受信を受諾する事とする。(注2)
- 5) PKG(台数) / Weight / M3 は親となる(つまりB/Lとなる) ACL情報にのみ入力する。
- 6) 親(B/LになるACL情報)の件数が複数の場合は後続の【運用例2】を参照の事。

**注1** VINが401台以上を有する情報へ枝番を付加するため、運用上での専用アロケーションを70~99とする。他のケースではこの番号は使用しない運用とする。

**注2** 親200台+子200台+子100台 というケースがあるものと想定。  
トータル500台だと、通常親+子1件の計2件で済む。

## 【運用例1】

1件のブッキングで1件のB/Lの場合 (VIN: 総合計900台)

|   | ブッキング番号             | 枝番 | 総数 | PKG/WT/M3 | VIN       |
|---|---------------------|----|----|-----------|-----------|
| 親 | N A C C S 0 0 0 0 1 | 70 | 3  | 900 UNITS | 1 ~ 400   |
| 子 | N A C C S 0 0 0 0 1 | 71 | 3  | NULL      | 401 ~ 800 |
| 子 | N A C C S 0 0 0 0 1 | 72 | 3  | NULL      | 801 ~ 900 |

**【運用例2】**

**1件のブッキングで複数のB/L(3件) の場合 VINが、1件目：500台 2件目：900台 3件目：200台 とした場合 (VIN：総合計1600台)**

1件のブッキングで複数のB/L(3件) を発行する場合、先ず親ACLのブッキング番号末尾に【A～Z】の昇順にて付番していく。その後は、前述の【運用例1】の要領に従い、子ACL情報を作成していく。

|    | ブッキング番号                | 枝番 | 総数 | PKG/WT/M3 |
|----|------------------------|----|----|-----------|
|    | 1件目：1 B/L=VIN 500台分の情報 |    |    |           |
| 親A | N A C C S 0 0 0 0 1 A  | 70 | 2  | 500 UNITS |
| 子A | N A C C S 0 0 0 0 1 A  | 71 | 2  | NULL      |
|    | 2件目：1 B/L=VIN 900台分の情報 |    |    |           |
| 親B | N A C C S 0 0 0 0 1 B  | 70 | 3  | 400 UNITS |
| 子B | N A C C S 0 0 0 0 1 B  | 71 | 3  | NULL      |
| 子B | N A C C S 0 0 0 0 1 B  | 72 | 3  | NULL      |
|    | 3件目：1 B/L=VIN 200台分の情報 |    |    |           |
| 親C | N A C C S 0 0 0 0 1 C  |    |    | 200 UNITS |

[入力項目表TOPへ戻る](#)