

船舶保安情報（外航（運航情報使用））

船舶保安情報（外航（運航情報使用））画面

船舶保安情報（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “説明・備考”列、△＝スペースを示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	—

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・「マニュアル処理」の場合は、船長名を入力 ・[税関／入国管理局／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター]
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「船舶保安情報」の船長名ラストネームを必ず入力 ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
旅客情報処理識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から旅客総数を算出 ・「マニュアル処理」の場合は、旅客総数を入力 ・[税関／入国管理局／検疫所／海上保安部署]

本邦入港前外国の寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
指標措置に対応した国際海上運送保安指標	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・当該寄港地において実施した船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標をプルダウンから選択

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
特別な保安措置の有無	—	△	・ 当該寄港地において実施した船舶指標対応措置に加えて実施した措置の有無をプルダウンから選択

本邦入港前外国の港での特別な保安措置情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦入港前外国の港での特別な保安措置の内容コード	半角英数字・4桁		<ul style="list-style-type: none"> ・ 保安措置コード ・ 一覧参照から選択 ・ 本邦入港前外国の港での特別な保安措置がある場合、保安措置の内容を入力

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	△	・ 同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—

通報情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
通報を行った年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
入域位置	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ 入域予定特定海域への入域予定年月日時刻を入力する場合、入域予定特定海域の入域位置を選択

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入域予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 入域予定特定海域の入域位置を入力する場合、入域予定特定海域への入域予定年月日時刻を入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
当該船舶が通報を行った位置（緯度）	半角英数字・6桁 (99-99N) (99-99S)	○	-
当該船舶が通報を行った位置（経度）	半角英数字・7桁 (999-99E) (999-99W)	○	-
通報者氏名	半角英数字・70桁	○	-

出港後の特定海域入域予定情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入域予定特定海域の入域位置	-	△	・ ブルダウンから選択 ・ 出港後の入域予定特定海域への入域予定年月日時刻を入力する場合、入域予定特定海域の入域位置を選択
入域予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 出港後の入域予定特定海域の入域位置を入力する場合、出港後の入域予定特定海域への入域予定年月日時刻を入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

過去10回の寄港に含まれる情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港コード	半角英数字・5桁	△	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港情報を入力する場合、過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港コードを入力
過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港入港年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港情報を入力する場合、過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港入港年月日を入力

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港出港年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> 過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港情報を入力する場合、過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港出港年月日を入力
保安指標	—	△	<ul style="list-style-type: none"> 過去10回の寄港に本邦の港への寄港が含まれる場合は、そのうち直近の本邦の港において実施した船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標をプルダウンから選択 過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港情報を入力する場合、過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港で実施した船舶対応措置に対応した国際海上運送保安指標をプルダウンから選択
保安措置の有無	—	△	<ul style="list-style-type: none"> 過去10回の寄港に本邦の港への寄港が含まれる場合は、そのうち直近の本邦の港において実施した船舶指標対応措置に加えて実施した措置の有無をプルダウンから選択 過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港情報を入力する場合、過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港での特別な保安措置の有無をプルダウンから選択

➤ 保安措置の内容コード

保安措置の内容コード	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 保安措置コード 一覧参照から選択 過去10回の寄港に含まれる直近の本邦の港での特別な保安措置が有る場合、保安措置の内容を入力
------------	----------	---	--

保安情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶警報通報装置	—	○	<ul style="list-style-type: none"> 船舶警報通報装置又は船舶警報通報装置に相当する装置の有無をプルダウンから選択

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶が対応している 国際海上運送保安指 標	—	○	・ 当該国際航海船舶が実施する船舶指標対応措 置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶 指標対応措置に相当する措置に対応した国際 海上運送保安指標に相当する指標をプルダウ ンから選択
船舶保安統括者の氏 名	半角英数字・70桁	△	・ 船舶保安統括者又は船舶保安統括者に相当す る者の氏名を入力 ・ 船舶保安統括者の連絡先を入力する場合、船 舶保安統括者の氏名を入力
船舶保安統括者の連 絡先	半角英数字・20桁	△	・ 船舶保安統括者又は船舶保安統括者に相当す る者の連絡先を入力 ・ 船舶保安統括者の氏名を入力する場合、船舶 保安統括者の連絡先を入力
船舶保安管理者の氏 名	半角英数字・70桁	△	・ 船舶保安管理者又は船舶保安管理者に相当す る者の氏名を入力 ・ 船舶保安管理者の職名を入力する場合、船舶 保安管理者の氏名を入力
船舶保安管理者の職 名コード	半角英数字・3桁	△	・ 一覧参照から選択 ・ 船舶保安管理者又は船舶保安管理者に相当す る者の職名コードを入力 ・ 船舶保安管理者の氏名を入力する場合、船舶 保安管理者の職名を入力
船舶保安証書の番号	半角英数字・25桁	△	・ 船舶保安証書もしくは臨時船舶保安証書又は 船舶保安証書もしくは臨時船舶保安証書に相 当する証書の番号を入力 ・ 船舶保安証書の発給機関の名称を入力する場 合、船舶保安証書の番号を入力
発給機関の名称	半角英数字・70桁	△	・ 船舶保安証書もしくは臨時船舶保安証書又は 船舶保安証書もしくは臨時船舶保安証書に相 当する証書の発給機関名称を入力 ・ 船舶保安証書の番号を入力する場合、船舶保 安証書の発給機関の名称を入力

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
その他参考事項の有無-北朝鮮の港への寄港の有無	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ 北朝鮮への寄港履歴がある場合は、「有」を選択（日本船舶は平成28年12月9日以後、日本船舶以外の船舶は平成28年2月19日以後の寄港歴）

➤ その他参考事項のコード

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
その他参考事項のコード	半角英数字・2桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保安に関する参考事項一覧：参考事項コード ・ 一覧参照から選択 ・ 北朝鮮の港への寄港の有無（日本船舶は平成28年12月9日以後、日本船舶以外の船舶は平成28年2月19日以後の寄港歴）が「有」の場合は、参考事項コード12を選択の上、その他参考事項の欄に当該寄港に係る寄港日及び寄港地を入力 ・ 航行中の保安に関する異変、保安措置に関する特異事項（条約第8規則2の暫定の保安証書及び条約不適合な事項を含む）その他参考事項が有る場合、その他参考事項のコードもしくはその他参考事項を入力

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
その他参考事項	半角英数字・100桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 航行中の保安に関する異変、保安措置に関する特異事項（条約第8規則2の暫定の保安証書及び条約不適合な事項を含む）その他参考事項の有無が「有」、でかつ、航行中の保安に関する異変、保安措置に関する特異事項（条約第8規則2の暫定の保安証書及び条約不適合な事項を含む）その他参考事項のコードがスペースの場合は必須 ・ 北朝鮮の港への寄港の有無（日本船舶は平成28年12月9日以後、日本船舶以外の船舶は平成28年2月19日以後の寄港歴）が「有」の場合は、参考事項コード12を選択の上、その他参考事項の欄に当該寄港に係る寄港日及び寄港地を入力 ・ 航行中の保安に関する異変、保安措置に関する特異事項（条約第8規則2の暫定の保安証書及び条約不適合な事項を含む）その他参考事項が有る場合、その他参考事項のコードもしくはその他参考事項を入力

貨物情報

➤ 陸揚貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貨物形態コード ・ プルダウンから選択 ・ 「陸揚貨物形態コード」「陸揚貨物品名」「陸揚貨物数量」「陸揚貨物数量の単位コード」「陸揚貨物積荷地港コード」「陸揚貨物積荷地港名」のいずれか1つでも本業務で入力された場合、船舶運航情報の入力値は全て破棄 ・ 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物形態コードを必ず選択

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 「陸揚貨物形態コード」「陸揚貨物品名」「陸揚貨物数量」「陸揚貨物数量の単位コード」「陸揚貨物積荷地港コード」「陸揚貨物積荷地港名」のいずれか1つでも本業務で入力された場合、船舶運航情報の入力値は全て破棄 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物品名を必ず入力
数量(または重量)・単位	数量(または重量) 半角数字・10桁 (ZZZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 「陸揚貨物形態コード」「陸揚貨物品名」「陸揚貨物数量」「陸揚貨物数量の単位コード」「陸揚貨物積荷地港コード」「陸揚貨物積荷地港名」のいずれか1つでも本業務で入力された場合、船舶運航情報の入力値は全て破棄 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物重量、容積、または数量のいずれか1つ以上を必ず入力
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 (重量の場合) TNE : トン (容積の場合) MT : M/T (容積の場合) MTQ : 立方メートル (個数の場合) NO : 個、台など 「陸揚貨物形態コード」「陸揚貨物品名」「陸揚貨物数量」「陸揚貨物数量の単位コード」「陸揚貨物積荷地港コード」「陸揚貨物積荷地港名」のいずれか1つでも本業務で入力された場合、船舶運航情報の入力値は全て破棄

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
積荷地港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 入港予定港における陸揚貨物の積荷地港コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZZ」を含む5桁を入力 ・ 「陸揚貨物形態コード」「陸揚貨物品名」「陸揚貨物数量」「陸揚貨物数量の単位コード」「陸揚貨物積荷地港コード」「陸揚貨物積荷地港名」のいずれか1つでも本業務で入力された場合、船舶運航情報の入力値は全て破棄 ・ 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合は、入港予定港における陸揚貨物の積荷地港コードを必ず入力
積荷地名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ システムに登録されていない入港予定港における陸揚貨物の積荷地港の場合は、名称を必須入力 ・ システムに登録されている入港予定港における陸揚貨物の積荷地港の場合は、入力を無視する ・ 「陸揚貨物形態コード」「陸揚貨物品名」「陸揚貨物数量」「陸揚貨物数量の単位コード」「陸揚貨物積荷地港コード」「陸揚貨物積荷地港名」のいずれか1つでも本業務で入力された場合、船舶運航情報の入力値は全て破棄

➤ 陸揚貨物（入港予定港以外）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貨物形態コード ・ プルダウンから選択 ・ その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物を入力する場合、その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物形態コードを必ず選択

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物を入力する場合、その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物品名を必ず入力
数量(または重量)・単位	数量(または重量) 半角数字・・・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物を入力する場合、その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物重量、容量、または数量のいずれか1つ以上を必ず入力入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物重量、容積、または数量のいずれか1つ以上を必ず入力
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ (重量の場合) TNE : トン ・ (容積の場合) MT : M/T ・ (容積の場合) MTQ : 立方メートル ・ (個数の場合) NO : 個、台など
積荷地港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物の積荷地港コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZ」を含む5桁を入力 ・ その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物の積荷地港コードにダミーコードを入力する場合は、その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物の積荷地港名を必ず入力 ・ その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物を入力する場合、その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物の積荷地港コードを必ず入力

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
積荷地港名	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 積荷地港コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されているその他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物の積荷地港の場合は、入力不要 ・ その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物の積荷地港コードにダミーコードを入力する場合は、その他の本邦の港（入港予定港以外）における陸揚貨物の積荷地港名を必ず入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ 危険物情報がある場合に危険物の作業種別を入力 ・ 「積みみ」は危険物荷役許可申請書及び停泊場所指定願の申請でのみ使用 ・ [港長／海上保安部署]
品名	半角英数字・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物情報がある場合に危険物の品名を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
IMDGクラス	半角家数・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ [港長／海上保安部署]
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物の数量単位コード ・ プルダウンから選択 ・ [港長／海上保安部署]
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
積荷地港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 危険物の積荷地港コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZ」を含む5桁を入力 ・ 危険物の積荷地港コードにダミーコードを入力する場合は、危険物の積荷地港名を必ず入力 ・ [海上保安部署]

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
積荷地港名	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 積荷地港コードの一覧参照選択時に反映 ・ 危険物の積荷地港コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されていない危険物の積荷地港の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている危険物の積荷地港の場合は、入力不要 ・ 危険物の積荷地港コードにダミーコードを入力する場合は、危険物の積荷地港名を必ず入力 ・ [海上保安部署]

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、申請者担当者名（J）を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]
電話番号	半角英数字・20桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、電話番号を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]