

業務名 (業務コード)		搬出確認登録 (MAWB単位) (EXM01)																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						コード	入力条件/形式			
								通常搬出			自社運送					トランスファー		
1		入力共通項目		an	398			M			M			M				
2		MAWB番号	MAB	an	20			M			M			M				MAWB番号を11桁以内で入力
3		LDR番号	LNO	an	7			C			C			C				スペースまたはシステムで払い出されたLDR番号であること
4		混載業	CDC	an	5			C			C			C			利用者コード	ジョイント混載貨物をジョイント業者ごとに搬出する場合は、混載業を入力
5		搬出先保税蔵置場		an	5			M			M			M			保税地域コード	(1) システム外保税蔵置場へ搬出する場合は、「ZZZZZ」を入力 (2) 搬出区分が「2」の場合は、「ZZZZZ」の入力不可 (3) システム不参加展示場または、特定輸出申告における自社施設または 特定委託輸出申告におけるバスケット保税地域 の入力は不可
6		搬出元保税蔵置場	MHW	an	5			M			M			M			保税地域コード	
7		積込港	ADP	an	3			M			M			M			IATA空港コード	システム外積貨物で積込港が不明の場合は、「Z△△」を入力
8		トランスファーマニフェスト番号	TRM	an	9			C			C			M				入力者が航空会社、かつ搬出区分が「2」の場合は、トランスファーマニフェスト番号を必須入力
9		搬出区分	OSB	an	1			X			M			M				スペース：通常搬出 J：自社運送 2：トランスファー（他航空会社への移動）
10		時間外搬出表示	TOO	an	1			C			C			C				O（オー）：時間外搬出
11		トラック番号	TRK	an	5			C			C			C				
12		請求先	SEI	an	5			C			C			C				(1) 蔵置情報に出力する請求先を入力 (2) 請求先が不明等の場合は、任意の体系で入力
13		強制表示	KYH	an	1			C			C			C				搬出先保税蔵置場が輸出貨物情報DBに登録されている航空会社と異なる場合は、「F」を入力
14	20	処理識別		an	1			C			C			C				スペース：搬出確認 X：処理対象外 E：搬出処理終了（入力した欄までを処理対象とし、対象HAWB番号が残存している場合でも次画面の呼出しは行わない。ただし、入力欄が有効な先頭欄の場合は、該当欄は処理対象としない。）
15	*	HAWB番号	HAB	an	20			C			C			C				
16	*	搬出個数	OPS	n	6			C			C			C				