

業務シナリオ(輸入許可等通知情報受信(輸出入者))

区分	ルート番号	実施可能業種	ページ
海上	海上情報受信-01	輸出入者	1 / 1

自社データ利用

通関業者用ダミー利用者IDを使用して、貨物情報登録から輸入申告を実施し、輸入者宛ての輸入許可等通知情報についてEXC型で受信確認を行う。

通関業者用ダミー利用者IDを使用して破線より上に記載されている業務を実施して下さい。  
※各業務の入力内容は、別紙「EXC電文受信入力項目サンプル」を参照。

(凡例)

XXX	接続試験用データとして登録済みの業務
XXX ●	接続試験用データを利用して実施する業務
XXX ○	上流業務を実施した後に実施する業務
XXX △	自社データを利用して実施する業務

簡易貨物情報登録

SCR △

輸入申告事項登録

IDA △

輸入申告

IDC △

EXC電文受信

「輸出入者コード」欄には、NACCSセンターから配布された電文受信用利用者コードに紐づく輸出入者コードを入力して下さい。

NACCSセンターから配布された接続試験用ダミー利用者IDを使用して、EXC電文を受信して下さい。

業務シナリオ(輸出許可等通知情報受信(輸出入者))

区分	ルート番号	実施可能業種	ページ
海上	海上情報受信-02	輸出入者	1 / 1

自社データ利用

通関業者用ダミー利用者IDを使用して、貨物情報登録から輸出申告を実施し、輸出入者宛ての輸出許可等通知情報についてEXC型で受信確認を行う。

通関業者用ダミー利用者IDを使用して破線より上に記載されている業務を実施して下さい。  
※各業務の入力内容は、別紙「EXC電文受信入力項目サンプル」を参照。

(凡例)

XXX	接続試験用データとして登録済みの業務
XXX ●	接続試験用データを利用して実施する業務
XXX ○	上流業務を実施した後に実施する業務
XXX △	自社データを利用して実施する業務

輸出貨物情報登録

ECR △

輸出申告事項登録

EDA △

輸出申告

EDC △

EXC電文受信

「輸出入者コード」欄には、NACCSセンターから配布された電文受信利用者コードに紐づく輸出入者コードを入力して下さい。

NACCSセンターから配布された接続試験用ダミー利用者IDを使用して、EXC電文を受信して下さい。

業務シナリオ(ACL情報受信)

区分	ルート番号	実施可能業種	ページ
海上	海上情報受信-03	船会社、輸出入者、指定先利用者コード	1 / 1

自社データ利用

通関業者用ダミー利用者IDを使用して、ACL情報登録を実施し、船会社及び指定利用者宛てのACL情報についてEXC型で受信確認を行う。

(凡例)

XXX	接続試験用データとして登録済みの業務
XXX ●	接続試験用データを利用して実施する業務
XXX ○	上流業務を実施した後に実施する業務
XXX △	自社データを利用して実施する業務

通関業者用ダミー利用者IDを使用して破線より上に記載されている業務を実施して下さい。  
※各業務の入力内容は、別紙「EXC電文受信入力項目サンプル」を参照。

ACL情報登録(コンテナ船用)

ACL01 △

ACL情報登録(在来船・自動車船用)

ACL02 △

船会社の場合は、「船会社コード」欄に電文受信用利用者コードに紐づく船会社コード、指定先利用者コードの場合は、「通知先コード」欄に、EXC電文を受信したい利用者コードを入力して下さい。

EXC電文受信

NACCSセンターから配布された接続試験用ダミー利用者ID、または本番用利用者IDを使用して、EXC電文を受信して下さい。

業務シナリオ(許可・承認貨物(輸出情報)情報受信(蔵置場))

区分	ルート番号	実施可能業種	ページ
海上	海上情報受信-04	保税蔵置場	1 / 1

自社データ利用

通関業者用ダミー利用者IDを使用して、貨物情報登録から輸出申告を実施し、蔵置場宛での許可・承認貨物(輸出情報)情報受信についてEXC型で受信確認を行う。

(凡例)

XXX	接続試験用データとして登録済みの業務
XXX ●	接続試験用データを利用して実施する業務
XXX ○	上流業務を実施した後に実施する業務
XXX △	自社データを利用して実施する業務

「通関予定蔵置場コード」欄には、受信したい蔵置場のコードを入力して下さい。

輸出申告事項登録

EDA △

輸出申告

EDC △

EXC電文受信

通関業者用ダミー利用者IDを使用して破線より上に記載されている業務を実施して下さい。  
※各業務の入力内容は、別紙「EXC電文受信入力項目サンプル」を参照。

入力した蔵置場の利用者IDを使用して、EXC電文を受信して下さい。