

業務名（業務コード）		本船・ふ中扱い承認申請変更事項登録（HFAO1）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										変更可/不可	コード	入力がない場合の補完項目	入力条件/形式		
1		入力共通項目		an	398			M												-			
2		申請先官署コード	CH	an	2			M											X	税関官署コード			
3		申請先部門コード	CH B	an	2			M											○	部門コード			
4		申請識別	SY U	an	1			M											X			1: 輸入貨物の場合 2: 輸出貨物の場合	
5		本船・ふ中扱い承認申請番号	HF N	an	11			M											-				
6		貨物管理番号	KM N	an	35			M											X			(1) 申請識別に「1」を入力した場合はB/L番号を入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は輸出管理番号を入力	
7		輸出者・輸入者コード	PC	an	17			C											○	輸出入者コード 法人番号		先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する	
8		輸出者・輸入者名	PN	an	70			F											○		国内用輸出入者DB	システムから補完されない場合に入力	
9		郵便番号	PP	an	7			C											○		国内用輸出入者DB	(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所の郵便番号と異なる場合に入力	
10		住所1（都道府県）	PA	an	15			F											○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（都道府県）と異なる場合に入力	
11		住所2（市区町村（行政区名））	PA S	an	35			F											○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（市区町村【行政区名】）と異なる場合に入力	
12		住所3（町域名・番地）	PA C	an	35			F											○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（町域名・番地）と異なる場合に入力	
13		住所4（ビル名ほか）	PA B	an	70			C											○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所（ビル名ほか）と異なる場合に入力 (3) 住所3（町域名・番地）欄で、住所を入力しきれない場合は当該項目に入力	
14		輸出者・輸入者電話番号	PT	an	11			F											○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される電話番号が、申告すべき電話番号と異なる場合に入力	
15		税関事務管理人コード	ZJ Y	an	17			C											○	輸出入者コード 法人番号		(1) システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。	
16		税関事務管理人受理番号	ZJ J	an	10			C											○			税関事務管理人名を指定する場合に入力	
17		税関事務管理人名	ZJ N	an	70			F											○		国内用輸出入者DB（税関事務管理人コード）	国内用輸出入者DBに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力	
18		代表品目番号	DT B	an	6			M											○			代表品目番号の先頭6桁を入力	
19		船卸港コード	FO C	an	5			M											○	国連LOCODE		(1) 申請識別に「1」を入力した場合は船卸（取）港をコードで入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は最終仕向地をコードで入力	
20		船積港コード	FT C	an	5			M											○	国連LOCODE		(1) 申請識別に「1」を入力した場合は積出地をコードで入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は積込港をコードで入力	
21		品名	HI N	an	40			M											○				
22		貨物個数	NO	n	8			M											○			(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数で表現できない場合は「1」を入力	
23		個数単位コード	NO T	an	3			M											○	包装種類コード (UN/ECE勅告第21号・英字)			
24		貨物重量（グロス）	GW	n	10			M											○			整数部6桁、小数部3桁以内で入力	
25		重量単位コード（グロス）	GW T	an	3			M											○	数量単位コード (UN/ECE勅告第20号・英字)			
26		記号番号	MR K	an	140			M											○				
27		積載（予定）船舶コード	VS C	an	9			M											○	コールサイン		コード化されていないコールサインの場合は、「9999」を入力	
28		積載（予定）船名	VS N	an	35			F											○		船舶DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される積載（予定）船名が、申告すべき船名と異なる場合に入力	
29		入出港（予定）年月日	NS Y	n	8			M											○			(1) 申請識別に「1」を入力した場合は入港年月日を入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は出港予定年月日を入力	

業務名 (業務コード)		本船・ふ中扱い承認申請変更事項登録 (HFA01)													変更可/不可	コード	入力がない場合の補完項目	入力条件/形式												
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																						
30		本船・ふ中扱い承認申請理由コード	HO R	an	3			M																			○	申請理由コード		(1) 本船扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 HMU:均質かつ大量貨物であるため HHV:巨大・重量貨物であるため HOT:その他(保税地域等への搬入が不適当) (2) ふ中扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 FMU:均質かつ大量貨物であるため FHV:巨大・重量貨物であるため FOT:その他(保税地域等への搬入が不適当) (3) 本船扱い承認申請に係る申請理由コードからふ中扱い承認申請に係るコードへの変更不可 (4) ふ中扱い承認申請に係る申請理由コードから本船扱い承認申請に係るコードへの変更不可
31		はしけ名	HK E	an	35			C																			○			(1) ふ中扱い承認申請を行う場合は、はしけ名を入力 (2) 本船扱い承認申請を行う場合は、入力不可
32		係留場所コード	KB C	an	5			M																			○	パースコード		
33		積付け状況コード	TJ C	an	3			C																			○	積付け状況コード		(1) 本船扱い承認申請を行う場合は、積付け状況をコードで入力 MXC:明確に区画されている混載貨物 SMC:明確に区画されている非混載貨物 OTH:その他(検査に支障がない積付け状況) (2) ふ中扱い承認申請を行う場合は、入力不可
34		記事 (税関用)	NT Z	j	140			C																			○			
35		記事 (通関業者用)	NT T	j	70			C																			○			
36		社内整理用番号	RE F	an	20			C																			○			