未伤名	1 (系	務コード)			ハイカ				f (HI	- U)	条件	<b>#</b>					_
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2					<u> </u>			コード	入力がない場合の 補完項目	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			М									
2		申請先官署コード	СН	an	2			F							税関官署コード		申請先官署を指定する場合に、コードで入力
3		申請先部門コード	СНВ	an	2			F							部門コード		申請先部門を指定する場合に、コードで入力
4		申請識別	SYU	an	1			М									1:輸入貨物の場合 2:輸出貨物の場合
5		本船・ふ中扱い承認 申請番号	HFN	an	11			С									
6		貨物管理番号	KMN	an	35			М									(1) 申請識別に「1」を入力した場合はB/L番号を入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は輸出管理番号を 入力
7		輸出者・輸入者コー ド	PC	an	17			С							輸出入者コード 法人番号		   先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4   桁に「0000」を補完する
8		輸出者・輸入者名	PN	an	70			F								国内用輸出入者 D B	システムから補完されない場合に入力
9		郵便番号	PP	an	7			С								国内用輸出入者 D B	(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される郵便番号が、申告すべき住 所の郵便番号と異なる場合に入力
10		住所 1 (都道府県)	PA	an	15			F								国内用輸出入者 D B	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所 (都道府県) と異なる場合に入力
11		住所2(市区町村 (行政区名))	PAS	an	35			F								国内用輸出入者 D B	(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される住所が、申告すべき住所 (市区町村[行政区名])と異なる場合に入力
12		住所3(町域名・番 地)	PAC	an	35			F								国内用輸出入者 D B	(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される住所が、申告すべき住所 (町域名・番地)と異なる場合に入力
13		住所 4 (ビル名ほ か)	PAB	an	70			С								国内用輸出入者 D B	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所 (ビル名ほか) と異なる場合に入力 (3)住所3(町域名・番地)欄で、住所を入力しきれな い場合は当該項目に入力
14		輸出者・輸入者電話 番号	PT	an	11			F								国内用輸出入者 D B	(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される電話番号が、申告すべき電 話番号と異なる場合に入力
15		税関事務管理人コード	ZJY	an	17			С							輸出入者コード法人番号		(1)システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2)先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3)法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力
16		税関事務管理人受理 番号	ZJJ	an	10			С									する。   税関事務管理人名を指定する場合に入力 
17		税関事務管理人名	ZJN	an	70				F								国内用輸出入者DBに登録されていない税関事務管理人の 場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務 管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の 名称を入力
18		代表品目番号	DTB	an	6			М									代表品目番号の先頭6桁を入力
19		船卸港コード	F0C	an	5			М							国連LOCODE		(1) 申請識別に「1」を入力した場合は船卸(取)港を コードで入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は最終仕向地を コードで入力
20		船積港コード	FTC	an	5			М							国連LOCODE		(1) 申請識別に「1」を入力した場合は積出地をコードで入力 で入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は積込港をコードで入力
21		品名	HIN	an	40			М			$\dagger \dagger$	$\dagger$	$\parallel$	$\parallel$			
22		貨物個数	NO	n	8			М									(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数で表現できない場合は「1」を入力
23		個数単位コード	NOT	an	3			М							   包装種類コード   (UN/ECE勧   告第21号・英   字)		
24		貨物重量(グロス)	GW	n	10			М									整数部6桁、小数部3桁以内で入力
25		重量単位コード (グロス)	GWT	an	3			М							数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英字)		
26		記号番号	MRK	an	140			м			$\parallel$	+					

業務名	3 (業	(務コード)	本船	S船・ふ中扱い承認申請(HFC)																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2					条件						コード	入力がない場合の 補完項目	入力条件/形式
27		積載(予定)船舶 コード	VSC	an	9			М										コールサイン		コード化されていないコールサインの場合は、「999 9」を入力
28		積載(予定)船名	VSN	an	35			F											船舶DB	(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される積載(予定)船名が、申告 すべき船名と異なる場合に入力
29		入出港(予定)年月 日	NSY	n	8			М												(1) 申請識別に「1」を入力した場合は入港年月日を入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は出港予定年月日 を入力 (3) 申請識別に「2」を入力した場合は以下の条件を満たすこと システム日≦出港予定年月日
30		本船・ふ中扱い承認 申請理由コード	HOR	an	3			М										申請理由コード		(1) 本船扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 HMU:均質かつ大量貨物であるため HHV:巨大・重量貨物であるため HOT:その他(保税地域等への搬入が不適当) (2) ふ中扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 FMU:均質かつ大量貨物であるため FHV:巨大・重量貨物であるため FOT:その他(保税地域等への搬入が不適当)
31		はしけ名	HKE	an	35			С												(1) ふ中扱い承認申請を行う場合は、はしけ名を入力 (2) 本船扱い承認申請を行う場合は、入力不可
32		係留場所コード	KBC	an	5			М										バースコード		
33		積付け状況コード	TJC	an	3			С										積付け状況コード		(1) 本船扱い承認申請を行う場合は、積付け状況をコードで入力 MXC:明確に区画されている混載貨物 SMC:明確に区画されている非混載貨物 OTH:その他(検査に支障がない積付け状況) (2) ふ中扱い承認申請を行う場合は、入力不可
34		記事(税関用)	NTZ	j	140			С												
35		記事(通関業者用)	NTT	j	70			С												
36		社内整理用番号	REF	an	20			С												