

業務名 (業務コード)		本船・ふ中扱い承認申請変更 (HFE)																						変更可/不可	コード	入力がない場合の 補完項目	入力条件/形式										
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
1		入力共通項目		an	398			M																										-			
2		申請先官署コード	CH	an	2			M																									x	税関官署コード			
3		申請先部門コード	CH B	an	2			M																									○	部門コード			
4		申請識別	SY U	an	1			M																									x			1 : 輸入貨物の場合 2 : 輸出貨物の場合	
5		本船・ふ中扱い承認 申請番号	HF N	an	11			M																										-			
6		貨物管理番号	KM N	an	35			M																									x			(1) 申請識別に「1」を入力した場合はB/L番号を入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は輸出管理番号を入力	
7		輸出者・輸入者コード	PC	an	17			C																									○	輸出入者コード 法人番号		先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する	
8		輸出者・輸入者名	PN	an	70			F																									○		国内用輸出入者DB	システムから補完されない場合に入力	
9		郵便番号	PP	an	7			C																									○		国内用輸出入者DB	(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所の郵便番号と異なる場合に入力	
10		住所1 (都道府県)	PA	an	15			F																									○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所 (都道府県) と異なる場合に入力	
11		住所2 (市区町村 (行政区名))	PA S	an	35			F																									○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所 (市区町村 [行政区名]) と異なる場合に入力	
12		住所3 (町域名・番地)	PA C	an	35			F																									○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所 (町域名・番地) と異なる場合に入力	
13		住所4 (ビル名ほか)	PA B	an	70			C																									○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所が、申告すべき住所 (ビル名ほか) と異なる場合に入力 (3) 住所3 (町域名・番地) 欄で、住所を入力しきれない場合は当該項目に入力	
14		輸出者・輸入者電話 番号	PT	an	11			F																										○		国内用輸出入者DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される電話番号が、申告すべき電話番号と異なる場合に入力
15		税関事務管理人コード	ZJ Y	an	17			C																										○		輸出入者コード 法人番号	(1) システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。
16		税関事務管理人受理 番号	ZJ J	an	10			C																										○			税関事務管理人名を指定する場合に入力
17		税関事務管理人名	ZJ N	an	70			F																										○		国内用輸出入者DB (税関事務管理人コード)	国内用輸出入者DBに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力
18		代表品目番号	DT B	an	6			M																										○			代表品目番号の先頭6桁を入力
19		船卸港コード	FO C	an	5			M																										○	国連LOCODE		(1) 申請識別に「1」を入力した場合は船卸 (取) 港をコードで入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は最終仕向地をコードで入力
20		船積港コード	FT C	an	5			M																										○	国連LOCODE		(1) 申請識別に「1」を入力した場合は積出地をコードで入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は積込港をコードで入力
21		品名	HI N	an	40			M																										○			
22		貨物個数	NO	n	8			M																										○			(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数で表現できない場合は「1」を入力
23		個数単位コード	NO T	an	3			M																										○		包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	
24		貨物重量 (グロス)	GW	n	10			M																										○			整数部6桁、小数部3桁以内で入力
25		重量単位コード (グロス)	GW T	an	3			M																										○		数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	
26		記号番号	MR K	an	140			M																										○			
27		積載 (予定) 船舶 コード	VS C	an	9			M																										○	コールサイン		コード化されていないコールサインの場合は、「9999」を入力
28		積載 (予定) 船名	VS N	an	35			F																										○		船舶DB	(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される積載 (予定) 船名が、申告すべき船名と異なる場合に入力
29		入出港 (予定) 年月 日	NS Y	n	8			M																										○			(1) 申請識別に「1」を入力した場合は入港年月日を入力 (2) 申請識別に「2」を入力した場合は出港予定年月日を入力

