

出力情報名 (出力情報コード)		貨物取扱届 (改装・仕分け) 情報 (SAL003)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M										利用者コード	メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・貨物取扱番号 11桁
2		届出官署	an	10			M											届出官署を略称で出力
3		貨物取扱番号	an	11			M											システムで払い出された貨物取扱番号を出力
4		届出年月日	n	8			M											届出年月日を出力
5		届出者コード	an	5			M										利用者コード	入力者の利用者コードを出力
6		届出者名	an	50			M											入力者の利用者コードに対するシステムに登録されている届出者名を出力
7		届出者住所	an	74			M											入力者の利用者コードに対するシステムに登録されている届出者住所を出力
8		仕分数	n	2			M											
9		取扱開始年月日	n	8			M											
10		取扱開始時刻	n	4			C											
11		取扱終了年月日	n	8			M											
12		取扱終了時刻	n	4			C											
13		取扱場所コード	an	5			M										保税地域コード	
14		記事	j	140			C											
15		仕分前の貨物管理番号	an	35			M											
16		仕分前の個数	n	8			M											入力された仕分前の貨物管理番号の貨物個数を出力
17		仕分前の個数単位コード	an	3			M										包装種類コード (UN/EC E勸告第21号・英字)	入力された仕分前の貨物管理番号の個数単位コードを出力
18		仕分前の重量	n	10			M											入力された仕分前の貨物管理番号の貨物重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
19		仕分前の重量単位コード	an	3			M										数量単位コード (UN/EC E勸告第20号・英字)	入力された仕分前の貨物管理番号の重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
20		仕分前の容積	n	10			C											入力された仕分前の貨物管理番号の貨物容積を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
21		仕分前の容積単位コード	an	3			M										数量単位コード (UN/EC E勸告第20号・英字)	入力された仕分前の貨物管理番号の容積単位コードを出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
22		仕分前の品名	an	70			M											入力された仕分前の貨物管理番号の品名を出力
23		仕分前の記号番号	an	140			M											入力された仕分前の貨物管理番号の記号番号を出力
24	20	欄番号	n	2			M											欄番号を出力
25	*	仕分後の貨物管理番号	an	35			M											(1) 「改装」の場合は、貨物管理番号を出力 (2) 「仕分け」の場合は、新たな仕分後の貨物管理番号を出力
26	*	仕分後の個数	n	8			M											輸出貨物 (積戻し貨物を含む。以下同様。) でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されているバンニング個数を出力

