出力情	報名(出)	り情報コード) 	輸上	出貨物	勿搬と	北入一	デー	タ(SB1	「 0 2 ≹件	0 0))		Γ	
項番	セル	項目名	属性	桁	列繰	行繰	データ無				:i+ データ有			コード	出力条件/形式
1	1 A	1 出力共通項目			11/34	小木	7	ナータ無) — ў (1				
			an	398			M			M					
2	A	2 処理対象年月日	n	8			M			M					
3	В	2 データ有無識別	an	1			M			M					データ有無の識別を出力 1:有 O:無
4	С	2 保税地域コード	an	5			М			М				保税地域コード	保税地域をコードで出力
5	A	3 「輸出貨物搬出入データ」	j	20			М			М					
6	A	4 「搬入日」	j	6						М					
7	В	4 「搬入時刻」	j	8						М					
8	С	4 「搬出日」	j	6						M					
9	D	4 「搬出時刻」	j	8						М					
10	E	4 「搬出取消日」	ј	10						М					
11	F	4 「貨物管理番号」	j	12						M					
12	G	4 「船舶」	j	4						M					
13	Н	4 「船舶名」	j	6						М					
14	I	4 「出港日」	j	6						M					
15	J	4 「品名」	j	4						M					
16	K	4 「個数」	j	4						M					
17		4 「個数単位」	j	8						M					
18	М	4「重量」	j	4						M					
19	N	4 「重量単位」	j	8						M					
20	0	4 「容積」	j	4						M					
21	Р	4 「容積単位」	j	8						M					
22	Q	4 「記号番号」	j	8						M					
23	R	4 「保税運送承認番号 等」	j	18						M					
24	S	4 「仕分親貨物管理番号」	j	18						М					
25	T	4 「仕分親仕分数」	j	12						М					
26	U	4 「通関業者」	j	8						М					
27	٧	4 「荷送人コード」	j	12						M					
28	W	4 「荷送人名」	j	8						М					
29	X	4 「搬出区分」	j	8						M					
30		4 「許可番号」	j	8						M					
31	Z	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	j	6						М			5O 2	- 04-1	

出力情	報名(出力情	「報コード)	輸出	出貨物	搬出	出入デ	ータ(SBT		0 0))			
項番	番 セル		項目名	属性	桁	列繰	行		}件			\dashv	_ ⊐-⊦	出力条件/形式
			7	性		繰	繰	データ無	<u> </u>	デー	タ有		. ,	December 1970
32	AA	4	「搬出先」	j	6				М					
33	A	5	搬入年月日	n	8		М		М					初期搬入された貨物の搬入年月日を出力
34	В	5	搬入時刻	an	5		*		С					(1) 初期搬入された貨物の搬入時刻を出力 (2) アポストロフィ付加対象項目
35	С	5	搬出年月日	n	8		*		М					(1) 全量搬出の場合は、搬出年月日を出力 (2) 船積情報登録の場合は、船積年月日を出力
36	D	5	搬出時刻	an	5		*		С					(1) 全量搬出された貨物の搬出時刻を出力 (2) アポストロフィ付加対象項目
37	E	5	搬出取消年月日	n	8		*		М					(1) 搬出取消しの場合は、貨物の搬出取消年月日を出力 (2) 搬出確認(船積情報登録含む。以下同様)の場合は、 「00000000」を出力
38	F	5	貨物管理番号	an	36		*		М					(1)輸出管理番号を出力 (2)アポストロフィ付加対象項目
39	G	5	船舶コード	an	9		*		С			コール	サイン	船舶コードが登録されている場合は、船舶コードを出力
40	Н	5	船舶名	an	37		*		С					(1) 船舶名が登録されている場合は、船舶名を出力 (2) ダブルコーテーション付加対象項目
41	I	5	出港予定年月日	n	8		*		С					出港予定年月日が登録されている場合は出港予定年月日を出 カ
42	J	5	品名	an	72		*		М					(1) 品名を出力 (2) ダブルコーテーション付加対象項目
43	K	5	個数	n	8		*		М					(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の個数を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の個数を出力
44	L	5	個数単位コード	an	3		*		M				領コード ∕ECE勧告第20 字)	(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の個数単位を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の個数単位を 出力
45	М	5	重量	n	10		*		M					(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の重量を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の重量を出力 (3) 整数部6桁、小数部3桁で出力
46	N	5	重量単位コード	an	3		*		M					(1) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の重量単位を出力 (2) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の重量単位を 出力
47	0	5	容積	n	10		*		С					(1) 容積が登録されている場合に出力 (2) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の容積を出力 (3) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の容積を出力 (4) 整数部6桁、小数部3桁で出力
48	P	5	容積単位コード	an	3		*			М				(1) 容積単位コードが登録されている場合に出力 (2) 搬出確認の場合は、搬出された貨物の容積単位を出力 (3) 搬出取消しの場合は、取消しされた貨物の容積単位を 出力
49	Q	5	記号番号	an	142		*		М					(1) 記号番号を出力 (2) ダブルコーテーション付加対象項目
50	R	5	保税運送承認番号等	an	31		*		С					(1) 積戻し貨物の場合、当該保税地域へ運送された時の保 税運送承認番号等を出力 (2) アポストロフィ付加対象項目
51	S	5	仕分親貨物管理番号	an	36		*		С					(1) 仕分子の場合は、仕分親の貨物管理番号を出力 (2) アポストロフィ付加対象項目
52	Т	5	仕分親の仕分数	n	2		*			М				(1) 仕分子の場合は、仕分親の仕分数を出力 (2) 仕分子でない場合は、「0」を出力
53	U	5	通関業者コード	an	5		*		С			利用者	コード	通関業者をコードで出力
54	V	5	荷送人コード	an	18		*		С		1	輸出入法人番	者コード 号	(1) 荷送人をコードで出力 (2) アポストロフィ付加対象項目
55	W	5	荷送人名	an	177		*		М					(1) 荷送人名を出力 (2) ダブルコーテーション付加対象項目

出力情	報名(出力作	輸出	出貨物	か搬と	出入-	デー	タ	(SE	3 T	0 2	0 (O)				
項番	セル	項目名	属性	桁	列繰	行繰	-	デー	タ無		件 データ有		有	コード	出力条件/形式	
56	X 5	搬出区分コード	an	3		*					С				税関手続種別コード	搬出区分をコードで出力
57	Y 5	許可承認等番号	an	11		*					С					「搬出区分コード」に対応する許可承認等番号が登録されて いる場合に出力
58	Z 5	許可承認等年月日	n	8		*					С					「搬出区分コード」に対応する許可承認等年月日を出力
59	AA 5	搬出先コード	an	9		*					С				保税地域コード コールサイン	搬出先の保税地域または船舶をコードで出力