

船舶運航情報登録（外航）

船舶運航情報登録（外航）画面

船舶運航情報登録（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
単一港訂正時本邦寄港順序	半角英数字・1桁		—
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
航海番号（2）	半角英数字・10桁		・ 入力者任意の値を入力
呼出名称	半角英数字・50桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 呼出名称がない場合は「NIL」を入力 ・ 「事前通報」「航路通報」で使用する場合、呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「事前通報」「航路通報」で使用する場合、呼出名称または船舶電話番号いずれかを必ず入力 ・「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合、インマルサット電話番号及びその他連絡方法がない場合は、船舶電話番号を必ず入力
インマルサット電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合、船舶電話番号及びその他連絡方法がない場合は、インマルサット電話番号を必ず入力
F A X	半角英数字・20桁		<ul style="list-style-type: none"> ・当該船舶のF A X番号を入力
その他連絡方法	半角英数字・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合、船舶電話番号及びインマルサット電話番号がない場合は、その他連絡方法を必ず入力
以後、当分の間内航	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・「船舶保安情報」で使用する場合、以後、当分の間内航を必ず入力
定期不定期別	—		<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択
仕出港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・国連LOCODE ・一覧参照から選択 ・仕出港コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZ」を含む5桁を入力 ・仕出港コードにダミーコードを入力する場合は、仕出港名を必ず入力
仕出港名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・仕出港コードの一覧参照選択時に反映 ・仕出港コードの下3桁が「ZZZ」の場合は必ず入力 ・仕出港コードの下3桁が「ZZZ」以外の場合は入力を無視する ・仕出港コードにダミーコードを入力する場合は、仕出港名を必ず入力
仕出港出港年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「入港通報」で使用する場合、仕出港出港年月日を必ず入力

本邦入港前外国の寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 本邦入港前外国の寄港地コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZ」を含む5桁を入力 ・ 本邦入港前外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦入港前外国の寄港地名を必ず入力 ・ 繰返し登録する場合、直近の寄港地が最下段となるよう入力
寄港地名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 寄港地コードの一覧参照選択時に反映 ・ 本邦入港前外国の寄港地コードの下3桁が「ZZZ」の場合は必ず入力 ・ 本邦入港前外国の前寄港地コードの下3桁が「ZZZ」以外の場合は入力を無視する ・ 本邦入港前外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦入港前外国の寄港地名を必ず入力
入港年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
出港年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
汚染地域への寄航の有無	—		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国際船舶／内陸航行船舶は世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無をプルダウンから選択

検疫情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶衛生管理に関する証明書の種別	—		<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
発給港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 発給港コードにダミーコードを入力する場合は、発給港名を必ず入力 ・ 船舶衛生管理に関する証明書の種別で「Control（管理）」「Control Exemption（管理免除）」を選択した場合、発給港コードを入力
発給港名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発給港コードの一覧参照選択時に反映 ・ 発給港コードにダミーコードを入力する場合は、発給港名を必ず入力
発給年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 船舶衛生管理に関する証明書の種別で「証明書なし」以外を選択した場合には必ず入力 ・ 船舶衛生管理に関する証明書の種別で「Control（管理）」「Control Exemption（管理免除）」を選択した場合、発給年月日を入力 ・ 発給年月日は本日以前の日付を入力
船医の有無	—		<ul style="list-style-type: none"> ・ ブルダウンから選択
船医の氏名	半角英数字・70桁		<ul style="list-style-type: none"> ・ 船医がいる場合、船医の氏名を入力

本邦出港後、最初の外国の寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
寄港地コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力 ・ 未定の場合は「ZZZZZ」を入力 ・ 不明の場合は「ZZZZZ」を入力 ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦出港後、最初の外国の寄港地名を必ず入力 ・ 「航路通報」で使用する場合、仕向港の定まっている船舶は、本邦寄港地コードを入力する。入力されなかった場合、本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力する。共に入力されなかった場合、最終仕向港コードを必ず入力
寄港地名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードの一覧参照選択時に反映 ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードの下3桁が「ZZZ」の場合は必須入力 ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードの下3桁が「ZZZ」以外の場合は入力を無視する ・ 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦出港後、最初の外国の寄港地名を必ず入力

最終仕向港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
最終仕向港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 最終仕向地コードを入力 ・ 未定の場合は「ZZZZZ」を入力 ・ 不明の場合は「ZZZZZ」を入力 ・ 最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力 ・ 「航路通報」で使用する場合、仕向港の定まっている船舶は、本邦寄港地コードを入力する。入力されなかった場合、本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力する。共に入力されなかった場合、最終仕向港コードを必ず入力
最終仕向港名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最終仕向港コードの一覧参照選択時に反映 ・ 最終仕向港コードの下3桁が「ZZZ」以外の場合は入力を無視する ・ 最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力

本邦寄港地情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港地コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 単一港の訂正の場合は、一欄目の本邦寄港地情報に入力があり、二欄目以降の本邦寄港地情報に入力がないこと ・ 「航路通報」で使用する場合、仕向港の定まっている船舶は、本邦寄港地コードを入力する。入力されなかった場合、本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力する。共に入力されなかった場合、最終仕向港コードを必ず入力

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 本邦における寄港順序を入力 登録または全情報の訂正の場合は、寄港順序の番号は1から連続した番号であること。また、抜港の場合、寄港順序の欄に「X」を入力する。ただし、単一港の訂正の場合、本邦寄港順序の訂正は不可とする
入港目的識別	—		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 入港目的コード [税関/入管]
入港目的	—		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 入港目的コード [税関/入管]
積載貨物有無識別	—		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択
積載貨物形態	—		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 貨物形態コード [港湾管理者/地方運輸局/保安部署]
港域入港年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		<ul style="list-style-type: none"> [港湾管理者/地方運輸局/保安部署]
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		<ul style="list-style-type: none"> [港湾管理者/地方運輸局/保安部署]
着岸(予定)場所コード(入港時)	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 外航、内外航のバースコードであること 一覧参照から選択 「航路通報」で使用する場合、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、着岸(予定)場所コード(入港時)を入力する。入力されなかった場合、びょう泊(予定)場所コード(入港時)を必ず入力 船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 (港長/港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力)

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		<ul style="list-style-type: none"> 船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 （港長／港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	<ul style="list-style-type: none"> 着岸（予定）年月日時刻（入港時）の日付が入力された場合、必ず入力 （港長／港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力）
びょう泊（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 一覧参照から選択 「航路通報」で使用する場合、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、着岸（予定）場所コード（入港時）を入力する。入力されなかった場合、びょう泊（予定）場所コード（入港時）を必ず入力 船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 （港長／港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力）
びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		<ul style="list-style-type: none"> 船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 （港長／港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	<ul style="list-style-type: none"> びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）の日付が入力された場合、必ず入力 （港長／港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力）
出港停泊場所コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 外航、内外航のバースコードであること 一覧参照から選択 「航路通報」で使用する場合、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、出港停泊場所コードを必ず入力

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
びよう泊（予定）年月 日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		<ul style="list-style-type: none"> 下記の範囲のみ入力可 びよう泊（予定）年月日時刻（入港時）<びよう泊（予定）年月日時刻（出港時） 着岸（予定）年月日時刻（入港時）<びよう泊（予定）年月日時刻（出港時）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		
離岸（予定）年月日時 刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		<ul style="list-style-type: none"> 下記の範囲のみ入力可 びよう泊（予定）年月日時刻（入港時）<離岸（予定）年月日時刻（出港時） 着岸（予定）年月日時刻（入港時）<離岸（予定）年月日時刻（出港時）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		

➤ 代理店情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 利用者コード システムに登録されていない代理店の場合、「99999」を入力 「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「係留施設使用届」「事前通報」「船舶保安情報」で使用する場合、船舶代理店住所、もしくは電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 「保障契約情報」で使用する場合、住所、電話番号もしくはFAX番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶代理店名称	半角英数字・50 桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ システムに登録されていない代理店の場合は、船舶代理店名称は必ず入力 ・ システムに登録されている代理店の場合は、入力不要 ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を入力 ・ 「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「係留施設使用届」「事前通報」「船舶保安情報」で使用する場合、住所、もしくは電話番号を入力した場合は、船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 「保障契約情報」で使用する場合、住所、電話番号、もしくはFAX番号を入力した場合は、船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力
住所	半角英数字・74 桁		<ul style="list-style-type: none"> ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所を入力 ・ 電話番号を入力した場合は、住所を入力 ・ 「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「係留施設使用届」「事前通報」「船舶保安情報」で使用する場合、船舶代理店コード、船舶代理店名称、もしくは電話番号を入力した場合は、住所を入力 ・ 「保障契約情報」で使用する場合、船舶代理店コード、船舶代理店名称、電話番号、もしくはFAX番号を入力した場合は、住所を入力

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
電話番号	半角英数字・20桁		<ul style="list-style-type: none"> ・申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を入力 ・「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「保障契約情報」「係留施設使用届」「事前通報」で使用する場合、「係留施設使用届」の場合は、船舶代理店コード、船舶代理店名称、もしくは住所を入力した場合は、電話番号を入力 ・「入港通報」の場合、船舶代理店コード、船舶代理店名称を入力した場合は、船舶代理店電話番号を入力 ・「保障契約情報」の場合は、船舶代理店コード、船舶代理店名称、住所、もしくはFAX番号を入力した場合は、電話番号を入力
FAX番号	半角英数字・20桁		—

➤ 陸揚貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・貨物形態コード ・プルダウンから選択 ・入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、貨物形態を必ず入力 ・申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
品名	半角英数字・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、品名を必ず入力 ・申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
数量（または重量）・単位	数量（または重量） 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、重量、容積、または数量を必ず入力 ・申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
	単位 —		<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
積荷地港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 入港予定港における陸揚貨物の積荷地港コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZZ」を含む5桁を入力 ・ 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合は、入港予定港における積荷地港コードを必ず入力 ・ 申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
積荷地港名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 積荷地港コードの一覧参照選択時に反映 ・ システムに登録されていない入港予定港における陸揚貨物の積荷地港の場合は、名称を必ず入力 ・ システムに登録されている入港予定港における陸揚貨物の積荷地港の場合は、入力を無視する ・ 申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先

➤ 船積貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貨物形態コード ・ プルダウンから選択 ・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、貨物形態を必ず入力 ・ 申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
品名	半角英数字・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、品名を必ず入力 ・ 申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
数量（または重量）・ 単位	数量（または重量） 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> 入港予定港における船積貨物を入力する場合、重量、容積、または数量を必ず入力 申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
	単位 —		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先

➤ 利用船会社コード

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
利用船会社コード	半角英数字・4桁		<ul style="list-style-type: none"> 共同運航船の場合に、積荷目録提出を行う利用船会社をコードで入力

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
携帯品・託送品識別	—		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択
備考	半角英数字・140桁		<ul style="list-style-type: none"> [税関]