

# 不開港出入許可申請 登録

## 不開港出入許可申請 登録画面

不開港出入許可申請の登録を行う画面です。

### 特記事項

- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “説明・備考”列、△＝スペースを示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください

### 入力項目

#### 申請情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港届提出番号	半角英数字・11桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入港届をシステムで提出した場合はシステムで払い出された入港届提出番号を入力</li> <li>・ 入港届をマニュアルで提出した場合は「999△△△△△△△△」を入力</li> </ul>
出港届提出番号	半角英数字・11桁		—
船舶コード	半角英数字・9桁	○	—
申請先税関官署	半角英数字・2桁	△	・ 出港届提出番号に入力がない場合は、申請先税関官署を必ず入力
不開港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
純トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	—
不開港出入許可手数料免除申請の有無	—		プルダウンから選択
不開港入港年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 不開港出入許可手数料免除申請の有無で「有」が選択された場合は、不開港入港年月日を必ず入力

WCP 不開港出入許可申請

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
不開港出入許可手数料額（円）	半角数字・11桁	○	－
許可税関官署	半角英数字・2桁	○	－
システム／マニュアル区別	－	○	プルダウンから選択
納付種別	－		<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・不開港出入許可手数料免除申請の有無で「有」が選択された場合は選択不可</li> </ul>
不開港出入理由	－	○	・プルダウンから選択
不開港在港期間（自）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	－
不開港在港期間（至）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	－
乗組員氏名表・旅客氏名表情報提出方法識別	－	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・「添付業務で提出」を選択した場合は、添付ファイル登録（MSB）業務を実施</li> </ul>
入港前統一申請番号	半角英数字・11桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「乗組員氏名表・旅客氏名表情報提出方法識別」で「当港入港前統一申請と相違無し（システムでの提出に限る）」または「不開港での事前提出情報で提出（システムでの提出に限る）」が選択された場合は、入港前統一申請番号を必ず入力</li> </ul>

船卸貨物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70桁		－
B/L番号	半角英数字・35桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること</li> <li>・5桁以上であること</li> <li>・空コンテナを登録する場合は入力不可</li> <li>・左詰めでの入力</li> <li>・カンマ入力が無いこと</li> <li>・船卸貨物情報のコンテナ番号に入力が無い場合は、船卸貨物情報のB/L番号を必ず入力</li> </ul>

WCP 不開港出入許可申請

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
コンテナ番号	半角英数字・12桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンテナ貨物または空コンテナの場合に入力</li> <li>・ 船卸貨物情報のB/L番号に入力がない場合は、船卸貨物情報のコンテナ番号を必ず入力</li> </ul>
船積港コード	半角英数字・5桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
船積港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 船卸貨物情報の船積港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 船卸貨物情報の船積港コードが入力されなかった場合は、船卸貨物情報の船積港名称を必ず入力</li> <li>・ 船卸貨物情報の船積港コードの下3桁に「ZZZ」が入力された場合は、船卸貨物情報の船積港名称を必ず入力</li> <li>・ 船卸貨物情報の船積港コードの下3桁に「ZZZ」以外が入力された場合は、入力不可</li> </ul>
最終仕向地コード	半角英数字・5桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
最終仕向地名	半角英数字・20桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 船卸貨物情報の最終仕向地コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ コード化されない仕向地の場合に入力</li> </ul>
記号番号	半角英数字・140桁		—
個数・単位	個数 半角数字・8桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小数点以下は入力不可</li> <li>・ 個数の表現ができない貨物については「1」を入力</li> </ul>
	単位 半角英数字・3桁		—
荷送人名	半角英数字・175桁		—
荷受人コード	半角英数字・17桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する</li> </ul>
荷送人名	半角英数字・175桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 船卸貨物情報の荷受人コードに入力がない場合は、船卸貨物情報の荷送人名を必ず入力</li> </ul>

## 積込貨物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名	半角英数字・70桁		—
B/L番号	半角英数字・35桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること</li> <li>・ 5桁以上であること</li> <li>・ 空コンテナを登録する場合は入力不可</li> <li>・ カンマ入力がないこと</li> <li>・ 積込貨物情報のコンテナ番号に入力がない場合は、積込貨物情報のB/L番号を必ず入力</li> </ul>
コンテナ番号	半角英数字・12桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンテナ貨物または空コンテナの場合に入力</li> <li>・ 積込貨物情報のB/L番号に入力がない場合は、積込貨物情報のコンテナ番号を必ず入力</li> </ul>
積込港コード	半角英数字・5桁		・ 一覧参照から選択
最終仕向地コード	半角英数字・5桁		・ 一覧参照から選択
最終仕向地名	半角英数字・20桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 積込貨物情報の最終仕向地コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ コード化されない仕向地の場合に入力</li> </ul>
記号番号	半角英数字・140桁		—
個数・単位	個数 半角数字・8桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小数点以下は入力不可</li> <li>・ 個数の表現ができない貨物については「1」を入力</li> </ul>
	単位 半角英数字・3桁		—
荷送人コード	半角英数字・17桁		・ 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する
荷送人名	半角英数字・175桁		—
荷受人名	半角英数字・175桁		—

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
記事欄(J)	文字列・400桁		・ 不開港出入理由に特別な理由がある場合は入力