

入港届（転锚届）（外航（運航情報使用））

入港届（転锚届）（外航（運航情報使用））画面

入港届（転锚届）（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—		・ 書類提出先官署を指定する場合はブルダウンから選択
入港前統一申請番号	半角英数字・11桁	△	・ [税関] ・ システムで入港前統一申請を行った場合は、必須入力

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	—

W I T 入港届等（外航（運航情報使用））

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・「マニュアル処理」の場合は、船長名及び乗組員総数を入力
乗組員総数	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
旅客情報処理識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から旅客総数を算出 ・「マニュアル処理」の場合は、旅客総数を入力
旅客総数	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
船用品情報処理識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・ [税関]

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・同一港に対して複数寄港する予定がある場合は必須入力

W I T 入港届等（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 ・ 税関に対する入港届提出の旨が入力された場合は、開港であること
国際基幹航路(特定港寄港)	—	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択から ・ [税関]
びょう泊(予定)場所コード(入港時)	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択 ・ 着岸(予定)場所コード(入港時)またはびょう泊(予定)場所コード(入港時)のいずれかを必ず入力
びょう泊(予定)年月日時刻(入港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 船舶運航情報が未設定の場合、びょう泊(予定)年月日時刻(入港時)または着岸(予定)年月日時刻(入港時)のいずれかを必ず入力 ・ 下記の範囲のみ入力可 びょう泊(予定)年月日時刻(入港時) < システム年月日時刻
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
着岸(予定)場所コード(入港時)	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 着岸(予定)場所コード(入港時)またはびょう泊(予定)場所コード(入港時)のいずれかを必ず入力
着岸(予定)年月日時刻(入港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記の範囲のみ入力可 着岸(予定)年月日時刻(入港時) < システム年月日時刻 ・ 船舶運航情報が未設定の場合、びょう泊(予定)年月日時刻(入港時)または着岸(予定)年月日時刻(入港時)のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸(予定)年月日時刻(出港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記の範囲のみ入力可 びょう泊(予定)年月日時刻(入港時) < 離岸(予定)年月日時刻(出港時) 着岸(予定)年月日時刻(入港時) < 離岸(予

W I T 入港届等（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	定)年月日時刻(出港時) ・ びょう泊(予定)日時(出港時)または離岸(予定)日時(出港時)のいずれかを必ず入力
びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・ 下記の範囲のみ入力可 びょう泊(予定)年月日時刻(入港時) < びょう泊(予定)年月日時刻(出港時) 着岸(予定)年月日時刻(入港時) < びょう泊(予定)年月日時刻(出港時) ・ びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)または離岸(予定)年月日時刻(出港時)のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	