

移動届（内航）

移動届（内航）画面

移動届（内航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	・ 船舶種類コード ・ 一覧参照から選択 ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択 ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映

WMR 移動届（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・ 船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力
重量トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	△	・ 重量トンを保有する船舶の場合は必ず入力 ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	○	・ 当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 ・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
最大喫水	半角数字・5桁 (Z9.99)	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力
船舶運航者コード種別	—	△	・ プルダウンから選択 ・ 船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力 ・ 船舶運航者コードを入力する場合は、船舶運航者コード種別を選択
船舶運航者コード	半角英数字・10桁	△	・ 内航海運業法第3条の許可番号、NACCS用船会社コードのいずれかを入力 ・ 船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力 ・ 船舶運航者コード種別を選択する場合は、必ず船舶運航者コードを入力
船舶運航者名称（J）	文字列・70桁	△	・ 船舶代理店がない場合は必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称を入力 ・ 船舶運航者コードが未設定、もしくは該当コードがない場合は船舶運航者名称を必ず入力
住所（J）	文字列・105桁	△	・ 船舶代理店がない場合は船舶運航者住所を必ず入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	・ 船舶代理店がない場合は船舶運航者電話番号を必ず入力

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船長名（J）	文字列・70桁	○	—

WMR 移動届（内航）

移動に関する情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
移動目的	—	○	・ 港長／港湾管理者／検疫所（入港目的コード） ・ プルダウンから選択 ・ [港長]
移動前停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	・ 一覧参照から選択
移動開始予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動後停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	・ 一覧参照から選択
移動後停泊開始予定 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動後停泊終了予定 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
船舶代理店名称（J）	文字列・50桁	△	・ 船舶代理店住所、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店名称を入力
住所（J）	文字列・74桁	△	・ 船舶代理店名称、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店住所を入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	・ 船舶代理店名称、もしくは船舶代理店住所がある場合は、船舶代理店電話番号を入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 危険物情報がある場合に作業種別を選択
品名（J）	文字列・70桁	○	・ 危険物情報がある場合は品名（J）を入力

WMR 移動届（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
MSコード	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力
引火点	半角数字・5桁 (ZZ9.9)		<ul style="list-style-type: none"> ・ マイナス入力可 ・ 単位は摂氏
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	—
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物の数量単位コード ・ プルダウンから選択
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	—
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択
船内積付場所	半角英数字・25桁		<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物積付位置コード ・ 一覧参照から選択
開放／非開放の別	—		<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考（J）	文字列・140桁		—