

## 船舶運航動静通知（移動）

### 船舶運航動静通知（移動）画面

船舶運航動静通知（移動）の登録を行う画面です。

#### 特記事項

- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ 24 時間表記で入力は 24 時間表記の時刻形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数” 列、（ZZZZZ9. 99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目” 列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

#### 入力項目

##### 宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

##### 運航年月日

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
運航年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—

##### 船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 船舶コードに漁船登録番号を入力する場合は、船舶番号を入力
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符字）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力

WMT 船舶運航動静通知

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶名称 (J)	文字列・35桁	○	—
I M O 番号	半角英数字・9桁		—
漁船登録番号	半角英数字・9桁		・「-」を除いて入力
船種コード	半角英数字・3桁	○	・一覧参照から選択
国コード	半角英数字・2桁	○	・国連LOCODE (2桁) ・一覧参照から選択
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・以下に記載されている船舶の総トン数のうち、いずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数
新トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)		・以下のいずれかを入力 ①国際総トン数証書に記載されているトン数 ②国際総トン数から換算したトン数 (総トン数)
課金対象トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	・港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	○	・当該船舶の船の全長をメートル単位で入力
船長名 (J)	文字列・70桁		—
前部のスラスト有無	—	○	・プルダウンから選択 ・前部の故障有無、前部 (bow) を入力する場合は、「有」を選択
後部のスラスト有無	—	○	・プルダウンから選択 ・後部の故障有無、後部 (stern) を入力する場合は、「有」を選択
前部の故障有無	—	△	・プルダウンから選択
後部の故障有無	—	△	・プルダウンから選択
前部 (bow)	半角数字・9桁	△	・前部 (bow) を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択
後部 (stern)	半角数字・9桁	△	・後部 (stern) を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
スラスト単位	—	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ 前部 (bow)、後部 (stern) を入力する場合は、スラスト単位を必ず選択</li> </ul>

運航補助情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
水先人有・無 (着岸)	—		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> </ul>
水先人有・無 (離岸)	—		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> </ul>
ひき船の有無 (着岸)	—	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ ひき船の有無 (着岸) が「ひき船有り」の場合、ひき船数 (着岸) を必ず入力</li> </ul>
ひき船の有無 (離岸)	—	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ ひき船の有無 (離岸) が「ひき船有り」の場合、ひき船数 (離岸) を必ず入力</li> </ul>
ひき船数 (着岸)	半角数字・1桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ひき船の有無 (着岸) が「ひき船有り」の場合、ひき船数 (着岸) を必ず入力</li> <li>・ 入力する場合は「1」以上であること</li> <li>・ ひき船の有無 (着岸) が「ひき船無し」の場合、ひき船数 (着岸) は入力不可</li> </ul>
ひき船数 (離岸)	半角数字・1桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ひき船の有無 (離岸) 「ひき船有り」の場合、ひき船数 (離岸) を必ず入力</li> <li>・ 入力する場合は「1」以上であること</li> <li>・ ひき船の有無 (離岸) が「ひき船無し」の場合、ひき船数 (離岸) は入力不可</li> </ul>

寄港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
前港港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ コードがない場合はダミーコード (下3桁が“ZZZ”) を入力</li> <li>・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称 (J) を必ず入力</li> </ul>

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
前港港名称 (J)	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>前港港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称 (J) を必ず入力</li> </ul>
次港港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>国連LOCODE</li> <li>一覧参照から選択</li> <li>コードがない場合はダミーコード(下3桁が“ZZZ”)を入力</li> <li>次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称 (J) を必ず入力</li> </ul>
次港港名称 (J)	文字列・70桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>次港港コードの一覧参照選択時に反映</li> </ul>

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>国連LOCODE</li> <li>一覧参照から選択</li> </ul>
着岸(予定)年月日時刻(入港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
離岸(予定)年月日時刻(出港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
移動開始予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動前停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>一覧参照から選択</li> </ul>
移動前停泊場所名称 (J)	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動前停泊場所コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>移動前停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動前停泊場所名称 (J) を必ず入力</li> </ul>

WMT 船舶運航動静通知

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
移動後停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>一覧参照から選択</li> <li>コードがない場合はダミーコード(“ZZZZZ”)を入力</li> <li>移動後停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動後停泊場所名称(J)を必ず入力</li> </ul>
移動後停泊場所名称(J)	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動後停泊場所コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>移動後停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動後停泊場所名称(J)を必ず入力</li> </ul>
荷役開始年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
着岸舷側	—	○	・プルダウンから選択
最大喫水	半角数字・5桁 (Z9.99)	○	・喫水(最大喫水)をメートル単位で入力

動静情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
動静スタート(予定) 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—

航路情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
フェアウェイ(予定) 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		—
航路コード	半角英数字・5桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>港内航路情報コード</li> <li>一覧参照から選択</li> </ul>

荷役機械情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
荷役機械種類	荷役機械種類コード —	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・コードがない場合はダミーコード(“99999”)を入力</li> <li>・荷役機械種類コードで「その他」を選択する場合は、荷役機械種類名称を必ず入力</li> <li>・荷役機械種類コードを選択する場合は、荷役機械コードを必ず入力</li> </ul>
	荷役機械種類名称 文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・荷役機械種類コードで「その他」を選択する場合は、荷役機械種類名称を必ず入力</li> </ul>
荷役機械	荷役機械コード 半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・荷役機械コード</li> <li>・一覧参照から選択</li> <li>・コードがない場合はダミーコード(“ZZZZZ”)を入力</li> <li>・荷役機械コードにダミーコードを入力する場合は、荷役機械名称を必ず入力</li> <li>・荷役機械コードを入力する場合は、荷役機械種類コードを必ず選択</li> </ul>
	荷役機械名称 文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・荷役機械コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・荷役機械コードにダミーコードを入力する場合は、荷役機械名称を必ず入力</li> </ul>
開始予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開始予定年月日時刻を入力する場合は、荷役機械コードを必ず入力</li> <li>・開始予定年月日時刻を入力する場合は、終了予定年月日時刻を必ず入力</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
終了予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・終了予定年月日時刻を入力する場合は、開始予定年月日時刻を必ず入力</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
休憩時間	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・休憩時間を入力する場合は、開始予定時刻を必ず入力</li> </ul>

貨物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物内の危険品の有無	—		<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・レベルA～Cについては、港則法危険物（－）危険物接岸荷役許容量に従う</li> </ul>

> 陸揚貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・貨物形態コード</li> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・貨物形態を選択する場合は、品名（J）、数量・単位を必ず入力</li> </ul>
品名（J）	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・品名（J）を入力する場合は、貨物形態、数量・単位を必ず入力</li> </ul>
HSコード	半角英数字・10桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HSコードを入力する場合は品名（J）を必ず入力</li> </ul>
港湾統計コード	半角英数字・10桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・港湾統計コードを入力する場合は品名（J）を必ず入力</li> </ul>
数量・単位	数量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・重量の場合の単位はトン</li> <li>・数量を入力する場合は、貨物形態、品名（J）を必ず入力</li> <li>・数量を入力する場合は、単位を必ず選択</li> </ul>
	単位 —	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・数量を入力する場合は、単位を必ず選択</li> </ul>

> 船積貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・貨物形態コード</li> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・貨物形態を選択する場合は、品名（J）、数量・単位を必ず入力</li> </ul>
品名（J）	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・品名（J）を入力する場合は、貨物形態、数量・単位を必ず入力</li> </ul>
HSコード	半角英数字・10桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HSコードを入力する場合は品名（J）を必ず入力</li> </ul>

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
港湾統計コード	半角英数字・10桁	△	・ 港湾統計コードを入力する場合は品名（J）を必ず入力
数量・単位	数量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	△	・ 重量の場合の単位はトン ・ 数量を入力する場合は、貨物形態、品名（J）を必ず入力 ・ 数量を入力する場合は、単位を必ず選択
	単位 —	△	・ プルダウンから選択 ・ 数量を入力する場合は、単位を必ず選択

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考（J）	文字列・140桁		—
備考2（J）	文字列・140桁		—