出港届(入管)(外航(運航情報使用))

出港届(入管)(外航(運航情報使用))画面

出港届(入管)(外航(運航情報使用))の登録を行う画面です。

特記事項

- YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ "必須項目"列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は "説明・備考"を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

三入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	-	0	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9 桁	0	・コールサイン(信号符字)、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「・」を除いて入力
航海番号(1)	半角英数字·10 桁	0	_

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	_		・ プルダウンから選択
			・ 「システム処理」の場合は、登録済の事項登
乗組員情報処理識別		0	録情報から船長名及び乗組員総数を算出
			・「マニュアル処理」の場合は、船長名及び乗
			組員総数を入力

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	半角数字・4 桁		・「マニュアル処理」が選択されている場合は
<i>ᄌ</i> ᄱᄝᅅᄣ			必須入力
乗組員総数		Δ	・ 「システム処理」が選択されている場合は入
			力不可
	半角英数字・25 桁		「マニュアル処理」が選択されている場合は
船長名ラストネーム		Δ	必須入力
加及石ノストホーム			・ 「システム処理」が選択されている場合は入
			力不可
ファーストネーム	半角英数字・22 桁		・ 「システム処理」が選択されている場合は入
J) APA A			力不可
ミドルネーム	半角英数字・22 桁		・ 「システム処理」が選択されている場合は入
21704. 7			力不可
	_	0	・ プルダウンから選択
			・「システム処理」の場合は、登録済の事項登
旅客情報処理識別			録情報から旅客総数を算出
			・「マニュアル処理」の場合は、旅客総数を入
			カ
	半角数字・4 桁		・ 「マニュアル処理」、及び税関または入管に対
旅客総数			する出港届提出の旨が入力されている場合は
			必須入力
		Δ	・「マニュアル処理」、及び港長または港湾管理
			者に対する出港届提出の旨が入力されている
			場合は任意入力
			・ 「システム処理」が選択されている場合は入
			力不可

出港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1 桁	^	・ 同一港に対して複数寄港する予定がある場合
本 为 奇 / 危 顺 / 序		Δ	は必須
	半角英数字·5桁		・国連LOCODE
出港港コード		0	・ 一覧参照から選択
			・ 税関に対する出港届提出の旨が入力された場
			合は開港であること

WOT 出港届等(外航(運航情報使用))

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	半角英数字·5桁		・ びょう地以外の場合、外航、内外航のバース
出港停泊場所コード		0	コードであること
			・ 一覧参照から選択
	日付・8桁	Δ	
離岸 (予定) 年月日時	(YYYYMMDD)		・びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)また
刻 (出港時)	時刻・4 桁		は離岸(予定)年月日時刻(出港時)のいず れかを必ず入力
	(24 時間表記で入力)		100. 2.20. 3 7.73
	日付・8桁	Δ	
びょう泊 (予定) 年月	(YYYYMMDD)		・びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)また
日時刻(出港時)	時刻・4桁		は離岸(予定)年月日時刻(出港時)のいず れかを必ず入力
	(24 時間表記で入力)		(

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
備考	半角英数字·140 桁		-