

係留施設使用届（内航）

係留施設使用届（内航）画面

係留施設使用届（内航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “説明・備考”列、△=スペースを示しますを示します
- ・ “必須項目”は、○=必須、△=条件付き必須、を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ プルダウンから選択
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 船舶種類コード ・ 一覧参照から選択
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力
重量トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 重量トンを保有する船舶の場合は必ず入力 [港長/港湾管理者]
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 船舶の全長をメートル単位で入力 [港長/港湾管理者/海上交通センター]
最大喫水（運搬中）	半角数字・5桁 (Z9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター]

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 国連LOCODE 一覧参照から選択
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 外航、内外航のパスコードであること 一覧参照から選択
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
船舶代理店名称（J）	文字列・50桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称（J）を必ず入力 住所（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、船舶代理店名称（J）を必ず入力

W P T 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
住所（J）	文字列・74桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所（J）を必ず入力 船舶代理店名称（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、住所（J）を必ず入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を必ず入力 船舶代理店名称（J）、もしくは住所（J）を入力した場合は、電話番号を必ず入力

貨物情報

➤ 陸揚貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	○	<ul style="list-style-type: none"> 貨物形態コード プルダウンから選択 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物形態コードを必ず入力
品名（J）	文字列・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物品名（J）を必ず入力
数量（または重量）・単位	数量（または重量） 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物重量、容積、または数量のいずれか1つ以上を必ず入力 プルダウンから選択 （重量の場合）TNE：トン （容積の場合）MT：M/T （容積の場合）MTQ：立方メートル （個数の場合）NO：個、台など
	単位 —	○	

WPT 入港前統一申請（内航）

➤ 船積貨物（入港予定港）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
貨物形態	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 貨物形態コード ・ プルダウンから選択 ・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、入港予定港における船積貨物形態コードを必ず入力
品名（J）	文字列・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、入港予定港における船積貨物品名（J）を必ず入力
数量（または重量）・ 単位	数量（または重量） 半角数字・10桁 （ZZZZZZ9.99）	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入港予定港における船積貨物を入力する場合、入港予定港における船積貨物重量、容積、または数量のいずれか1つ以上を必ず入力
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ （重量の場合）TNE：トン ・ （容積の場合）MT：M/T ・ （容積の場合）MTQ：立方メートル ・ （個数の場合）NO：個、台など

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考（J）	文字列・140桁		—