

## 航路通報（内航）

### 航路通報（内航）画面

航路通報（内航）の登録を行う画面です。

#### 特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”は、○=必須、△=条件付き必須、を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

#### 入力項目

##### 宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

##### 船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ プルダウンから選択
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
総トン数	半角数字・9桁 （ZZZZZ9.99）	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶呼出ボタン押下時に反映</li> <li>船舶の全長をメートル単位で入力</li> <li>船型で「巨大船（危険物積載船を除く）」、「巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、船の全長を必ず入力</li> <li>船型で「危険物積載船（巨大船を除く）」、「その他」を選択し、伊良湖水道または水島航路を航行する船舶は、船の全長を必ず入力</li> <li>[港長／港湾管理者／海上交通センター]</li> </ul>
最大喫水	半角数字・5桁 (Z9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>喫水（最大喫水）をメートル単位で入力</li> <li>船型で「巨大船（危険物積載船を除く）」、「巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、最大喫水を必ず入力</li> <li>[港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター]</li> </ul>
呼出名称	半角英数字・50桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>呼出名称がない場合は「NIL」等を入力</li> <li>呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力</li> <li>[事前通報／航路通報]</li> </ul>
船舶電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>呼出名称または船舶電話番号のいずれかを必ず入力</li> <li>[事前通報／航路通報]</li> </ul>

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船長名（J）	文字列・70桁	○	—

## 仕出港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
前港港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力</li> <li>・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所施設コードを必ず入力</li> </ul>
前港港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前港港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力</li> <li>・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所施設コードを必ず入力</li> </ul>
前港停泊場所施設コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所施設コードを必ず入力</li> </ul>
次港港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力</li> <li>・ 仕向港の定まっている船舶は、次港港コードを必ず入力</li> <li>・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所施設コードを必ず入力</li> </ul>
次港港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 次港港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力</li> <li>・ 仕向港の定まっている船舶は、次港港コードを必ず入力</li> <li>・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所施設コードを必ず入力</li> </ul>
次港停泊場所施設コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所施設コードを必ず入力</li> </ul>

WPT 入港前統一申請（内航）

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外航、内外航のバースコードであること</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)		-
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	○	-

着岸等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
伝達者名称（J）	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伝達者名称（J）を入力</li> <li>・ 届出者と異なる場合は必須</li> <li>・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者名称（J）を必ず入力</li> <li>・ 伝達者連絡先（電話番号）、もしくは伝達者氏名（担当者）（J）を入力する場合は、伝達者名称（J）を必ず入力</li> </ul>
伝達者氏名（担当者）（J）	文字列・35桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伝達者氏名（担当者）（J）を入力</li> <li>・ 届出者と異なる場合は必須</li> <li>・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者氏名（担当者）（J）を必ず入力</li> <li>・ 伝達者名称（J）、もしくは伝達者連絡先（電話番号）を入力する場合は、伝達者氏名（担当者）（J）を必ず入力</li> </ul>
伝達者連絡先（電話番号）	半角英数字・30桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当該伝達者の連絡先（電話番号）を入力</li> <li>・ 届出者と異なる場合は必須</li> <li>・ 伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者連絡先（電話番号）を必ず入力</li> <li>・ 伝達者名称（J）、もしくは伝達者氏名（担当者）（J）を入力する場合は、伝達者連絡先（電話番号）を必ず入力</li> </ul>

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
水先人の有無	—	○	・ 当該港入港時の水先人の有無をプルダウンから選択

航路情報（航路通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港内航路情報コード</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 航路コードを1件以上入力（最大5件）</li> </ul>
航路入航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	
航路区間（自）	半角英数字・2桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 航路区間情報コード</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 航路区間コード（自）を1件以上入力（最大5件）</li> </ul>
航路出航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 航路出航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	
航路区間（至）	半角英数字・2桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 航路区間情報コード</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 航路区間コード（至）を1件以上入力（最大5件）</li> </ul>

航路情報（事前通報）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路コード	半角英数字・5桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港内航路情報コード</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 航路コードを1件以上入力（最大5件）</li> </ul>
航路入航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 航路入航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
航路出航予定年月日 時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)		・ 航路出航予定年月日時刻を1件以上入力（最大5件）
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)		

物件情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船型	—	○	・ プルダウンから選択
物件を含めた船の全長(長大物件えい(押)航船に限る)	半角数字・7桁 (ZZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単位はメートル</li> <li>・ 船型で「長大物件えい(押)航船」を選択した場合は、物件を含めた船の全長(長大物件えい(押)航船に限る)を必ず入力</li> <li>・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい(押)航船も物件を含めた船の全長(長大物件えい(押)航船に限る)を入力</li> </ul>
物件の種類(長大物件えい(押)航船に限る)	半角英数字・100桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 船型で「長大物件えい(押)航船」を選択した場合は、物件の全長(長大物件えい(押)航船に限る)を必ず入力</li> <li>・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい(押)航船も物件の種類(長大物件えい(押)航船に限る)を入力</li> </ul>
物件の全長(長大物件えい(押)航船に限る)	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 単位はメートル</li> <li>・ 船型で「長大物件えい(押)航船」を選択した場合は、物件の全長(長大物件えい(押)航船に限る)を必ず入力</li> <li>・ 船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい(押)航船も物件の全長(長大物件えい(押)航船に限る)を入力</li> </ul>

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単位はメートル</li> <li>・船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力</li> <li>・船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を入力</li> </ul>
物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単位はメートル</li> <li>・船型で「長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力</li> <li>・船型が「その他」で、長さ200メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を入力</li> </ul>

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名（J）	文字列・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・船型が「巨大船かつ危険物積載船」、「危険物積載船（巨大船を除く）」の場合、品名（J）を1件以上入力</li> <li>・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]</li> </ul>
MSコード	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物マスタ：危険物コード</li> <li>・コード種別がMSの場合入力</li> <li>・MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力</li> <li>・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]</li> </ul>
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物マスタ：IMDGクラス</li> <li>・MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力</li> <li>・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]</li> </ul>

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物マスタ：危険物コード</li> <li>・MSコードを入力する場合、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合、UNNOは「0000」以外を入力</li> <li>・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]</li> </ul>
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]</li> </ul>
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]</li> </ul>

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考（J）	文字列・140桁		—