

移動許可申請（外航）

移動許可申請（外航）画面

移動許可申請（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
航海番号（2）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
最大喫水	半角数字・5桁 （Z9.99）	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター]

WPT 入港前統一申請（外航）

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 [税関／入管／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター]
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 「移動許可申請」の場合は、船長名ラストネームを必ず入力 「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> 「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> 「システム処理」が選択されている場合は入力不可

移動に関する情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 国連LOCODE 一覧参照から選択
移動目的	—	○	<ul style="list-style-type: none"> 移動目的コード プルダウンから選択 [港長]
移動前停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧参照から選択
移動開始予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	<ul style="list-style-type: none"> 運航区分で「移動」を選択した場合は、移動開始予定年月日時刻を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	
移動後停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧参照から選択
移動後停泊開始予定年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—

WPT 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動後停泊終了予定 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者コード ・システムに登録されていない代理店の場合は、「99999」を入力 ・住所、もしくは電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
船舶代理店名称	半角英数字・50桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・システムに登録されていない代理店の場合は、必須入力 ・システムに登録されている代理店の場合は、入力不要 ・申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を入力 ・住所、もしくは電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
住所	半角英数字・74桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所を入力 ・船舶代理店コード、船舶代理店名称もしくは電話番号を入力した場合は、住所を入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を入力 ・船舶代理店コード、船舶代理店名称、住所を入力した場合は、電話番号を入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・危険物情報がある場合に作業種別を入力 ・「積み込み」は危険物荷役許可申請書の単独申請でのみ使用 ・[港長／海上保安部署]
品名	半角英数字・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・[港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：危険物コード ・コード種別がMSの場合入力 ・MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・[港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：IMDGクラス ・MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・[港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：危険物コード ・MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・[港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
引火点	半角数字・5桁 (Z9.9)		<ul style="list-style-type: none"> ・マイナス入力可 ・単位は摂氏 ・[港長]
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・[港長／海上保安部署]
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物の数量単位コード ・プルダウンから選択 ・[港長／海上保安部署]
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・[港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]

WPT 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
船内積付場所	半角英数字・25 桁		<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物積付位置コード ・ 一覧参照から選択 ・ [港長]
開放／非開放の別	—		<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ [港長]

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	—
電話番号	半角英数字・20 桁	○	—
備考	半角英数字・140 桁		—