

業務名(業務コード)			出港届等(内航船)(JOT)													条件					コード	入力条件/形式	E	R	履歴	PM	既定値																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	港湾管理者									港長											海上交通センター																
								出港届									出港届											事前通報						航路通報										
								登録			訂正			取消			登録			訂正								取消			登録		訂正		取消		登録		訂正		取消			
1		入力共通項目	-	an	398			M			M			M			M			M			M			M			M			M												
2		処理区分コード	MDC	an	1			M			M			M			M			M			M			M			M						9:登録 5:訂正(宛先追加を含む) 1:取消					○				
3		出港届提出番号	ONN	an	11			X			M			M			X			M			X			M			M								○							
4		港湾管理者出港届提出有無	HNU	an	1			M			M			M			-			-			-			-			-								0:提出無し 1:提出有り							
5		港長出港届提出有無	KNU	an	1			-			-			M			M			M			-			-			-								0:提出無し 1:提出有り							
6		事前通報提出有無	KJU	an	1			-			-			-			M			M			M			-			-								0:提出無し 1:提出有り							
7		海上交通センター航路通報提出有無	CNU	an	1			-			-			-			-			-			-			M			M			M					0:提出無し 1:提出有り							
8		港湾管理者官署	KKR	an	8			M			M			-			-			-			-			-			-									申請先の利用者ID						
9		海上保安庁官署	KHK	an	8			-			-			-			M			M			-			-			-								申請先の利用者ID							
10		海上交通センターコード	KKC	an	8			-			-			-			-			-			-			M			M							申請先の利用者ID								
11		船舶コード種別	VCS	an	1			M			M			-			M			M			-			M			M								1:コールサイン 2:船舶番号					○		
12		船舶コード	VEC	an	9			M			M			-			M			M			-			M			M								コールサインまたは船舶番号							
13		船舶名称	VNA	j	35			M			M			-			M			M			-			M			M									左詰めで入力						
14		船舶種類コード	VSC	an	5			M			M			-			M			M			-			-			-									船舶種別コード						
15		船舶国籍コード	VNC	an	2			M			M			-			M			M			-			-			-									国連LOCODE(国名2桁)					○	
16		船籍港コード	REG	an	5			C			C			-			C			C			-			-			-									国連LOCODE ※船籍港名称を入力する場合は、船籍港コードを必ず入力して下さい。					○	
17		船籍港名称	SKM	an	20			C			C			-			C			C			-			-			-									左詰めで入力 ※船籍港コードにダミーコードを入力する場合は、船籍港名称を必ず入力して下さい。						
18		総トン数	GTN	n	9			M			M			-			M			M			-			M			M									(1)国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 (2)整数部6桁、小数部2桁					○	
19		課金対象トン数	NTN	n	9			M			M			-			-			-			-			-			-									(1)港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数 (2)整数部6桁、小数部2桁					○	

業務名（業務コード）		出港届等（内航船）（JOT）														条件					海上交通センター			コード		入力条件ノ形式		端末仕様（参考）														
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	港湾管理者									港長						航路通報			コード	入力条件ノ形式	E	R	履歴	PM	既定値										
								出港届						出港届			事前通報			航路通報																						
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消																				
54		船舶代理店住所	PDD	j	74			C	C	-	-	C	C	-	-	C	C	-	-	-	-																					
55		船舶代理店電話番号	SDP	an	20			-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-																					
56		備考	BKO	j	140			C	C	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-																					
57		次港港コード	THC	an	5			C	C	-	-	C	C	-	-	C	C	-	-	C	C	-				国連LOCODE																
58		次港港名称	THN	an	20			C	C	-	-	C	C	-	-	C	C	-	-	C	C	-																				
59		次港港停泊場所施設コード	TAC	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			パスコード																	
60		最終仕向港コード	FDS	an	5			C	C	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-			国連LOCODE																	
61		最終仕向港名	LSN	an	20			C	C	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
62		運航区分	UND	an	3			-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-																				
63		伝達者名称	DEM	j	70			-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-																				
64		伝達者氏名（担当者）	DES	j	35			-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-																				
65		伝達者連絡先（電話番号）	DEJ	an	30			-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-																				
66		水先人の有無	MSU	an	1			-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-																				

業務名(業務コード)		出港届等(内航船)(JOT)										条件						コード	入力条件ノ形式	端末仕様(参考)																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	港湾管理者			港長			海上交通センター						E	R	履歴	PM	既定値													
								出港届			出港届			事前通報			航路通報																				
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録								訂正	取消	登録	訂正	取消								
67		航路コード	JC_	an	5	5									M	M																					
68		航路入航予定年月日	JL_	n	8	*									M	M																					
69		航路入航予定時刻	JT_	n	4	*									M	M																					
70		航路出航予定年月日	JO_	n	8	*									M	M																					
71		航路出航予定時刻	JJ_	n	4	*									M	M																					
72		位置通報(入域)ライン名称	NLM	an	20										C	C																					
73		位置通報(入域)ライン通過予定年月日	NLN	n	8										C	C																					
74		位置通報(入域)ライン通過予定時刻	NLJ	n	4										C	C																					
75		位置通報(出域)ライン名称	SLM	an	20										C	C																					
76		位置通報(出域)ライン通過予定年月日	SLN	n	8										C	C																					
77		位置通報(出域)ライン通過予定時刻	SLJ	n	4										C	C																					
78		曳船の数	KSS	n	2										C	C																					
79		航路コード	KC_	an	5	5											M	M																			
80		航路入航予定年月日	KI_	n	8	*											M	M																			
81		航路入航予定時刻	KT_	n	4	*											M	M																			
82		航路区間(自)	KF_	an	2	*											M	M																			
83		航路出航予定年月日	KO_	n	8	*											M	M																			
84		航路出航予定時刻	KJ_	n	4	*											M	M																			
85		航路区間(至)	KR_	an	2	*											M	M																			
86		船型	FKT	an	2												M	M																			

業務名（業務コード）		出港届等（内航船）（JOT）														条件					コード	入力条件ノ形式	端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	港																			
								港																			
								港湾管理者					港長					海上交通センター									
出港届			出港届			事前通報			航路通報			登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消							
登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消										登録	訂正	取消				
登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消										登録	訂正	取消				
登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消										登録	訂正	取消				
95	*	危険物のMSコード	DMC	n	4	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-	MSコード	※危険物のMSコードまたは危険物のIMDGクラスのいづれかを入力してください。							
96	*	危険物のIMDGクラス	DIC	an	4	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-	IMDGクラスコード	※危険物のMSコードまたは危険物のIMDGクラスのいづれかを入力してください。							
97	*	危険物のUNNO	DUN	n	4	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	UNNOコード	※危険物のMSコードを入力する場合、危険物のUNNOは「0000」固定、危険物のIMDGクラスを入力する場合、危険物のUNNOは「0000」以外を入力してください。							
98	*	危険物の正味重量の値	DTV	n	10	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-		整数部7桁、小数部2桁							
99	*	危険物の正味重量の単位コード	DTC	an	3	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-		KGM：キログラム TNE：トン							