別紙 SKA業務入力項目案

1							入力象	条件※				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	頂 番	椙	百日名	屋性	┃ お行数	繰1	「貨物情報の	「貨物情報の	コード	事前提供項目	NVC01相当	備老
Table Ta	次田	ПЖЈ	火 口石	/四 1上	11120	小木工	自動登録」を	自動登録」を	J 1	子的近八块口	の項目	בנוות
1							行わない場合	行う場合				
2 (6) 해준(H) (2 / 9 - 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1			an	35		М	М				
1			(仮)貨物情報の自動登録	an	1		X	М				本項目(チェックボックス等を想定)に入力がある場合に、SKAを契機に
1	2											1NV業務を自動起動する。
3 日												本項目の入力有無により、SKA入力項目の入力条件(任意/必須)が異なる。
3 日								_				
機能機関ラード			(仮)関連付けマスターB/L番号 	an	35		X	С				
他の現場の一下	3											
5 日の日本学生記書コード an 2 日の日本学生記書コード an 5 日の日本学生記書コード C 日の日本学生記書コード の 5 日の日本学生記書の上の日本学生記書のできません。 の 5 日の日本学生記書の上の日本学生記書のできません。 の 5 日の日本学生記書の主席を与えらいといいます。 の 7 日本学生記書の主席を与えらいます。 の 7 日本学生記書の主席を与まるとしています。 の 7 日本												途NVC02業務を行う必要がある。
5 日の日本学生記書コード an 2 日の日本学生記書コード an 5 日の日本学生記書コード C 日の日本学生記書コード の 5 日の日本学生記書の上の日本学生記書のできません。 の 5 日の日本学生記書の上の日本学生記書のできません。 の 5 日の日本学生記書の主席を与えらいといいます。 の 7 日本学生記書の主席を与えらいます。 の 7 日本学生記書の主席を与まるとしています。 の 7 日本			ロガ州学会コード 1				6	6	ᄱᄿᄴᆦᄀᅟᅜ		0	
6 (回) SANADOM (AND MORPHET) (SQL) (学展別的ない方に持合しておりません。 大名、大名、大名、大名、大名、大名、大名、大名、大名、大名、大名、大名、大名、大											U	「関連的リマスターB/L留写」人力のリの場合は必須入力
Parison	\vdash											CVAダー内部が押が終了しCDCが実施可能となった場合にその旨を入力され
7 99 パクスタノに連絡する人に盛春 の 35	6		(W)SKA接O对的型理器 」 通知	all	5			C	利用有コート			
8 ・ 協会性の向ニード an 350 M M M O 一級性化向配子 an 50 C C D能LOCODE O 人力二十亿係多名特がシステムに登録されていない場合に必須入力 10 * 総理化向配子 an 50 C C D A力二十亿係多名特がシステムに登録されていない場合に必須入力 12 * 商産地名 an 20 C C D 人力二十亿係多名特がシステムに登録されていない場合に必須入力 13 * 販売者(商送人) コード」から自動補売される場合は入力不要 の Aカコード O 人間放出をしたがあり、ステムに登録されていない場合に必須入力 14 * 販売者(商送人) 日 T C C A利コード O 人間が着したが見入力ののがあられる場合は入力不要 ・ 「販売者(商送人) 日がい着しな場合は入力不要 ・ 「販売者(商送人) 日がい着したの場入力ののありためらの場合は入力不要 ・ 「販売者(商送人) 日がい着したの場合は入力不要 ・ 「販売者(商送人) 日から自動補売される場合は入力不要 ・ 「販売者(商送人) 日から自動補売される場合は入力不要 ・ 「販売者(商送人) 日から自動補売される場合は入力不要 ・ 「成務者コード」から自動補売される場合は入力不要 ・ 「成務者コード」の「の」の「の」の「の」の「の」の「の」の「の」の「の」の「の」の「の」の「	7	99	<u>大</u> ハウフR/L ・混載子R/L 悉号	an	35		М	М			0	に利用者(SDC美施力定者を想定)に進知する
9 ** ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8											
10		*							国連LOCODF			
11		*							<u> </u>			
12	11	*							国連LOCODE		0	7 (3) The production of the pr
13	12	*									0	入力コードに係る名称がシステムに登録されていない場合に必須入力
13		-le					С	С	輸出入者コード			
Bin	13	*							法人番号			
15 * 販売者 (荷送人) 住所 (建除入 カン)			販売者(荷送人)名	an	70		F		227 (11)			・「販売者(荷送人)コード」から自動補完される場合は入力不要
15 * 販売者 (荷送人) 住所 (建除入 カン)												・通販貨物の販売者に係る情報を入力。貨物情報上の荷送人と同一者を想定
15	14	*								0	0	しており、貨物情報の自動登録を行う場合は、本項目に入力された情報が貨
15 WR書 荷送人)住所(連続入 an 175 C C O · 連続入力の分割入力のいずれか入力 「販売者(荷送人)日所(連続入) コード)から自動補完される場合は入力不要 「販売者(荷送人)住所 1/4 an 35 O O O O O O O O O												
16 * 販売者 (商送人) 住所 1 / 4												
カ	15	*	販売者(荷送人)住所(連続入	an	175		С	С		0	0	・連続入力or分割入力のいずれか入力
17]			Ü	Ŭ	・「販売者(荷送人)コード」から自動補完される場合は入力不要
18		*	I .	an			1			_		
19 * 販売者 (荷送人) 住所4 / 4 an 35		*		an								
20 * 販売者 (荷送人) 郵便番号 an 9 C C C C O O O O O O O O O O O O O O O		*		an								
21 * 販売者 (荷送人) 国名コード an 2 C C C C O O O O O O O O O O O O O O O		*						_		_		
22 * 販売者 (荷送人) 電話番号 an 14 C C C 輸出入者コード O O	-	* •						_				
* (仮) 依頼者コード		*				_				_		
注入番号 C	22				-	_			*사내기 # 기 나	0	U	
24 * (仮) 依頼者名 an 70 C C ○ ・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要・運送又は通関を依頼した者に係る情報を入力 25 * (仮) 依頼者住所 (連続入力) an 175 C C ○ ・連続入力の分割入力のいずれか入力・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」がら自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」がら自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」の「依頼者コード」がら自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」の「依頼者コード」がら自動補完される場合は入力不要・「依頼者コード」の「依頼者コード」の「な頼者重務者の「なり」をは、「な頼者国の「なり」をは、「なり」をは、「な頼者国の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な頼者国の「なり」をは、「な頼者国の「なり」をは、「な頼者国の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な頼者国の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「な有権の「なり」をは、「なり、「なり」をは、「なり」をは、「なり」をは、「なり」をは、「なり」をは、	23	*	(収)収料有コート	an	1/			C		0		
24 * (仮) 依頼者住所(連続入力) an 175 C C ○ ・連続入力の分割入力のいずれか入力・・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要 26 * (仮) 依頼者住所 1 / 4 an 70 ○ ・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要 27 * (仮) 依頼者住所 3 / 4 an 35 ○ ・「依頼者田・ド」から自動補完される場合は入力不要 29 * (仮) 依頼者断 4 / 4 an 35 ○ ・「依頼者配所の事務を表力 30 * (仮) 依頼者剛便番号 an 9 C C □ 31 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 C C □ □ 32 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 C C ○ □ 33 * 荷受人コード an 17 C C 輸出入者コード ○ ○			(仮) 抚萌孝夕	an	70	-			<u> </u>			・「休頼老コード」から白動補空される提合け入力不更
25 * (仮) 依頼者住所 (連続入力)	24	*	(成) 区域自石	an	'							
26 * (仮) 依頼者住所 1 / 4 an 70 27 * (仮) 依頼者住所 2 / 4 an 35 28 * (仮) 依頼者住所 3 / 4 an 35 29 * (仮) 依頼者住所 4 / 4 an 35 30 * (仮) 依頼者即僅番号 an 9 31 * (仮) 依頼者国名コード an 2 32 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 33 * 荷受人コード an 17 C (公 輸出入者コード) の 輸出入者コード の の (の) 依頼者電話番号 の 33 * 荷受人コード の 0 (の) 依頼者電話番号 の 0 (の) 依頼者であるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるで	27											・建达又は迪渕を依頼した名に徐る情報を入力
26 * (仮) 依頼者住所 1 / 4 an 70 27 * (仮) 依頼者住所 2 / 4 an 35 28 * (仮) 依頼者住所 3 / 4 an 35 29 * (仮) 依頼者住所 4 / 4 an 35 30 * (仮) 依頼者即僅番号 an 9 31 * (仮) 依頼者国名コード an 2 32 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 33 * 荷受人コード an 17 C (公 輸出入者コード) の 輸出入者コード の の (の) 依頼者電話番号 の 33 * 荷受人コード の 0 (の) 依頼者電話番号 の 0 (の) 依頼者であるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるで	25	*	(仮) 依頼者住所 (連続入力)	an	175			۲		0		↓ ・連続入力or分割入力のいずわか入力
27 * (仮) 依頼者住所2/4 an 35 28 * (仮) 依頼者住所3/4 an 35 29 * (仮) 依頼者住所4/4 an 35 30 * (仮) 依頼者郵便番号 an 9 C 31 * (仮) 依頼者国名コード an 2 C C 32 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 C C 33 * 荷受人コード an 17 C C 輸出入者コード		*										-
28 * (仮) 依頼者住所3/4 an 35 29 * (仮) 依頼者住所4/4 an 35 30 * (仮) 依頼者郵便番号 an 9 C C 31 * (仮) 依頼者国名コード an 2 C C 32 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 C C 33 * 荷受人コード an 17 C C		*				 	1					・ IDARTAコード」がプロ判開元C11の場合は八刀个安
29 * (仮) 依頼者住所 4 / 4 an 35 30 * (仮) 依頼者郵便番号 an 9 C C D DE (国名 2桁) 31 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 C C C 輸出入者コード 33 * 荷受人コード an 17 C C 輸出入者コード		*										1
30 * (仮) 依頼者郵便番号		*					1					1
31 * (仮) 依頼者国名コード an 2 C C 国連LOCODE (国名2桁) ○ 32 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 C C O 33 * 荷受人コード an 17 C C 輸出入者コード O	30	*					С	С		0		
31 *		*							国連LOCODE			
32 * (仮) 依頼者電話番号 an 14 C C C 33 * ^{荷受人コード} an 17 C C 輸出入者コード O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	31	•										
33 ^	32	*	(仮)依頼者電話番号	an	14		С	С		0		
	33	*	荷受人コード	an	17		С	С	輸出入者コード	0	0	
				<u> </u>	<u> </u>				法人番号			

別紙 SKA業務入力項目案

						入力針	条件 ※				
項番	欄	項目名	属性	桁数	繰1	「貨物情報の	「貨物情報の	コード	 事前提供項目	NVC01相当	備考
坎田	们射	· 块口石	海江	11132	↑木↓	自動登録」を	自動登録」を	7-1	事的延恢境日	の項目	VH?⊃
						行わない場合	行う場合				
34	*	荷受人名	an	70		F	F		0	0	「荷受人コード」から自動補完される場合は入力不要
35	*	荷受人住所(連続入力)	an	175		F	F		0	0	・連続入力or分割入力のいずれか必須入力
36	*	荷受人住所 1 / 4	an	70		1			0	0	1 ・「荷受人コード」から自動補完される場合は入力不要
37	*	荷受人住所 2 / 4	an	35		1			0	0	
38	*	荷受人住所 3 / 4	an	35		1			0	0	
39	*	荷受人住所 4 / 4	an	35					0	0	
40	*	荷受人郵便番号	an	9		С	С		0	0	
41	*	荷受人国名コード	an	2		С	С	国連LOCODE	0	0	
41								(国名2桁)			
42	*	荷受人電話番号	an	14		С	С		0	0	
43	*	着荷通知先コード	an	17	2	С	С	輸出入者コード	0	0	
43								法人番号			
		着荷通知先名	an	70	*	С	F				・1NVを起動する場合は、着荷通知先名を1欄は必須入力
44	*								0	0	・「着荷通知先コード」から自動補完される場合は入力不要
45	*	着荷通知先住所 (連続入力)	an	175	*	С	С		0	0	・連続入力or分割入力のいずれか入力
46	*	着荷通知先住所 1 / 4	an	70	*	1			0	0	1 ・「着荷通知先コード」から自動補完される場合は入力不要
47	*	着荷通知先住所 2 / 4	an	35	*]			0	0	
48	*	着荷通知先住所 3 / 4	an	35	*	1			0	0	
49	*	着荷通知先住所 4 / 4	an	35	*	1			0	0	
50	*	着荷通知先郵便番号	an	9	*	С	С		0	0	
51	*	着荷通知先国名コード	an	2	*	С	С	国連LOCODE	0	0	
]]1								(国名2桁)			
52	*	着荷通知先電話番号	an	14	*	С	С		0	0	
		荷受人・運送場所識別	an	1		М	М				1:貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先が定められていない
53	*								0		場合、または定められているが荷受人の住所と同じ場所である場合
33											2:上記1以外の場合
54	*	運送場所の所在地(郵便番号)	an	7		С	С		0		
		運送場所の所在地(都道府県名)	an	15		С	С				「荷受人・運送場所識別」が「2」の場合に、運送場所の所在地(分割入
55	*								0		力)又は国内運送先住所(連続入力)のいずれかを必須入力
56	*	運送場所の所在地(市区町村(行	an	35		1			0		
		政区名))									
57	*	運送場所の所在地(町域名・番	an	35		1			0		
		地)									
58	*	運送場所の所在地(ビル名ほか)	an	70					0		
59	*	運送場所の所在地(連続入力)	an	105					0		
		名称等識別	an	1		С	С				「荷受人・運送場所識別」が「2」の場合、以下を必須入力
60	*				1				0		1:「運送先の場所の名称」を入力する場合
											 2:「貨物の引渡しを受ける者の氏名又は名称」を入力する場合
61	*	運送場所の名称等	an	70		С	С		0		「荷受人・運送場所識別」が「2」の場合、必須入力
62	*	(予備)	an	1							使用しない
63	*	プラットフォーム等コード	an	6	1	М	М	プラットフォーム	0		
								コード			
64	*	プラットフォーム名等	an	70		F	F		0		プラットフォーム等コード欄にバスケットコードを入力した場合は入力
65	*	代表品目番号	an	6		С	С	HSコード		0	
								(6桁または4桁)			
66	*	記号番号	an	140		С	М			0	
67	*	個数	n	8		М	М	_	0	0	
								',			

2

別紙 SKA業務入力項目案

項番	欄	項目名	属性	桁数			行う場合	コード	事前提供項目	NVC01相当 の項目	備考
68	*	個数単位コード	an	3		М		包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	0	0	
69	*	総重量	n	10		М	М	7) <u> </u>	0	0	
70	*	重量単位コード	an	3		М		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	0	0	
71	*	ネット重量	n	10		М	М	3209 · 21/	0	0	
72		重量単位コード	an	3		М		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	0	0	
73	*	容積	n	10		С	С) <u> </u>		0	
74	*	容積単位コード	an	3		С		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)		0	「容積」入力ありの場合は必須入力
75	*	原産国コード	an	2		М		国連LOCODE (国名2桁)	0	0	
76	*	特殊貨物コード	an	3		С	С	特殊貨物コード		0	
77	*	海上運賃(フレート)	n	18		С	С			0	
78	*	海上運賃通貨種別コード	an	3		C	С	通貨コード (ISO4217・ 英字)		0	「海上運賃(フレート)」入力ありの場合は必須入力
79	*	記事	j	140		С	С			0	
80	*	入港(予定)年月日	n	8		М	М		0		
81		船卸港コード	an	5		М		国連LOCODE	0		
82		積出地コード	an	5		М		国連LOCODE	0		
83		積出地名	an	20		С	С		0		入力コードに係る名称がシステムに登録されていない場合に必須入力
84		集荷都市コード	an	5		М		国連LOCODE	0		
85	*	集荷都市名		20	+>=-1	C	C E##XX		0		入力コードに係る名称がシステムに登録されていない場合に必須入力
86	*	(仮)予備項目	快割中	事業者 単位で 設定		事業者単位で 設定	事業有単位で 設定		0		・事前提供項目のうち任意のものについて提供できないものがある場合に、 代わりとなる情報を入力していただく想定の項目 ・事業者単位で異なる桁数や任意/必須チェックを設定可能とする想定 ・項目数(繰返数)は検討中

※入力条件について

M:必須 C:任意 F:補完後必須 X:入力不可