						<b>አ</b> ተነፉ	·····································			NVC01相当の填	
石平	<del>1</del> 88	话口力	属性	桁数	公品 1		「貨物情報の	コード	事前提供項目 ◎:必須	目	rii 字
項番	欄	項目名	) ) ) ) )	竹鉄	樑Ⅰ	自動登録」を	自動登録」を	7-7		◎: NVC01で必	備考
						行わない場合	行う場合		〇:任意	須	
1		マスターB/L番号(最上位)	an	35		М	М				
		(仮)貨物情報の自動登録	an	1		X	М				本項目(チェックボックス等を想定)に入力がある場合に、SKAを契機に
2		貨物情報自動登録要否									1NV業務を自動起動する。
											本項目の入力有無により、SKA入力項目の入力条件(任意/必須)が異なる。
		<del>(仮)</del> 関連付けマスターB/L番号	an	35		Х	С				当該項目に入力がある場合に、SKAを契機に起動する1NV業務にて、親と子
3										0	の紐づけを行う。入力がない場合は、親と子の関連付けを行わないため、別
											途NVC02業務を行う必要がある。
4		保税地域等コード	22					保税地域コード		0	「明油サナフスク」のル系ワーフももりの担合けで行うも
5		保仇地域等コート  (仮) 申告予定先官署コード	an	5 2		C M	С	税関官署コード		U	「関連付けマスターB/L番号」入力ありの場合は必須入力
		(仮) SKA後の内部処理終了通知	an an	5		C	M C	利用者コード			SKA後、内部処理が終了しSDCが実施可能となった場合にその旨を入力され
6		生	an			C					た利用者(SDC実施予定者を想定)に通知する
		元 通知先(申告予定者)コード									た利用省(SDC美肥)た名を認定)に通知する
<u> </u>	99	<u> </u>	an	35		М	М		<u> </u>		
7	20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								0	
8	*	品名	an	350		М	М		0	0	
9	*	最終仕向地コード	an	5		С	С	国連LOCODE		0	
10	*	最終仕向地名	an	20		С	С				入力コードに係る名称がシステムに登録されていない場合に必須入力
11		荷渡地コード	an	5		С	С	国連LOCODE		0	
12		荷渡地名	an	20		С	С			Ŭ	入力コードに係る名称がシステムに登録されていない場合に必須入力
13	*	販売者(荷送人)コード	an	17		С	С	輸出入者コード			
$\vdash$							_	法人番号			
		販売者(荷送人)名	an	70		F	F				・「販売者(荷送人)コード」から自動補完される場合は入力不要
14	*								©	©	・通販貨物の販売者に係る情報を入力。貨物情報上の荷送人と同一者を想定
14											しており、貨物情報の自動登録を行う場合は、本項目に入力された情報が貨
											物情報の荷送人として登録される。
		版売者(荷送人)住所(連続入	an	175		C	С		<del> </del>		・連続入力or分割入力のいずれか入力
15	Φ.	力)	<b></b>	-/-							・「販売者(荷送人)コード」から自動補完される場合は入力不要
16		販売者(荷送人)住所1/4	an	70					1		TWO IS THE STATE OF THE STATE O
17	*	販売者(荷送人)住所 2 / 4	an	35					0	0	
18	*	販売者(荷送人)住所3/4	an	35					1		
19	*	販売者(荷送人)住所4/4	an	35							
20		販売者(荷送人)郵便番号	an	9		С	С		0	0	
21		販売者(荷送人)国名コード	an	2		С	С		0	0	
22	*	販売者(荷送人)電話番号	an	14		С	C	±A.11.3.223.1%	0	0	
23	*	(仮) 依頼者コード	an	17		С	С	輸出入者コード			
$\vdash$		<del>(仮)</del> 依頼者名	25	70		С	С	法人番号		1	・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要
24	*	10000000000000000000000000000000000000	an	/0		C					
27											・運送又は通関を依頼した者に係る情報を入力
25	*	<del>(仮)</del> 依頼者住所(連続入力)	an	175		С	С		<del> </del>		・連続入力or分割入力のいずれか入力
26	*	<del>(仮)</del> 依頼者住所 1 / 4	an	70					1		・「依頼者コード」から自動補完される場合は入力不要
27	*	<del>(仮)</del> 依頼者住所 2 / 4	an	35					0		
28	*	<del>(仮)</del> 依頼者住所 3 / 4	an	35					1		
29	*	<del>(仮)</del> 依頼者住所 4 / 4	an	35					1		
30	*	<del>(仮)</del> 依頼者郵便番号	an	9		С	С		0		
31	*	(仮)依頼者国名コード	an	2		С	С	国連LOCODE	0		
								(国名2桁)			
32	*	<del>(仮)</del> 依頼者電話番号	an	14		С	С		0		

1

						入力多	<b>条件</b> ※		*********	NVC01相当の頃	
							「貨物情報の		事前提供項目	目	
項番	欄	項目名	属性	桁数	繰1	自動登録」を		コード	◎:必須	- ◎: NVC01で必	備考
									〇:任意		
		## I ¬ I"		47		行わない場合		±A.11.7.±Z-71%		須	
33	*	荷受人コード	an	17		С	С	輸出入者コード			
	ala.					_		法人番号	_	0	
34		荷受人名	an	70		F	F		0		「荷受人コード」から自動補完される場合は入力不要
35		荷受人住所(連続入力)	an	175		F	F		1		・連続入力or分割入力のいずれか必須入力
36		荷受人住所 1 / 4	an	70		С	С		1	_	・「荷受人コード」から自動補完される場合は入力不要
37		荷受人住所 2 / 4	an	35					0	0	
38		荷受人住所 3 / 4	an	35					1		
39		荷受人住所 4 / 4	an	35							
40		荷受人郵便番号	an	9		С	С		0	0	
41	*	荷受人国名コード	an	2		С	С	国連LOCODE	0	0	
								(国名2桁)			
42	*	荷受人電話番号	an	14		С	С		0	0	
43	*	着荷通知先コード	an	17	2	С	С	輸出入者コード			
								法人番号			
		着荷通知先名	an	70	*	С	F			0	・1NVを起動する場合は、着荷通知先名を1欄は必須入力
44	*						С		0		・「着荷通知先コード」から自動補完される場合は入力不要
45	*	着荷通知先住所(連続入力)	an	175	*	С	С				・連続入力or分割入力のいずれか入力
46	*	着荷通知先住所 1 / 4	an	70	*				1		  ・「着荷通知先コード」から自動補完される場合は入力不要
47	*	着荷通知先住所 2 / 4	an	35	*				0	0	
48		着荷通知先住所 3 / 4	an	35	*				1		
49		着荷通知先住所 4 / 4	an	35	*				1		
50		着荷通知先郵便番号	an	9	*	С	С		0	0	
		着荷通知先国名コード	an	2	*	С	С	国連LOCODE		_	
51	*		uii	_		Č	C	(国名2桁)	0	0	
52	*		an	14	*	С	С	(当年2111)	0	0	
<del>                                     </del>		荷受人・運送場所識別	an	1		М	M		Ü	_	   1:貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先が定められていない
			un	_		''					場合、または定められているが荷受人の住所と同じ場所である場合
53	*								0		
											2:上記1以外の場合
54	*	  運送場所の所在地(郵便番号)	an	7		С	С		0		
		運送場所の所在地(都道府県名)	an	15		С	С		Ü		   「荷受人・運送場所識別」が「2」の場合に、運送場所の所在地(分割入
55	*	建达物的2分位。(即追附朱石)	an	13			C				
55									<b>©</b>		力)又は国内運送先住所(連続入力)のいずれかを必須入力
$\vdash$		実光相式の式を押(十四四十)//-		25					※「荷受人・		
56	Φ.	運送場所の所在地(市区町村(行	an	35					運送場所識		
$\vdash \vdash$		政区名))		25							
57	*	運送場所の所在地(町域名・番	an	35					別:2」の場		
F		地)							合		
58		運送場所の所在地 (ビル名ほか)	an	70							
59		運送場所の所在地(連続入力)	an	105	_	_			©		
		名称等識別	an	1		С	С		※「荷受人・		「荷受人・運送場所識別」が「2」の場合、以下を必須入力
60	*										1:「運送先の場所の名称」を入力する場合
									運送場所識		2:「貨物の引渡しを受ける者の氏名又は名称」を入力する場合
$\vdash$									別:2」の場		
61	*	運送場所の名称等	an	70		С	С		合		「荷受人・運送場所識別」が「2」の場合、必須入力
		電話番号	an	11		С	С		U		「荷受人・運送場所識別」が「2」の場合、任意入力
									※「荷受人・		
62	*								運送場所識		
									別:2」の場		
									合		
63	*	(予備)	an	1							使用しない

Z

						入力条件※			事前提供項目	NVC01相当の頃	
項番	<del>1</del> 88	TED 4	<b>屋</b> 掛	桁数	公品 4	「貨物情報の」「貨物情報の		- L		目	/±-+/
リリ	欄	項目名	属性	竹致	採Ⅰ	自動登録」を	自動登録」を	コード	◎:必須	◎: NVC01で必	備考
						行わない場合	行う場合		〇:任意	須	
64	*	プラットフォーム等コード	an	6		М	М	プラットフォーム			
64	T							コード	0		
65	*	プラットフォーム名等	an	70		F	F				プラットフォーム等コード欄にバスケットコードを入力した場合は入力
66	*	代表品目番号	an	6		С	С	HSコード		0	
								(6桁または4桁)		Ü	
67		記号番号	an	140		С	М			0	
68	*	個数	n	8		М	М		1		
	*	個数単位コード	an	3		М	М	包装種類コード	0	0	
69	*							(UN/ECE勧告			
70	*	₩ <b>千</b> 目		10				第21号・英字)			
70		総重量 重量単位コード	n	10 3		M M	M M	数量単位コード	-		
71	*	重重半位コート	an	3		1*1	1*1		0	0	
/ 1								(UN/ECE勧告			
72	*	ネット重量	n	10		М	M	第20号・英字)			
\\ \frac{1}{2}		重量単位コード	an	3		M	M	┃ 数量単位コード	1		
73	*		u					(UN/ECE勧告	0	0	
								第20号・英字)			
74	*	容積	n	10		С	С	<del>3205 X-1</del>			
		容積単位コード	an	3		С	С	数量単位コード	1	0	「容積」入力ありの場合は必須入力
75	*							(UN/ECE勧告			
								第20号・英字)			
76	*	原産国コード	an	2		М	М	国連LOCODE	0	0	
								(国名2桁)	•		
77		特殊貨物コード	an	3		С	С	特殊貨物コード		0	
78	*	海上運賃(フレート)	n	18		С	С	1.0	1		
70	*	海上運賃通貨種別コード	an	3		С	С	通貨コード		0	「海上運賃(フレート)」入力ありの場合は必須入力
79	T							(ISO4217·			
80	*	記事	i	140		С	С	英字)		0	
81		入港 (予定) 年月日	n	8		M	M		0	U	
82		船卸港コード	an	5		M		国連LOCODE	0		
83		積出地コード	an	5		M		国連LOCODE	<u> </u>		
84		積出地名	an	20		С	С		0		入力コードに係る名称がシステムに登録されていない場合に必須入力
85	*	集荷都市コード	an	5		М	М	国連LOCODE			
86	*	集荷都市名	an	20		С	С		0		入力コードに係る名称がシステムに登録されていない場合に必須入力
87	*	<del>(仮)予備項目</del>	an	175							・事前提供項目のうち任意のものについて提供できないものがある場合に、
	·	項目1	an								代わりとなる情報を入力していただく想定の項目
88	*	項目2	an	175							・事業者単位で異なる桁数や任意/必須チェックを設定可能とする想定
89	*	項目3	an	70							・項目数(繰返数)は検討中
90	*	項目4	an	70		±₩+⁄\\	/				
91	*	項目5	an	20		事業者単	似で設正		0		
92	*	項目6	an	20 5							
93	*	項目7       項目8	an an	5							
95	*	項目9	an	5							
96	*	項目10	an	5							
70			uli	5	l			l			

項番	欄	項目名	属性	桁数	入力条件※ 「貨物情報の」「貨物情報の 自動登録」を 自動登録」を 行わない場合 行う場合	I 7-K I	事前提供項目 ◎:必須 ○:任意	NVC01相当の項 目 ◎:NVC01で必	備考
					行わない場合  行つ場合			須	

C:任意 F:補完後必須

X:入力不可