

USA（利用者システム設定）

NACCS/パッケージソフト展開画面

「USA11」と入力してください

- ① ログイン後
業務コード欄に「USA11」と入力し
「OK」ボタンを押下します
(利用者システム設定呼出し)

USA11呼び出し画面

- ② USA11の画面が展開されますので
利用者コード欄(5桁)に
利用者コードを入力してください

- ③ 「送信」ボタンを押下します
(次ページからは業種別となります)

◆輸出入者



利用者コード 1AUSA

輸出入者 輸出入者 (net API の利用者のみ)

輸出入許可情報の出力先に関する項目

変更前の設定状況

輸出入者コード	情報出力先 利用者コード	輸出入許可 情報出力表示	輸出入者コード	情報出力先 利用者コード	輸出入許可 情報出力表示
P009A9990000	1AUSA	0			

変更後の設定状況

輸出入者コード	情報出力先 利用者コード	輸出入許可 情報出力表示	輸出入者コード	情報出力先 利用者コード	輸出入許可 情報出力表示

●輸出入許可情報の出力の可否の設定

- ・既に設定されている輸出入許可情報の出力区分の変更
- ・同一企業内での複数の輸出入者コード（枝番）の追加
- ・同一企業内での情報出力先利用者コードの変更

を行うことができます

- ・既に設定されている輸出入許可情報の出力区分の変更

輸出入者コード	情報出力先 利用者コード	輸出入許可 情報出力表示
P009A9990000	1AUSA	1

0 : 出力不要
1 : 出力要

- ・同一企業内での複数の輸出入者コード（枝番）の追加

輸出入者コード	情報出力先 利用者コード	輸出入許可 情報出力表示
P009A9990002	1AUSA	1

※同一企業内に限り、複数の輸出入者コード（枝番）の登録が可能です

- ・同一企業内での情報出力先利用者コードの変更

輸出入者コード	情報出力先 利用者コード	輸出入許可 情報出力表示
P009A9990002	1BUSA	1

◆輸出入者（netAPI利用者）

利用者コード 1AUSA

輸出入者 輸出入者（netAPIの利用者のみ）

XML形式で出力可能な出力情報コードに関する項目

IVA：インボイス・パッキングリスト情報登録（航空システム）

処理結果通知（*AIVA）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

インボイス・パッキングリスト情報登録（AAL109）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

SIR：S/I情報登録（航空システム）

処理結果通知（*ASIR）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

S/I情報（AAT158）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

IVA：インボイス・パッキングリスト情報登録（海上システム）

処理結果通知（*SIVA）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

インボイス・パッキングリスト情報登録（SAL109）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

SIR：S/I情報登録（海上システム）

処理結果通知（*SSIR）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

S/I情報（SAT184）

☒ NACCS-EDI ☐ XML

●XML形式での出力要否

netAPIをご利用の方で、戻り電文をXML形式で受信を希望される場合は XML を選択してください

貼り付け 外部ファイルを開く 名前を付けて保存 印刷

利用者コード 2AUSA

混載業 航空代理店

混載業利用者コード (マニフェスト用) ①

航空代理店利用者コード ②

①混載業利用者コード (マニフェスト要)

「マニフェスト情報登録(MFFO1)」業務等でマニフェスト上に出力される混載業の利用者コードを入力して下さい。

②航空代理店利用者コード

「AWB情報登録(輸出) (ABS01)」業務で出力されるIATA代理店コードを出力するための航空貨物代理店利用者コードを入力して下さい。

貼付け

外部ファイル
を開く

名前を付けて
保存

印刷

利用者コード 2AUSA

混載先 **航空代理店**

代表通関業利用者コード ①

代表混載業利用者コード

営業所コード ②

IATA代理店コードの有無

☒ 無 ☐ 有 ③

IATA代理店コード 16-3 /

①代表通関業利用者コード・代表混載業利用者コード

輸出貨物情報登録（CDB業務）時、依頼先の通関業者及び混載業者の自動補完を行いたい場合に依頼先の利用者コードを入力して下さい。

②営業所コード

「輸出貨物情報登録(CDB01)」業務で出力される代理店営業所コードです。
不明な場合には「001」と入力してください。

③IATA代理店コードの有無

「IATA代理店コードをお持ちの場合は、「●有」を選択のうえ、IATA代理店コードの欄に入力して下さい。

◆ 航空会社

USA 利用者システム設定

ファイル(F) 編集(E) 業務(J) 表示(V) オプション(O)

新規業務画面 送信 送信フォルダに保存 添付ファイルの追加 元に戻す やり直し 切り取り コピー 貼り付け 外部ファイルを開く 名前を付けて保存 印刷

システム識別 航空

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名	サイズ

入力項目ガイド

(1) 「搬出確認登録呼出し（輸出）（EXA、EXM）」業務で搬出先蔵置場として指定された時にLDR帳票の出力要否を設定

(2) 本項目に「1」が入力された場合、入力者の管理する保税蔵置場がA/L保税蔵置場であること。

(3) LDR帳票出力要否表示（出力しない）に「1」が入力された場合、本項目が「1」でないこと

1：出力する

業務メッセージ

コード	内容	処置
COMPLET		

業務固有情報

利用者コード D9NAC

航空会社（共通） 航空会社（受託/自社便） 航空会社（委託/他社便） 機長代行

保税地域コード 4MXXX

<航空会社>

LDR帳票出力要否 ①

☐ 無 ☒ 有

管理資料「ARRIVAL CARGO REPORT」の到着便名と路線コード

変更前の設定状況

到着便名	路線コード	到着便名	路線コード

変更する内容

到着便名	路線コード	到着便名	路線コード
XX0120	1		

航空会社（共通）タブ

① LDR帳票出力要否

「搬出確認登録呼出し（輸出）（EXA、EXM）」業務で搬出先蔵置場として指定された時にLDR帳票の出力をご希望の場合は「●有」を選択してください

②

② ARRIVAL CARGO REPORT情報

管理資料「ARRIVAL CARGO REPORT」の到着便名に紐づく路線コードを登録する場合のみ入力してください

◆ 航空会社

USA 利用者システム設定

ファイル(F) 編集(E) 業務(J) 表示(V) オプション(O)

新規業務画面 送信 送信フォルダに保存 添付ファイルの追加 元に戻す やり直し 切り取り コピー 貼り付け 外部ファイルを開く 名前を付けて保存 印刷

システム識別 航空

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名	サイズ

入力項目ガイド

(1) 「搬出確認登録呼出し(輸出)(EXA、EXM)」業務で搬出先蔵置場として指定された時にLDR帳票の出力要否を設定

(2) LDR帳票出力要否表示(出力する)に「1」が入力された場合、本項目が「1」でないこと

1: 出力しない

業務メッセージ

コード	内容	処置
COMPLET		

利用者コード D9NAC

航空会社 (共通) 航空会社 (受託/自社便) 航空会社 (委託/他社便) 機長代行

自社便を所有している場合のみ入力を行ってください。
委託元航空会社については、航空会社 (委託/他社便) に入力を行ってください。

受託航空会社コード NA ①

航空会社名
NACCS AIRLINE CO.,LTD.

プリフィックスコード ZZZ ②

空港コード KIX ③

国名
日本

チェックデジットによるチェック要否

☒ チェックしない ☐ チェックする

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY) 出力要否

☒ 出力しない ☐ 出力する

DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS 出力要否

☒ 出力しない ☐ 出力する

他地域照会の可否

☒ 照会できない ☐ 照会できる

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY) 出力要否

☒ 出力しない ☐ 出力する

航空会社 (受託/自社便) タブ

① 受託航空会社コード
自社便に係る情報を入力してください

② プリフィックスコード
自社便に係る情報を入力してください

③ 空港コード (日本の空港)
所属する空港のIATAコード (英字3桁) を入力してください

④

④ チェックデジット
AWBのチェックデジットによるチェック要否の設定です

他地域照会の可否

「輸出貨物情報照会 (IGS)」業務及び「輸出便情報照会 (IFT)」業務で他空港の同一航空会社コードの情報を照会できるようになります

DEPARTURE CARGO ~情報

上記で登録する航空会社 (2レター) に係る管理資料を出力するか設定します
※ 出力には有料管理資料のお申込みが必要です

◆ 航空会社

USA 利用者システム設定

ファイル(F) 編集(E) 業務(J) 表示(V) オプション(O)

新規業務画面 送信 送信フォルダーに保存 添付ファイルの追加 元に戻す やり直し 切り取り コピー 貼り付け 外部ファイルを開く 名前を付けて保存 印刷

システム識別 航空

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名 サイズ

入力項目ガイド
U: 変更

業務メッセージ

コード	内容	処置
COMPLET		

業務固有情報

利用者コード D9NAC

航空会社 (共通) | 航空会社 (受託/自社便) | **航空会社 (委託/他社便)** | 機長代行

委託元航空会社コード一覧

01	UU	02	XX	03	YY	04		05		06		07		08		09		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	

処理区分 **U**

航空会社コード 01 TT ②

航空会社名 TT AIRLINES

国名 アメリカ合衆国

プリフィックスコード ZZZ ③

空港コード

利用者コード 4MNAC

チェックデジットによるチェック要否
☐ チェックしない ☒ チェックする

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY) 出力要否
☐ 出力しない ☒ 出力する

DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS 出力要否
☐ 出力しない ☒ 出力する

他地域照会の可否
☐ 照会できない ☒ 照会できる

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY) 出力要否
☐ 出力しない ☒ 出力する

航空会社（委託／他社便）タブ（上段）

■ 登録内容の変更

① 処理対象

「◀」「▶」にて、変更したい処理対象の委託元航空会社を選択してください

② 処理区分

① で処理対象を選択後「U：変更」を入力してください
削除の場合は NSS の添付機能で調査票をご提出ください

③ プリフィックスコード

変更ある場合は、入力してください

④



④ チェックデジット・他地域照会可否・DEPARTURE CARGO ～ 情報

①で処理対象を選択後、変更する航空会社の情報を入力してください

チェックデジット

AWBのチェックデジットによるチェック要否の設定です

他地域照会の可否

「輸出貨物情報照会（IGS）」業務及び「輸出入便情報照会（IFT）」業務で他空港の同一航空会社コードの情報を照会できるようになります

DEPARTURE CARGO ～情報

上記で登録する航空会社（2レター）に係る管理資料を出力するか設定します
※ 出力には有料管理資料のお申込みが必要です

◆ 航空会社

USA 利用者システム設定

ファイル(F) 編集(E) 業務(J) 表示(V) オプション(O)

新規業務画面 送信 送信フォルダーに保存 添付ファイルの追加 元に戻す やり直し 切り取り コピー 貼り付け 外部ファイルを開く 名前を付けて保存 印刷

システム識別 航空

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名	サイズ

入力項目ガイド
委託元航空会社コードを新規に登録する場合に入力

業務メッセージ

コード	内容	処置
COMPLET		

利用者コード D9NAC

航空会社 (共通) | 航空会社 (受託/自社便) | **航空会社 (委託/他社便)** | 機長代行

☐ チェックしない ☐ チェックする

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY) 出力要否
☐ 出力しない ☐ 出力する

DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS 出力要否
☐ 出力しない ☐ 出力する

☐ 照会できない ☐ 照会できる

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY) 出力要否
☐ 出力しない ☐ 出力する

航空会社コード XX

空港コード KIX プリフィックスコード 123

⑤

チェックデジットによるチェック要否
☐ チェックしない ☒ チェックする

他地域照会の可否
☐ 参照できない ☒ 参照する

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY) 出力要否
☐ 出力しない ☒ 出力する

DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY) 出力要否
☐ 出力しない ☒ 出力する

DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS 出力要否
☐ 出力しない ☒ 出力する

航空会社（委託／他社便）タブ（下段）

■ 追加登録

⑤ 航空会社コード・空港コード（日本の空港）
・プリフィックスコード
新規追加する貨物の委託元航空会社の情報を入力してください

⑥

⑥ チェックデジット・他地域照会可否・DEPARTURE CARGO ～ 情報
上記⑤で登録する航空会社の情報を入力してください

チェックデジット

AWBのチェックデジットによるチェック要否の設定です

他地域照会の可否

「輸出貨物情報照会（IGS）」業務及び「輸出便情報照会（IFT）」業務で他空港の同一航空会社コードの情報を照会できるようになります

DEPARTURE CARGO ～情報

上記で登録する航空会社（2レター）に係る管理資料を出力するか設定します
※ 出力には有料管理資料のお申込みが必要です

◆ 機長代行

USA 利用者システム設定

ファイル(F) 編集(E) 業務(J) 表示(V) オプション(O)

新規業務画面 送信 送信フォルダーに保存 添付ファイルの追加 元に戻す やり直し 切り取り コピー 貼り付け 外部ファイルを開く 名前を付けて保存 印刷

システム識別 航空

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名	サイズ

入力項目ガイド
I : 追加
D : 削除

①

利用者コード D9NAC

航空会社 (共通) 航空会社 (受託/自社便) 航空会社 (委託/他社便) 機長代行

機長代行者が受託する航空会社コード

変更前の設定状況 (機長代行者の受託航空会社または資格変更届利用者の航空会社)

RR

変更後の設定状況 (機長代行者の受託航空会社または資格変更届利用者の航空会社)

SS U

変更前の設定状況 (機長代行者の受託航空会社)

UU	XX	YY							

変更する内容

TT I

I: 追加
D: 削除

業務メッセージ

コード	内容	処置
COMPLET		

① 機長代行の受託航空会社・資格変更届利用者の航空会社
「旅客氏名表報告 (PLR01)」業務及び
「乗組員氏名表報告 (NLR01)」業務等
入出港手続きを行う航空会社の2レターを左側に入力し
右側は、「U : 変更」を選択してください

②


② 機長代行の受託航空会社

受託する航空会社が複数の場合は、こちらに入力してください

- ・追加の場合は、左側に受託する航空会社の2レターを入力し
右側は、「I : 追加」を選択してください
- ・削除の場合は、設定済の2レターを左側の欄に入力し
右側は、「D : 削除」を選択してください

※「船舶・航空機資格変更届 (KPC01)」業務を実施できるのは
「資格変更届提出可能航空会社コード」の欄に入力した航空会社のみです
(1利用者コードにつき、1航空会社のみ設定可能)

◆保税蔵置場・CY



利用者コード 6AUSA

保税・CY

保税地域コード 6ACYD

<保税蔵置場>

輸入許可後OUT不要表示

現在の設定内容

☐

変更する内容

☐

0 : OUT業務を行う

1 : OUT業務を行わない

<CY>

輸入許可後CYO不要表示

現在の設定内容

☐

変更する内容

☐

0 : CYO業務を行う

1 : CYO業務を行わない

EIR(機器受渡証)出力表示

☒ 出力しない

☐ 出力する

ブッキング情報関連出力要否表示

☒ 出力しない

☐ 出力する

①輸入許可後OUT不要保税地域

航空輸入貨物は輸入許可後に「搬出確認登録（一般）(OUT)」業務が必要となります。搬出業務を系統的に省略したい場合は、OUT業務不要を選択して下さい。
海上貨物をメインに取り扱う場合は、OUT業務不要をお勧めします。

②輸入許可後のCYO業務

コンテナ詰輸入貨物に対して、CYで通関し輸入許可となった場合のCYO業務の要否を選択してください。

③EIR（機器受渡証）出力

「空コンテナ引渡情報登録（PCD）」業務を実施した場合のEIR（機器受渡証）出力要否を選択して下さい。

④ブッキング情報関連出力要否

ブッキング情報の出力要否を選択して下さい。

◆ 船会社

USA 利用者システム設定

ファイル(F)

編集(E)

業務(J)

表示(V)

オプション(O)

新規業務画面

送信

送信フォルダーに保存

添付ファイルの追加

元に戻す

やり直し

切り取り

コピー

貼り付け

外部ファイルを開く

名前を付けて保存

印刷

システム識別

航空

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名

サイズ

入力項目ガイド

危険物明細情報の受信要否（否）に「1」が入力された場合、本項目が「1」でないこと
1：受信する

業務メッセージ

コード	内容	処置
COMPLET		

利用者コード

1ANAC

船会社

船会社コード

FUNE

危険物明細情報の受信要否

☒ 危険物明細情報を受信する
 ☐ 危険物明細情報を受信しない

危険物明細情報の受信要否

海貨業者等が実施する「危険物明細情報登録（DDR）」業務で登録された情報を受信する場合は「危険物明細情報を受信する」を選択してください

◆バンブール



利用者コード

輸出入者 | 輸出入者 (netAPIの利用者のみ) | 混載貨 | 航空代理店 | 保税・CY | **バンブール**

EIR (機器受渡証) 出力表示

☒ 出力しない ☐ 出力する

EIR (機器受渡証) 出力

「空コンテナ引渡情報登録 (PCD)」業務を実施した場合の
EIR (機器受渡証) 出力要否を選択して下さい。