
パスキー登録 事前確認ガイド

本資料の目的

パスキー登録・認証手順を実施する前に必要な、
PC・携帯端末の確認事項を説明します。

パスキーとは

パスワードの代わりに利用する認証方式のこと。

スマートフォンやPCに保存された、

「鍵」（指紋認証や顔認証といった生体認証）を用いて
本人確認を実施し、安全にログインする方式です。

本資料の対象者

P,2

- ・PCでパスキー認証をご登録の方


P,3~

- ・携帯端末でWebNACCSをご利用の方
- ・クロスデバイス認証でご登録の方
(WebNACCSを利用するPC端末とは別の携帯端末を用いた方法)

※クロスデバイス認証をご利用の方は、
WebNACCSを利用するPCに、Bluetooth機能が搭載されていることを
あらかじめご確認ください。

Windows Hello	： P,2
iPhone(iPad)	： P,3~6
Android	： P,7~9

Windows Hello設定状況の事前確認



設定をクリック



アカウントを選択後、
サインインオプションをクリック



PIN/指紋認証/顔認証の設定状況を確認

○【顔認証または指紋認証が有効な場合】
パスキー認証を登録できます。

△【PINのみ有効な場合】
顔認証または指紋認証を登録してください。

【すべてのサインインオプションが利用できない場合】
顔認証または指紋認証の登録をお願いします。
登録方法については、貴社のシステム管理者様にご確認ください。

iPhone(iPad)の場合

- 1 : 画面ロック・生体認証
【Face ID（Touch ID）とパスコード】 の設定を確認
- 2 : パスワードとパスキーの自動入力を確認
- 3 : iCloudキーチェーンの設定を確認

※お進みいただく前に以下2点をご確認ください

・ Apple account監視機能



②上記画面が表示される場合は、
Apple accountにサインイン
されていないため、パスキーを
登録できません

・ 「パスワード」アプリ



「パスワード」アプリが
インストールされているか
ご確認ください

携帯端末の事前確認手順 (iPhone)

1：画面ロック・生体認証

【Face ID (Touch ID) とパスコード】 の設定を確認する



携帯端末の事前確認手順 (iPhone)

2 : iCloudキーチェーンの設定を確認する

パスキーの登録には、**iCloudキーチェーン**の設定が必要です。




携帯端末の事前確認手順 (iPhone)

3：パスワードとパスキーの自動入力を確認する パスキー登録には、パスワードとパスキーの 自動入力の設定が必要です。




① 設定を開く



② 【一般】をタップ



③ 【自動入力とパスワード】をタップ



④ 以下を確認してください

- ・「パスワードとパスキーを自動入力」が有効になっていること
- ・「パスワード」が有効になっていること
- ・「確認コードを設定するアプリ」で「パスワード」が選択されていること

Androidの場合

- 1 : [画面ロック（認証方式）の設定](#)
- 2 : [Googleパスワードマネージャーの設定確認](#)

※お進みいただく前に以下2点をご確認ください

・ 管理者権限等による機能制限

お使いの機種や設定により異なりますので、
貴社のシステム管理者様へご確認ください。

・ 「Chrome」アプリ



「Chrome」アプリが
インストールされているか
ご確認ください

携帯端末の事前確認手順（Android）

1：画面ロック（認証方式）の設定



パスキーの登録には、**端末の画面ロック（認証方式）**の設定が必要です。



①設定を開く



②【セキュリティとプライバシー】をタップ
※【セキュリティ】や【セキュリティ設定】と表示される機種もあります



④指紋もしくは顔認証が登録されているか
ご確認ください
登録されていない場合は画面の指示に沿って
登録してください

携帯端末の事前確認手順（Android）

2：Googleパスワードマネージャーの設定確認

パスキーの登録には、**Google自動入力**
（Googleパスワードマネージャー）を有効にする
必要があります。



設定

①設定を開く



③【すべてのサービス】>
【Google自動入力】をタップ

※【パスワードと自動入力】で
【Google】と表示される機種もあります



②【Google】をタップ

※【一般管理】>【パスワードと自動入力】と
表示される機種もあります

該当するメニューが無い場合は【設定】画面内
の検索で【パスワード】等で検索してください

④【Googleパスワードマネージャー】が表示され、
有効であることを確認してください

※【Googleパスワードマネージャー】が無い場合は、
Google Play（アプリストア）からインストール後、
改めて設定をご確認ください