

| 業務名（業務コード） |   |              | 外為法 取下申請（J A C） |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  |                                |
|------------|---|--------------|-----------------|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--------------------------------|
| 項番         | 欄 | 項目名          | ID              | 属性 | 桁   | 繰1 | 繰2 | 条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コード | 入力条件／形式 |  |                                |
|            |   |              |                 |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  |                                |
| 1          |   | 入力共通項目       |                 | an | 398 |    |    | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  |                                |
| 2          |   | 取下元整理番号      | SNO             | an | 10  |    |    | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  | 取下元の申請の整理番号を入力                 |
| 3          |   | 申請担当者部署名     | SBN             | j  | 100 |    |    | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  | 取下申請を行う担当者の部署名を入力              |
| 4          |   | 申請担当者氏名      | SN              | j  | 120 |    |    | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  | 取下申請を行う担当者の氏名を入力               |
| 5          |   | 申請担当者電話番号    | STN             | an | 20  |    |    | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  | 取下申請を行う担当者の電話番号を入力             |
| 6          |   | 申請担当者 F A X  | SFN             | an | 20  |    |    | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  | 取下申請を行う担当者の F A X を入力          |
| 7          |   | 申請担当者メールアドレス | SMA             | sn | 100 |    |    | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  | 取下申請を行う担当者のメールアドレスを入力<br>半角で入力 |
| 8          |   | 取下理由         | TR              | j  | 800 |    |    | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |  | 取下理由を入力                        |