

業務名 (業務コード)		バンニング情報予定登録 (コンテナ単位) (VAP)													端末仕様 (参考)							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値
								新規登録			訂正											
1		入力共通項目		an	398			M				M										
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M										
3		搬入先コード	ARR	an	9			C				C			-							○
4		経由地コード	VIA	an	5			C				C			-							
5		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M				M			-							
6		航海番号	VOY	an	10			M				M			-							
7		船会社コード	SCA	an	4			M				M			-							○
8		積出港コード	LPR	an	5			C				C			-							○
9		搬出予定年月日	DTM	n	8			C				C			-							○
10		搬出予定時刻	TIM	n	4			C				C			-							○
11		仮コンテナ番号	KGN	an	12			C				M			M							
12		コンテナ自重	CJY	n	5			C				C			-							○
13		コンテナ自重単位コード	JUT	an	3			M				M			-							○
14		シール番号	SE_	an	15	6		C				C			-							
15		コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C				M			-							○
16		コンテナタイプコード	TYP	an	2			C				M			-							○
17		バンニング場所コード	PLC	an	5			C				C			C							○
18		バンニング場所地域名	PLN	an	35			C				C			C							
19		包括事前審査扱い受理番号包括コンテナ扱い申出番号	INC	an	9			C				C			-							
20		ブッキング番号 (コンテナ単位)	BK2	an	16			C				C			-							
21		社内整理番号	REF	an	20			C				C			-							
22	100	輸出管理番号等	CGO	an	35			M				M			-							
23	*	バンニング個数	PCS	n	8			M				M			-							○
24	*	バンニング個数単位コード	PUT	an	3			M				M			-							
25	*	バンニング重量	WGT	n	10			M				M			-							○
26	*	バンニング重量単位コード	WUT	an	3			M				M			-							
27	*	バンニング容積	VOL	n	10			C				C			-							○

業務名 (業務コード)		バンニング情報予定登録 (コンテナ単位) (VAP)													端末仕様 (参考)								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値	
								新規登録			訂正												取消し
28	*	バンニング容積単位 コード	VUT	an	3			M			M			-	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	貨物情報DBに登録されている容積単位と同一であること MTQ:立方メートル FTQ:立方フット BFT:フットボードメジャー (木材)							
29	*	ブッキング番号 (貨物単位)	BK1	an	16		C				C			-		(1) 1コンテナに複数のブッキング番号がある場合のみ入力 (2) ブッキング番号(コンテナ単位)に入力がない場合は、必須入力。入力された場合は、入力不可。 (3) 不明な場合は「ZZZZ」を入力							