







業務名 (業務コード)		出港届等 (V O X)										条件										種別仕様 (参考)											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	税関			入国管理局			港長			港湾管理者			海上交通センター			コード	入力条件/形式	E	L	R	P	M	既定値			
								出港届 (転船届)			出港届			出港届			事前通報			出港届											航路通報		
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消									登録	訂正	取消
54		航路出航予定年月日	KO	n	8	*																	YYYYMMDD形式 ※航路出航予定日時を1件以上入力 (最大5件)										
55		航路出航予定時刻	KJ	n	4	*																	HMM形式 ※航路出航予定日時を1件以上入力 (最大5件)										
56		航路区間 (至)	KR	an	2	*																	航路区間コード ※航路区間コード (至) を1件以上入力 (最大5件)										
57		船型	FKT	an	2																		1Δ: 巨大船 (危険物積載船を除く) 2Δ: 巨大船かつ危険物積載船 3Δ: 危険物積載船 (巨大船を除く) 4Δ: 長大物えい (押) 航船 5Δ: その他										
58		物件を含めた船の全長 (長大物えい (押) 航船に限る)	BSL	n	7																		(1) 整数部4桁、小数部2桁 (2) 単位はメートル ※船型で「4: 長大物えい (押) 航船」を選択した場合は、物件を含めた船の全長 (長大物えい (押) 航船に限る) を必ず入力 ※船型が「5: その他」で、長さ200メートル未満の物件えい (押) 航船も物件を含めた船の全長 (長大物えい (押) 航船に限る) を入力										
59		物件の種類 (長大物えい (押) 航船に限る)	BSC	an	100																		※船型で「4: 長大物えい (押) 航船」を選択した場合は、物件の種類 (長大物えい (押) 航船に限る) を必ず入力 ※船型が「5: その他」で、長さ200メートル未満の物件えい (押) 航船も物件の種類 (長大物えい (押) 航船に限る) を入力										
60		物件の全長 (長大物えい (押) 航船に限る)	BZL	n	6																		(1) 整数部3桁、小数部2桁 (2) 単位はメートル ※船型で「4: 長大物えい (押) 航船」を選択した場合は、物件の全長 (長大物えい (押) 航船に限る) を必ず入力 ※船型が「5: その他」で、長さ200メートル未満の物件えい (押) 航船も物件の全長 (長大物えい (押) 航船に限る) を入力										
61		物件の最大幅 (長大物えい (押) 航船に限る)	BMH	n	6																		(1) 整数部3桁、小数部2桁 (2) 単位はメートル ※船型で「4: 長大物えい (押) 航船」を選択した場合は、物件の最大幅 (長大物えい (押) 航船に限る) を必ず入力 ※船型が「5: その他」で、長さ200メートル未満の物件えい (押) 航船も物件の最大幅 (長大物えい (押) 航船に限る) を入力										
62		物件の最大高 (長大物えい (押) 航船に限る)	BMT	n	6																		(1) 整数部3桁、小数部2桁 (2) 単位はメートル ※船型で「4: 長大物えい (押) 航船」を選択した場合は、物件の最大高 (長大物えい (押) 航船に限る) を必ず入力 ※船型が「5: その他」で、長さ200メートル未満の物件えい (押) 航船も物件の最大高 (長大物えい (押) 航船に限る) を入力										
62-1		申請者担当者名	SIN	j	35																		左詰めで入力 [日本語入力可] ※港長/港湾管理者/海上交通センター宛に申請する場合、必ず申請担当者名を入力 [港長/港湾管理者/海上交通センター]										
62-2		申請者電話番号	SIF	an	20																		左詰めで入力 ※港長/港湾管理者/海上交通センター宛に申請する場合、必ず申請者電話番号を入力 [港長/港湾管理者/海上交通センター]										
62-3		備考 (港長・出港届)	BKK	an	140																		左詰めで入力										
62-4		備考 (港湾管理者・出港届)	BKW	an	140																		左詰めで入力										
62-5		備考 (航路通報)	BKT	an	140																		左詰めで入力										
63		危険物の品名	DNA	an	70																		左詰めで入力 ※「航路通報」の場合は、船型が「2: 巨大船かつ危険物積載船」「3: 危険物積載船 (巨大船を除く)」の場合、危険物の品名を1件以上入力 ※「事前通報」の場合は、危険物情報がある場合に危険物の品名を入力 [事前通報/航路通報]										
64	*	危険物のMSコード	DMC	n	4																		MSコード 危険物マスタ: 危険物コード ※コード種別がMSの場合入力 ※危険物のMSコードまたは危険物のIMDGクラスのいずれかを入力 [事前通報/航路通報]										
65	*	危険物のIMDGクラス	DIC	an	4																		IMDGクラスコード 危険物マスタ: IMDGクラス ※危険物のMSコードまたは危険物のIMDGクラスのいずれかを入力 [事前通報/航路通報]										
66	*	危険物のUNNO	DUN	n	4																		UNNOコード 危険物マスタ: 危険物コード ※危険物のMSコードを入力する場合は、危険物のUNNOは「0000」固定、危険物のIMDGクラスを入力する場合は、危険物のUNNOは「0000」以外を入力										

