

業務名 (業務コード)		海側施設使用許可申請 (K S T)																						端末仕様 (参考)														
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	線		港湾管理者																コード	入力条件ノ形式	E L	R	履 歴	P M	既 定 値								
						1	2	旅客乗降用施設 (渡船橋) 使用許可申請						ひき船使用許可申請兼配船希望願						船舶給水施設使用許可申請											船舶廃油処理施設使用許可申請							
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消																
1	入力共通項目	-	an	398				M			M			M			M			M			M															
2	情報処理種別	HJB	an	1				M			M			M			M			M			M				9 : 登録 5 : 訂正 (手続追加を含む) 1 : 取消し				○							
3	海側施設申請番号	HHU	an	11				X			M			X			M			X			M				訂正または取消の際、最新の入港届提出番号を入力 (番号の照会はJSSより「受付番号」の下11桁を参照)	○										
4	旅客乗降用施設 (渡船橋) 使用許可申請提出有無	T81	an	1				M			M			-			-			-			-				0 : 提出無し 1 : 提出有り											
5	ひき船使用許可申請書兼配船希望願提出有無	T82	an	1				-			-			M			M			-			-				0 : 提出無し 1 : 提出有り											
6	船舶給水施設使用許可申請書提出有無	T74	an	1				-			-			-			M			M			-				0 : 提出無し 1 : 提出有り											
7	船舶廃油処理施設使用許可申請書提出有無	T83	an	1				-			-			-			-			M			M				0 : 提出無し 1 : 提出有り											
8	書類提出先	PMK	an	8				M			M			-			M			M			-			申請先の利用者 I D	申請先官署コード (港湾管理者)	○	○									
9	船舶コード識別	BSC	an	1				M			M			-			M			-			M				1 : コールサイン 2 : 船舶番号 ※船舶コードに漁船登録番号を入力する場合は、船舶番号を入力				○							
10	船舶コード	BSI	an	9				M			M			-			M			M			-			コールサインまたは船舶番号	左詰めで入力 信号符号 (コールサイン) 、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ※漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力											
11	船舶名称	BSN	j	35				M			M			-			M			M			-				左詰めで入力 (日本語入力可)											
12	船種コード	BFC	an	3				-			-			-			M			-			-			船舶種類コード	左詰めで入力											
13	総トン数	BST	n	9				-			-			-			M			M			-				(1) 国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 (2) 整数部 6桁、小数部 2桁				○							
14	新トン数	OST	n	9				-			-			-			C			C			-				(1) 以下のいずれかを入力 ①国際総トン数証書に記載されているトン数 ②国際総トン数から換算したトン数 (総トン数) (2) 整数部 6桁、小数部 2桁				○							
15	重量トン数	BJT	n	9				-			-			-			C			C			-				整数部 6桁、小数部 2桁 ※重量トンを保有する船舶の場合は必ず入力				○							
16	前部のスラストの有無	UZS	an	1				-			-			-			C			C			-				0 : 無し 1 : 有り ※前部の故障有無、スラストの能力を入力する場合は、有りを入力				○							
17	後部のスラストの有無	UCS	an	1				-			-			-			C			C			-				0 : 無し 1 : 有り ※後部の故障有無、スラストの能力を入力する場合は、有りを入力				○							
18	前部の故障の有無	UZK	an	1				-			-			-			C			C			-				0 : 無し 1 : 有り				○							
19	後部の故障の有無	UCK	an	1				-			-			-			C			C			-				0 : 無し 1 : 有り				○							
20	前部のスラストの能力	UZP	n	9				-			-			-			C			C			-				整数部 6桁、小数部 2桁 ※スラストの能力を入力する場合は、単位を必ず入力	○										

業務名（業務コード）			海側施設使用許可申請（KST）																				端末仕様（参考）											
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	線 1	線 2	港湾管理者																コード	入力条件ノ形式	E L	R	履 歴	P M	既 定 値				
								旅客乗降用施設（渡船橋）使用許可申請			ひき船使用許可申請兼配船希望願			船舶給水施設使用許可申請			船舶廃油処理施設使用許可申請																	
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消															
21		後部のスラスタの能力	UCP	n	9																								整数部6桁、小数部2桁 ※スラスタの能力を入力する場合は、単位を必ず入力					
22		スラスタ単位	UST	an	3																								KWT：キロワット PS：馬力 ※スラスタの能力を入力する場合は、単位を必ず入力					
23		水先人乗船の有無	UMU	an	1																								0：無し 1：有り					
24		回頭着岸の有無	ULT	an	1																								0：無し 1：有り					
25		船舶運航者コード識別	ASU	an	1																								1：内航海運業法第3条の許可番号 2：SCACコード ※船舶運航者コード種別を選択する場合は、必ず船舶運航者コードを入力					
26		船舶運航者コード	AUI	an	10																								船会社コード（内航海運業法第3条の許可番号またはSCAC） (1)内航海運業法第3条の許可番号、船会社コード（SCACコード）のいずれかを入力 (2)左詰めで入力 ※船舶運航者コードを入力する場合は、必ず船舶運航者コード種別を入力					
27		船舶運航者名称	AUN	j	70																								左詰めで入力 （日本語入力可）					
28		船舶運航者住所	AUJ	j	105																								左詰めで入力 （日本語入力可） ※住所を入力する場合は、船舶運航者コード、または船舶運航者名称を必ず入力					
29		旅客乗降用施設（渡船橋）使用許可申請タブ完了・報告フラグ	KH1	an	1		C		C																				0：未完了 1：完了 2：一部完了 3：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
30		旅客乗降用施設（渡船橋）使用許可申請タブ現許可番号	KB1	an	18		C		C																				※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
31		ひき船使用許可申請兼配船希望願タブ完了・報告フラグ	KH2	an	1							C		C															0：未完了 1：完了 2：一部完了 3：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
32		ひき船使用許可申請兼配船希望願タブ現許可番号	KB2	an	18								C		C														※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
33		船舶給水施設使用許可申請タブ完了・報告フラグ	KH3	an	1													C		C									0：未完了 1：完了 2：一部完了 3：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
34		船舶給水施設使用許可申請タブ現許可番号	KB3	an	18																C		C					※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力						
35		船舶廃油処理施設使用許可申請タブ完了・報告フラグ	KH4	an	1																		C		C				0：未完了 1：完了 2：一部完了 3：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
36		船舶廃油処理施設使用許可申請タブ現許可番号	KB4	an	18																				C		C		※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
37		内航・外航識別	RNG	an	1																				M		M		1：外航 2：内航					

業務名 (業務コード)		海側施設使用許可申請 (K S T)																		端末仕様 (参考)																			
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	線1	線2	港湾管理者												コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値											
								旅客乗降用施設 (渡船橋) 使用許可申請						ひき船使用許可申請兼配船希望願			船舶給水施設使用許可申請												船舶廃油処理施設使用許可申請										
								登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消	登録	訂正	取消										登録	訂正	取消	登録	訂正	取消					
50		着岸から離岸までの開始 (予定) 時刻	VCT	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※ (着岸から離岸まで) または (着岸時、離岸時、その他) のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力							
51		着岸から離岸までの終了 (予定) 年月日	VCE	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Y Y Y Y M M D D形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							
52		着岸から離岸までの終了 (予定) 時刻	VCJ	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							
53		着岸開始 (予定) 年月日	VTS	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Y Y Y Y M M D D形式 ※ (着岸から離岸まで) または (着岸時、離岸時、その他) のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力							
54		着岸開始 (予定) 時刻	VST	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※ (着岸から離岸まで) または (着岸時、離岸時、その他) のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力							
55		着岸終了 (予定) 年月日	VTE	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Y Y Y Y M M D D形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							
56		着岸終了 (予定) 時刻	VTJ	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							
57		離岸開始 (予定) 年月日	VRS	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Y Y Y Y M M D D形式 ※ (着岸から離岸まで) または (着岸時、離岸時、その他) のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力							
58		離岸開始 (予定) 時刻	VRJ	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※ (着岸から離岸まで) または (着岸時、離岸時、その他) のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力							
59		離岸終了 (予定) 年月日	VRE	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Y Y Y Y M M D D形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							
60		離岸終了 (予定) 時刻	VEJ	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							
61		その他開始 (予定) 年月日	VSS	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Y Y Y Y M M D D形式 ※ (着岸から離岸まで) または (着岸時、離岸時、その他) のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力							
62		その他開始 (予定) 時刻	VSJ	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※ (着岸から離岸まで) または (着岸時、離岸時、その他) のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力							
63		その他終了 (予定) 年月日	VSE	n	8			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Y Y Y Y M M D D形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							
64		その他終了 (予定) 時刻	VJE	n	4			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						H H M M形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力							

業務名 (業務コード)		海側施設使用許可申請 (K S T)																								端末仕様 (参考)									
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	線1	線2	港湾管理者																		コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	既定値			
								旅客乗降用施設 (渡船橋) 使用許可申請						ひき船使用許可申請兼配船希望願			船舶給水施設使用許可申請			船舶廃油処理施設使用許可申請															
								登録		訂正		取消		登録	訂正	取消	登録		訂正		取消		登録		訂正								取消		
65		ひき船コード	UHC	an	5			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ひき船コード)	ひき船コード ※希望するひき船がある場合等に入力 ※消費税の免除有りを選択する場合は、ひき船コードを必ず入力 ※コードがない場合はダミーコード (" Z Z Z Z Z ") を入力 ※ひき船コードにダミーコードを入力する場合は、ひき船名称を必ず入力 ※2隻以上の場合は、ひき船使用許可申請兼配船希望願タブ											
66		ひき船名	UHN	j	35			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		左詰めを入力 (日本語入力可) ※ひき船コードにダミーコードを入力する場合は、ひき船名称を必ず入力 ※2隻以上の場合は、ひき船使用許可申請兼配船希望願タブ 備考にひき船コード、もしくはひき船名を入力											
67		ひき船事業者名	UHJ	j	70			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		日本語入力可 ※消費税の免除有りを選択する場合は、ひき船事業者名を必ず入力											
68		希望隻数	UKS	n	2			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		整数部2桁 ※希望するひき船等が無い場合に入力											
69		利用年月日 入港時 (開始)	UNS	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		YYYYMMDD形式 ※入港時、出港時、その他のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力											
70		利用時刻 入港時 (開始)	UNT	n	4			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		HMM形式 ※入港時、出港時、その他のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力											
71		利用年月日 入港時 (終了)	UNE	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		YYYYMMDD形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力											
72		利用時刻 入港時 (終了)	UET	n	4			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		HMM形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力											
73		利用年月日 出港時 (開始)	USS	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		YYYYMMDD形式 ※入港時、出港時、その他のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力											
74		利用時刻 出港時 (開始)	USJ	n	4			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		HMM形式 ※入港時、出港時、その他のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力											
75		利用年月日 出港時 (終了)	USE	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		YYYYMMDD形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力											
76		利用時刻 出港時 (終了)	UEJ	n	4			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		HMM形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力											
77		利用年月日 その他 (開始)	UES	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		YYYYMMDD形式 ※入港時、出港時、その他のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力											
78		利用時刻 その他 (開始)	UJT	n	4			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		HMM形式 ※入港時、出港時、その他のいずれかの開始日時を必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力											
79		利用年月日 その他 (終了)	UEE	n	8			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		YYYYMMDD形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力											
80		利用時刻 その他 (終了)	UJE	n	4			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		HMM形式 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力											

業務名（業務コード）		海側施設使用許可申請（K S T）																端末仕様（参考）																				
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	線1	線2	港湾管理者												コード	入力条件／形式	E	R	履歴	P	既定値												
								旅客乗降用施設（渡船橋）使用許可申請				ひき船使用許可申請兼配船希望願				船舶給水施設使用許可申請											船舶廃油処理施設使用許可申請											
								登録		訂正		取消		登録		訂正		取消									登録		訂正		取消		登録		訂正		取消	
81		給水施設コード	VKC	an	5			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	(給水施設コード)	給水施設コード ※コードがない場合はダミーコード("ZZZZZ")を入力 ※給水施設コードにダミーコードを入力する場合は、給水施設名称を必ず入力	○												
82		給水施設名称	VKN	j	70			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-		左詰めで入力 (日本語入力可) ※給水施設コードにダミーコードを入力する場合は、給水施設名称を必ず入力													
83		給水種別	VKS	an	1			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-		1：運搬給水 2：岸壁給水 3：自動販売機 4：缶 5：その他				○									
84		飲料水給水申込数量	VIS	n	9			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-		※飲料水給水申込数量、その他給水申込数量のいずれかに必ず入力 ※飲料水給水申込数量を入力する場合は、単位を必ず入力。ただし、申込の必要が無い場合は申込数量に0を設定し、単位コードは空欄				○									
85		飲料水給水申込数量単位	VIT	an	3			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-		MTQ：立方メートル TNE：トン LTR：リットル ※飲料水給水申込数量を入力する場合は、単位を必ず入力。ただし、申込の必要が無い場合は申込数量に0を設定し、単位コードは空欄					○								
86		その他給水申込数量	VES	n	9			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-		※飲料水給水申込数量、その他給水申込数量のいずれかに必ず入力。 ※その他給水申込数量を入力する場合は、単位を必ず入力。ただし、申込の必要が無い場合は申込数量に0を設定し、単位コードは空欄				○									
87		その他給水申込数量単位	VET	an	3			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-		MTQ：立方メートル TNE：トン LTR：リットル ※その他給水申込数量を入力する場合は、単位を必ず入力。ただし、申込の必要が無い場合は申込数量に0を設定し、単位コードは空欄					○								
88		施設使用期間（開始年月日）	WSS	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	-		YYYYMMDD形式	○												
89		施設使用期間（開始時刻）	WST	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-		HHMM形式	○												
90		施設使用期間（終了年月日）	WSE	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-		YYYYMMDD形式	○												
91		施設使用期間（終了時刻）	WET	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-		HHMM形式	○												
92		廃油数量	VHS	n	9			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-		整数部6桁、小数部2桁 ※廃油数量を入力する場合は、単位を必ず入力	○												
93		廃油数量単位	VHT	an	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-		MTQ：立方メートル TNE：トン LTR：リットル ※廃油数量を入力する場合は、単位を必ず入力						○							
94		申請担当者名	HSN	j	35			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-		左詰めで入力 (日本語入力可)													
95		申請者電話番号	HST	an	20			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	-		左詰めで入力													
96		旅客乗降用施設（渡船橋）使用許可申請タブ備考	BK1	j	140			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		日本語入力可													
97		ひき船使用許可申請兼配船希望願タブ備考	BK2	j	140			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		日本語入力可													

業務名 (業務コード)		海側施設使用許可申請 (K S T)																	端末仕様 (参考)																										
項番	欄	項目名	I D	属性	桁	線1	線2	港湾管理者																	コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値												
								旅客乗降用施設 (渡船橋) 使用許可申請						ひき船使用許可申請兼配船希望願						船舶給水施設使用許可申請														船舶廃油処理施設使用許可申請											
								登録		訂正		取消		登録		訂正		取消		登録		訂正		取消										登録		訂正		取消							
98		船舶給水施設使用許可申請タブ備考	BK3	j	140			-		-		-		-		-		C		C		-		-		-		-												日本語入力可					
99		船舶廃油処理施設使用許可申請タブ備考	BK4	j	140			-		-		-		-		-		-		-		C		C		-		-												日本語入力可					