

---

## 7202. 本船・ふ中扱い承認申請 呼出し

---

業務コード	内 容
HFB	本船・ふ中扱い承認申請呼出し

## 1. 業務概要

「本船・ふ中扱い承認申請（HFC）」業務に先立ち、システムに登録されている貨物情報または申告情報を呼び出す。

また、「本船・ふ中扱い承認申請変更（HFE）」業務に先立ち、システムに登録されている本船・ふ中扱い承認申請情報を呼び出すこともできる。

## 2. 入力者

通関業

## 3. 制限事項

なし。

## 4. 入力条件

### (1) 入力者チェック

- ①システムに登録されている利用者であること。
- ②識別区分に輸出管理番号を選択した場合は、貨物情報DBに登録されている申告予定者と同一であること。
- ③識別区分に輸入申告番号を選択した場合は、輸入申告DBに登録されている事項登録を行った通関業者または申告予定者と同一であること。
- ④識別区分に輸出申告番号を選択した場合は、輸出申告DBに登録されている事項登録を行った通関業者または申告予定者と同一であること。
- ⑤識別区分に本船・ふ中扱い承認申請番号を選択した場合は、本船・ふ中扱い承認申請を行った利用者と同一であること。

### (2) 入力項目チェック

#### (A) 単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

#### (B) 項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

### (3) 貨物情報DBチェック

#### (A) 識別区分にB/L番号を選択した場合は、以下のチェックを行う。

- (a) 入力されたB/L番号が貨物情報DBに存在すること。
- (b) 輸入貨物であること。
- (c) 輸入申告等がされていないこと。（予備申告を除く。）
- (d) 蔵置場所に貨物が蔵置されていないこと。（「簡易貨物情報登録（SCR）」業務により登録された貨物の場合を除く。）
- (e) SCR業務により登録された貨物の場合は、登録されている蔵置場所は本船・ふ中扱いに対応する蔵置場所であること。
- (f) 本船・ふ中扱い申請中の旨が登録されていないこと。
- (g) 本船・ふ中扱い承認または本船・ふ中扱い無効の旨が登録されていないこと。
- (h) 以下の登録がされていないこと。
  - ①「本船・ふ中扱い承認」
  - ②「本船・ふ中扱い承認申請手作業移行」
- (i) 貨物手作業移行されていないこと。

#### (B) 識別区分に輸出管理番号を選択した場合は、以下のチェックを行う。

- (a) 入力された輸出管理番号が貨物情報DBに存在すること。

- (b) 輸出貨物または積戻し貨物であること。
  - (c) ~~特定輸出の旨が登録されている~~特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物でないこと。
  - (d) 輸出申告等がされていないこと。(予備申告を除く。)
  - (e) 登録されている搬入予定先は、本船・ふ中扱いに対応する蔵置場であること。
  - (f) 本船・ふ中扱い申請中の旨が登録されていないこと。
  - (g) 本船・ふ中扱い承認または本船・ふ中扱い無効の旨が登録されていないこと。
  - (h) 以下の登録がされていないこと。
    - ①「コンテナ扱い適用」
    - ②「本船・ふ中扱い承認」
    - ③「本船・ふ中扱い承認申請手作業移行」
  - (i) 貨物手作業移行されていないこと。
- (4) 輸入申告DBチェック
- 識別区分に輸入申告番号を選択した場合は、以下のチェックを行う。
- (A) 入力された輸入申告番号が輸入申告DBに存在すること。
  - (B) 輸入申告されていないこと。
- (5) 輸出申告DBチェック
- 識別区分に輸出申告番号を選択した場合は、以下のチェックを行う。
- (A) 入力された輸出申告番号が輸出申告DBに存在すること。
  - (B) 輸出申告されていないこと。
- (6) 本船・ふ中扱い承認申請DBチェック
- 識別区分に本船・ふ中扱い承認申請番号を選択した場合は、以下のチェックを行う。
- (A) 入力された本船・ふ中扱い承認申請番号が本船・ふ中扱い承認申請DBに存在すること。
  - (B) 本船・ふ中扱い無効となっていないこと。
  - (C) 以下の登録がされていないこと。
    - ①「本船・ふ中扱い承認申請撤回」
    - ②「本船・ふ中扱い承認申請手作業移行」
    - ③「本船・ふ中扱い承認取消」

## 5. 処理内容

- (1) 入力チェック処理
- 前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「00000-0000-0000」を設定の上、以降の処理を行う。
- 合致しなかった場合はエラーとし、「00000-0000-0000」以外の処理結果コードを設定の上、処理結果通知出力処理を行う。(エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。)
- (2) 本船・ふ中扱い承認申請情報編集出力処理
- 識別区分にB/L番号、輸出管理番号、輸入申告番号または輸出申告番号を選択した場合は、本船・ふ中扱い承認申請情報の編集及び出力を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。
- (3) 本船・ふ中扱い承認申請変更情報編集出力処理
- 識別区分に本船・ふ中扱い承認申請番号を選択した場合は、本船・ふ中扱い承認申請変更情報の編集及び出力を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

6. 出力情報

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
本船・ふ中扱い承認申請情報	識別区分にB/L番号、輸出管理番号、輸入申告番号または輸出申告番号を選択した場合	入力者
本船・ふ中扱い承認申請変更情報	識別区分に本船・ふ中扱い承認申請番号を選択した場合	入力者