

エラー表示の確認方法と再送手順（パッケージソフト）

The screenshot shows the NACCS Interactive application window. On the left, there are login and business code input fields. The main area displays a table of search results. A blue callout box points to a specific entry in the table, indicating it is the target for the next step.

受信トレイ上で「A0007-0000-0000」となっているものが対象となります。
対象をダブルクリックし、画面の展開を行う。

	A/S	業務コード	出力コード	入力No	形式	処理結果コード	業務固有情報	送受信時刻	種別	終了	ID
✉	S	MFR	*SMFR		Q	A0007-0000-0000	AAAA-00001	2016/10/09 13:11:42	R	E	320
✉	S	MFR	*SMFR		Q	S0004-SEN-0000		2016/10/09 13:10:26	R	E	319
✉	C	TCC	CAQ0010		Q	00000-0000-0000		2016/10/09 13:10:19	M	E	317

MFR 積荷目録情報登録

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 業務(I) オプション(O)

データ登録(A) **送信(S)**

システム識別
海上

入力情報特定番号

船会社* AAAA 船卸港* JPTYO -

業務メッセージ

コード	内容	処置	項目ID
A0007	センターで処理が異常終了した	NACCSセンターへ連絡する	000

住所 ADD1
住所 St.1
住所 St.2
City
Country-sub
Postcode Country
電話番号

業務固有情報
AAAA-00001

業務メッセージに「A0007」が表示されていることを確認し、再送信をお願い致します。

なお、再送の留意事項として「◎再送防止機能の再送防止オフ」をご参照ください。

◎ 再送防止機能の再送防止オフ
受信電文によっては、操作ミスによる連続送信を避けるために「再送防止」が設定されているものがあります。再送防止されている電文をそのまま送信しようとすると、「E515」エラーで送信できません。
そのままの内容を送信したい場合、「再送防止」を解除する必要があります。画面右下の「再送防止」を右クリックして「再送防止オフ」を選択するか、メイン画面「編集(E)」の「再送防止オフ(L)」をクリックします。