業務名	乙(業	(務コード)	関利	范割	当証明	月書1	内容	登録	₹ (T C	Q A)									
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2				条件							コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			М											
2		関税割当証明書番号	TQ B	an	26			M											
3		関税割当証明書種別	TQ C	an	1			М											A:農林水産省(一般) B:経済産業省(一般) C:農林水産省(EPA) D:経済産業省(EPA)
4		原産地コード	OR	an	2			С											関税割当証明書種別「C」または「D」の場合は、必須入力
5		割当年月日	TQ D	n	8			М											
6		期間満了日	TQ E	n	8			М											下記条件を満たすこと システム日≦期間満了日
7		輸入者コード	IM C	an	17			M										輸出入者コード 法人番号	先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4 桁に「0000」を補完する
8		割当を受けた者の氏 名(名称)	IM N	an	70			F											
9		郵便番号	IM Y	an	7			F											(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される郵便番号が、登録する住所 の郵便番号と異なる場合に入力
10		住所 1 (都道府県)	IM A	an	15			F											(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される住所1(都道府県)が、登録する住所1(都道府県)と異なる場合に入力
11		住所 2 (市区町村 (行政区名))	IM 2	an	35			F											(1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所2(市区町村(行政区名))が、登録する住所2(市区町村(行政区名))と異なる場合に入力
12		住所3(町域名・番地)	IM 3	an	35			F											(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される住所3(町域名・番地) が、登録する住所3(町域名・番地)と異なる場合に入力
13		住所 4 (ビル名ほ か)	IM 4	an	70			С											(1)システムから補完されない場合に入力 (2)システムから補完される住所4(ビル名ほか)が、 登録する住所4(ビル名ほか)と異なる場合に入力 (3)住所3(町域名・番地)欄で、輸入者の住所を入力 しきれない場合は当該項目に入力
14		輸入者電話番号	IM T	an	11			F											(1) ハイフンを除いて入力 (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される輸入者電話番号が、登録す る輸入者電話番号と異なる場合に入力
15		代表者	DA I	j	70			С											
16		関税率表番号	CM D	an	30			M											
17		品名	CM N	j	100			M											
18		割当数量(数量及び 単位)	QN	n	12 13			M											整数部12桁まで、小数点以下第-23位まで入力可
19		割当数量単位	QT	an	4			M										数量単位コード	
20		残存数量	ZQ N	n	15 16			С											(1) 入力がある場合は、下記条件を満たすこと 残存数量≦割当数量 (2) 整数部12桁まで、小数点以下第名3位まで入力可 (3) 入力がない場合は、入力された割当数量(数量及び 単位)を残存数量として登録
21		残存数量単位	ZQ T	an	4			С										数量単位コード	(1) 入力がある場合は、割当数量単位と一致すること (2) 入力がない場合は、入力された割当数量単位を残存 数量単位として登録
22		その他の事項①	0T 1	j	998			С											
23		その他の事項②	0T 2	j	998			С											
24		記事	NT	j	600			С											