

二重出力

重要!

設定対象は、
 自社システム（SMTP双方向またはSMTP/POP3）をご利用で、
 業種が通関・自社通関のお客様のみです。
 詳細は[EDI仕様書 付録12](#)をご参照ください

名称	通関・自社通関	二重出力	管理資料一元化	パスワード初期
----	---------	-------------	---------	---------

二重出力情報 入力

二重出力に関するシステム設定情報を登録します。
 すべての項目の入力が終了しましたら、「この内容で設定する」ボタンをクリックしてください。

輸出入許可通知情報等の二重出力要否に関する項目 入力ガイド

輸出入許可通知情報等の二重出力要否に関する情報を入力してください。
 なお、二重出力は自社システム利用のお客様のみ利用が可能です。

輸出入許可通知情報等の二重出力要否 希望しない 希望する(下欄に入力してください) ①

入力形態及び出力先に関する項目

入力形態及び出力先に関する情報を入力してください。

入力形態 バックジョブ・ゲートウェイ接続(SMTP/POP3) ゲートウェイ接続(SMTP双方向) ②

出力先 ゲートウェイ接続(SMTP/POP3) ゲートウェイ接続(SMTP双方向)

出力情報に関する項目

輸出入許可通知情報等を、各社システム(SMTP及びGW)へ出力するための宛先情報を出力先に応じ入力してください。

区分	出力情報名	出力先(SMTP双方向)		出力先(SMTP/POP3)
		即時型電文(QST型) 論理端末名 (双方向のみ) (半角英数字6桁)	蓄積型電文(QEX型) 出力先利用者コード (双方向のみ) (半角英数字5桁)	(メール型) メールボックスID (半角英数字8桁)
輸出・航空	対象出力情報コードについては、 こちら をご参照ください。	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
輸入・航空	対象出力情報コードについては、 こちら をご参照ください。	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NAC00101"/>
輸出・海上	対象出力情報コードについては、 こちら をご参照ください。	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
輸入・海上	対象出力情報コードについては、 こちら をご参照ください。	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NAC00101"/>

① 輸出入許可通知情報等の二重出力要否

輸出入許可通知情報等を当初業務を実施した端末に出力することに加え、
 自社システムへも出力可能とするための設定要否です。

② 入力形態

輸出入申告等を実施する接続形態を選択して下さい。

出力先

輸出入許可通知情報等の出力先とする接続形態を選択して下さい。

③ 出力先

輸出/輸入・航空/海上の区分ごとに出力先を入力して下さい。