

業務名 (業務コード)		HAWB情報訂正 (CHA)												コード	入力条件/形式							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件														
								追加 新規登録			削除 原因調査中											
1		入力共通項目		an	398			M					M									
2		MAWB番号	MAB	an	20			M					M								MAWB番号を11桁以内で入力 ただし、孫混載仕分けの場合は、16桁以内で入力	
3		孫混載表示	MKH	an	1			C					C								孫混載仕分けの場合は、「Y」を入力	
4		委託元混載業	IBB	an	5			C					C								利用者コード (1) 入力者が代理入力者の場合は、委託元混載業を入力 (2) 入力者と同一の利用者コードは、入力不可	
5		到着便名1	FL1	an	6			M					M								(1) 航空会社コード+フライト・ナンバーを入力 (2) フライト・ナンバーについては3桁又は4桁の入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。	
6		到着便名2	FL2	an	5			M					M								便名の日付部を以下の形式で入力 DDMM	
7		到着空港	POT	an	3			M					M								IATA空港コード	
8		仕出地	ORG	an	3			M					M								IATA空港コード 及び IATA都市コード	システムに登録されていない仕出地を入力する場合は、「ZZZ」を入力
9	20	HAWB番号	HAB	an	20			M					M								(1) HAWB番号を16桁以内で入力 (2) 入力内容を無効にしたい場合は、「XXX」を入力	
10	*	総個数	GPS	n	6			M					X									
11	*	総重量	GWT	n	8			M					X									
12	*	重量単位コード	GJT	an	3					C			X								重量単位コード 省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ KGM:キログラム LBR:ポンド	
13	*	品名	CWD	an	21			M					X									
14	*	特殊貨物記号	SPC	an	3			C					X								SPC (特殊貨物) コード	
15	*	仕向地	DST	an	3			M					X								IATA空港コード 及び IATA都市コード	(1) 仮陸揚貨物の場合は、国外の仕向地を入力 (2) システムに登録されていない国外の仕向地を入力する場合は、「ZZZ」で入力
16	*	搬入保税蔵置場	IHW	an	5			C					X								保税地域コード	HAWBの仕向地が国外 (仮陸揚貨物) の場合は、搬入予定の輸出航空会社保税蔵置場を入力
17	*	予備	KST	an	1			-					X									使用しない
18	*	混載仕立業 予備	FWD	n	3			M					X								-(1) 混載仕立業の自社業務として、混載仕立業別の管理資料を作成する場合は、混載仕立業を数字で必須入力 -(2) ゼロだけの入力不可 使用しない	
19	*	荷送人名	SHN	an	70			C					X									
20	*	荷送人住所	SHA	an	105			C					X									
21	*	荷送人電話番号	STL	an	14			C					X									
22	*	荷受人コード	CNC	an	17			C					X								法人番号	
23	*	荷受人名	CNN	an	70			C					X									
24	*	荷受人住所	CNA	an	105			C					X									
25	*	荷受人電話番号	CTL	an	14			C					X									
26	*	訂正理由コード	RSN	an	3			M					M								訂正理由コード	MST:入力ミス TRC:原因調査中 DEL:削除 ADD:新規登録