

付表7-1 多数件処理の流れ

通番	業務名	業務コード	処理結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン	
1	バンニング情報取消し ※輸出管理番号等单位の一括取消しの場合	VAC		1貨物管理番号単位(最大100コンテナ)	1	
2	バンニング情報訂正(多数件処理)	1VV		1コンテナ単位		
3	バンニング情報訂正 ※貨物情報の訂正の場合	VAD		1貨物管理番号単位(最大100コンテナ)	1	
4	バンニング情報訂正(多数件処理)	1VV		1コンテナ単位		
5	船積情報登録(積コンテナリスト提出・船積処理)	CLR		船・港単位	1	
6	船積情報登録(電文分割)	1CB		コンテナ貨物;コンテナ管理者ごとに300コンテナ単位		在来貨物;300貨物管理番号単位
7	船積情報登録(多数件処理)	1CL		コンテナ貨物;1コンテナ単位		在来貨物;100貨物管理番号単位
8	船積情報登録(積コンテナリスト提出処理)	CLR		船・港単位	1	
9	船積情報登録(電文分割)	1CB		コンテナ管理者ごとに300コンテナ単位		
10	船積情報登録(多数件処理)	1CL		20コンテナ単位		
11	船積情報登録(船積処理)	CLR		船・港単位	1	
12	船積情報登録(電文分割) ※「船積終了」以外の場合	1CB		コンテナ貨物;300コンテナ単位		在来貨物;300貨物管理番号単位
13	船積情報登録(多数件処理)	1CL		コンテナ貨物;1コンテナ単位		在来貨物;100貨物管理番号単位
14	船積情報登録(船積処理) ※「船積終了」の場合	CLR		船・港単位	1	
15	船積情報登録(多数件処理)	1CL		船・港単位		
16	船積情報変更(積コンテナ・船積情報の取消し)	CLD		コンテナ管理者単位	1	
17	船積情報登録(電文分割)	1CB		300コンテナ単位		
18	船積情報変更(多数件処理)	1CD		1コンテナ単位	1	
19	船積情報変更(積コンテナ情報の取消し)	CLD		コンテナ管理者単位		
20	船積情報登録(電文分割)	1CB		300コンテナ単位		
21	船積情報変更(多数件処理)	1CD		20コンテナ単位	1	
22	船積情報変更(船積情報の取消し)	CLD		船・港単位		
23	船積情報登録(電文分割)	1CB		コンテナ貨物;300コンテナ単位		在来貨物;300貨物管理番号単位
24	船積情報変更(多数件処理)	1CD		コンテナ貨物;1コンテナ単位	在来貨物;100貨物管理番号単位	
25	ACL情報登録	ACL01		船積情報単位	1	
26	ACL情報登録(多数件処理)	1AL		10ハウスピッキング番号単位		
27	船積確認登録	CCL		コンテナ貨物;船・港単位	在来貨物;船・港単位	1
28	船積確認登録(多数件処理)	1CC		コンテナ貨物;20コンテナ単位	在来貨物;20貨物管理番号単位	
29	一括搬入確認登録呼出し	BIL		搬入伝票またはLDR単位(簡易処理時)	1	
30	搬入確認(多数件処理)	1BL		16AWB(HAWB)単位		
31	搬出確認登録(ULD単位)	EXU		LDR(ULD)単位	1	
32	搬出確認登録(ULD単位)(多数件処理)	1XU		20AWB(HAWB)単位		
33	搬出確認取消呼出し	EXC		LDR(ULD)単位(EXUで登録した旨を取消す場合)	1	
34	搬出確認取消(多数件処理)	1XC		20AWB(HAWB)単位		
35	搭載便割当情報登録	FLI01		搭載便単位	1	
36	搭載便割当A(電文分割)	1FS		6AWB(HAWB)単位		1ULD単位
37	搭載便割当B(多数件処理)	1FU		6AWB(HAWB)単位		
38	搭載便割当情報訂正	FLF01		搭載便単位	1	
39	搭載便割当A(電文分割)	1FS		6AWB(HAWB)単位		1ULD単位
40	搭載便割当B(多数件処理)	1FU		6AWB(HAWB)単位		
41	搭載完了登録(便単位)	CLA01		搭載便単位	1	
42	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物の場合	1CS		1MAWB単位		
43	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20HAWB単位		
44	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1MAWB単位(搭載完了の場合)		
45	搭載完了D(多数件処理)	1MW		1HAWB単位		
46	搭載完了登録(便単位)	CLA01		搭載便単位	1	
47	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物でない場合	1CS		20AWB単位		1ULD単位
48	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20AWB単位		
49	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1AWB単位(搭載完了の場合)		
50	搭載完了登録(AWB単位)	CLB01		搭載便単位	1	
51	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物の場合	1CS		1MAWB単位		
52	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20HAWB単位		

通番	業 務 名	業務コード	処理 結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
53	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1MAWB単位(搭載完了の場合)	
54	搭載完了D(多数件処理)	1MW		▼ 1HAWB単位	

通番	業務名	業務コード	処理結果(注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
55	搭載完了登録(AWB単位)	CLB01		搭載便単位	1
56	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物でない場合	1CS		20AWB単位 1ULD単位	
57	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20AWB単位	
58	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1AWB単位(搭載完了の場合)	
59	搭載完了強制終了登録	CLF01		搭載便単位	1
60	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物の場合	1CS		1MAWB単位	
61	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20HAWB単位	
62	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1MAWB単位(搭載完了の場合)	
63	搭載完了D(多数件処理)	1MW		1HAWB単位	1
64	搭載完了強制終了登録	CLF01		搭載便単位	
65	搭載完了A(電文分割) ※混載貨物でない場合	1CS		20AWB単位 1ULD単位	
66	搭載完了B(多数件処理)	1CU		20AWB単位	
67	搭載完了C(多数件処理)	1FL		1AWB単位(搭載完了の場合)	1
68	保税蔵置場在庫状況照会(輸出)	IWH		保税蔵置場単位	
69	保税蔵置場在庫状況照会(輸出)(多数件処理)	1WH		48AWB(HAWB)単位	
70	輸出申告	EDC		輸出申告単位	
71	輸出申告(搬入時自動起動処理)	1ED	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	2
72	輸出申告	EDC		輸出申告単位	2
73	輸出申告(開庁時自動起動処理)	3ED	○	輸出申告単位(開庁時)	
74	別送品輸出申告	UEC		別送品輸出申告単位	2
75	別送品輸出申告(搬入時自動起動処理)	1UE	○	別送品輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
76	別送品輸出申告	UEC		別送品輸出申告単位	2
77	別送品輸出申告(開庁時自動起動処理)	3UE	○	別送品輸出申告単位(開庁時)	
78	輸出申告	EDC		輸出申告単位	2
79	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
80	別送品輸出申告	UEC		別送品輸出申告単位	2
81	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
82	輸出マニフェスト通関申告	MEC		輸出マニフェスト通関申告単位	2
83	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE	○	輸出申告単位(搬入確認登録、CY搬入確認登録の実行時)	
84	輸出申告搬入後処理(自動起動)	1CE		輸出申告単位、別送品輸出申告単位、輸出マニフェスト通関申告単位	2
85	輸出申告搬入後処理(開庁時自動起動)	3EW	○	輸出申告単位、別送品輸出申告単位、輸出マニフェスト通関申告単位	
86	輸出マニフェスト通関申告	MEC		輸出マニフェスト通関申告単位	2
87	輸出マニフェスト通関申告(搬入時自動起動処理)	1ME	○	輸出マニフェスト通関申告単位(搬入確認登録の実行時)	
88	輸出マニフェスト通関申告	MEC		輸出マニフェスト通関申告単位	2
89	輸出マニフェスト通関申告(開庁時自動起動処理)	3ME	○	輸出マニフェスト通関申告単位(開庁時)	
90	輸出許可内容変更申請(積込港一括変更)	EA01		1MAWB単位	2
91	輸出許可内容変更申請(多数件業務)	1EA	○	輸出申告単位	
92	輸出許可内容変更申請(積込港一括変更)	EA01		1MAWB単位	2
93	別送品輸出許可内容変更申請(多数件業務)	1UA	○	別送品輸出申告単位	
94	輸出許可内容変更申請(積込港一括変更)	EA01		1MAWB単位	2
95	輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請(多数件業務)	1MA	○	輸出マニフェスト通関申告単位	
96	積荷目録情報登録	MFR		1B/L単位	2
97	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	1B/L単位(船卸確認登録の実行時)	
98	積荷目録提出	DMF		船会社・港単位	1
99	積荷目録情報登録(多数件処理)	1MD		1B/L単位	
100	積荷目録提出(多数件処理)	1MF		20B/L単位、20コンテナ単位	
101	積荷目録提出	DMF		船会社・港単位	
102	積荷目録情報登録(多数件処理)	1MD		1B/L単位	1
103	積荷目録提出(多数件処理)	1MF		20B/L単位、20コンテナ単位	
104	貨物到着前輸入申告(ハウスB/L)(本申告自動起動)	1MJ		ハウス20B/L単位	1
105	到着確認登録	PID		船舶・港単位	
106	到着確認登録(多数件処理)	1PD		20B/L単位	1
107	到着確認登録(到着即時)(多数件処理)	1DM		卸コンテナ情報単位	
108	卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位	1
109	到着確認登録	PID		船舶・港単位	1
110	到着確認登録(多数件処理)	1PD		20B/L単位	
111	到着確認登録(到着即時)(多数件処理)	1DM		卸コンテナ情報単位	1
112	卸コンテナ情報登録の開庁時用多数件業務	3DC		船会社単位(開庁時)	
113	卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位	1
114	船卸確認登録(個別)	PKK		コンテナ貨物;100コンテナ単位 在来貨物;100B/L単位	

通番	業務名	業務コード	処理結果(注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
116	船卸確認登録(一括)	PKI		コンテナ貨物;船会社・港単位 在来貨物;船会社・港単位	1
117	船卸確認登録(多数件処理)	1PK02	○	コンテナ貨物;20コンテナ単位、20B/L単位 在来貨物;20B/L単位	
118	船卸確認登録(一括)	PKI		コンテナ貨物;船会社・港単位 在来貨物;船会社・港単位	1
119	船卸確認登録(多数件処理)	1PK02	○	コンテナ貨物;20コンテナ単位、20B/L単位 在来貨物;20B/L単位	
120	卸コンテナ情報登録の開庁時用多数件業務	3DC		船会社単位(開庁時)	1
121	卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位	
122	卸コンテナ情報登録(提出)	DCL02		船会社単位、コンテナごと;1500コンテナ単位	1
123	卸コンテナ情報登録(多数件処理)	1DC	○	20コンテナ単位	
124	保税運送申告	OLC/ OLC20		保税運送申告単位、5B/L単位	2
125	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	保税運送申告単位(船卸確認登録、搬入確認登録の実行時)	
126	保税運送申告	OLC/ OLC20		5B/L単位	2
127	保税運送申告(開庁時自動起動処理)	3OT	○	5B/L単位(開庁時)	
128	搬入確認登録(保税運送貨物)	BIA		一括;保税運送、個別運送、コンテナ番号、マスターB/L、輸入申告番号単位 個別;20B/L番号単位	1
129	搬入確認登録(保税運送貨物)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	
130	混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10ハウスB/L単位(混載貨物の場合)	1
131	混載貨物確認登録	CTS		一括;マスターB/L単位 個別;20貨物管理番号単位	
132	搬入確認登録(保税運送申告)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	1
133	混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10ハウスB/L単位(混載貨物の場合)	
134	システム外CY搬入確認(一括搬入)	CYE		船会社・港単位	1
135	システム外CY搬入確認(一括搬入)(多数件処理)	1CY		20コンテナ単位、20B/L単位	
136	ハウスB/L貨物情報登録	NVC01/ NVC02		マスターB/L単位	1
137	貨物到着前輸入申告(ハウスB/L)(本申告自動起動)	1MJ		ハウス20B/L単位	
138	ハウスB/L貨物情報登録	NVC01		マスターB/L単位	2
139	保税運送申告(搬入時自動起動処理)	1OT	○	ハウスB/L単位(搬入確認登録の実行時)	
140	ハウスB/L貨物情報登録	NVC01		マスターB/L単位	1
141	搬入確認登録(保税運送貨物)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	
142	混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10ハウスB/L単位(混載貨物の場合)	1
143	システム外保税運送到着確認	SAT		保税運送申告単位、B/L番号単位	
144	搬入確認登録(保税運送貨物)(多数件処理)	1BA	○	1オーシャンB/L単位(注2)	1
145	混載仕分確認登録(多数件処理)	1BB	○	10ハウスB/L単位(混載貨物の場合)	
146	フリータイム登録	FTR		200コンテナ単位または200B/L単位	1
147	フリータイム登録(多数件処理)	1FT		20コンテナ単位または20B/L単位	
148	出港日時報告	ATD		船舶情報単位	1
149	出港日時報告(多数件処理)	1AR		20B/L単位	
150	船卸許可申請	DNC		船舶情報単位	1
151	船卸許可申請(多数件処理)	1DN		20B/L単位	
152	積荷目録情報登録(一括)	MFI		船舶情報単位	1
153	積荷目録情報登録(一括)(多数件処理)	1MR		1B/L単位	
154	船卸許可申請審査終了	CDE01		船卸許可申請単位	1
155	船卸許可申請(多数件処理)	1DN		20B/L単位	
156	出港前報告船舶情報訂正	CMV		船舶情報単位	1
157	出港前報告船舶情報訂正(多数件処理)	1CM		20B/L単位	
158	積荷目録情報CY一括訂正	CMC		船舶情報単位	1
159	積荷目録情報CY一括訂正(多数件処理)	1MC		20B/L単位または20コンテナ単位	
160	AWB予備情報登録	AAW		到着便単位	2
161	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		1MAWB単位	
162	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		40HAWB単位	2
163	AWB情報登録(輸入)	ACH		到着便単位	
164	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		1MAWB単位	2
165	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		40HAWB単位	
166	貨物確認情報登録	PKG		到着便単位	2
167	保税運送申告(多数件処理)	1OL		1AWB単位	
168	AWB情報訂正	CAW		到着便単位	2
169	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		1MAWB単位	
170	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		40HAWB単位	

通番	業 務 名	業務コード	処理 結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
171	搬入確認登録(システム対象外保税運送)	OIN		↓ 到着便単位	2
172	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
173	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 4OHAWB単位	

通番	業務名	業務コード	処理結果 (注1)	処理の流れ及び処理単位	パターン
174	システム対象外保税運送到着確認	CAT		↓ 保税運送申告単位、AWB番号単位	1
175	システム対象外保税運送到着確認(多数件処理)	1CA		↓ 1保税運送申告における18AWB(HAWB)単位	
176	貨物移動情報登録	KAM01		↓ 到着便単位	2
177	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
178	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
179	搬出確認登録(一般)	OUT		↓ 到着便単位	2
180	HAWB貨物本申告自動起動1	1HA01		↓ 1MAWB単位	
181	HAWB貨物本申告自動起動2	1HA02		↓ 40HAWB単位	
182	保税蔵置場在庫状況照会(輸入)	IWI		↓ 保税蔵置場単位	1
183	保税蔵置場在庫状況照会(輸入)(多数件処理)	1IW		↓ 24AWB(HAWB)単位	
184	シングルウィンドウ輸入申告事項登録	SWA		↓ シングルウィンドウ輸入申告等事項登録単位	2
185	食品等輸入届出(自動起動)	1FA	○	↓ 届出受付番号単位	
186	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
187	輸入申告(搬入時自動起動)	1DA	○	↓ 輸入申告等単位(船卸確認登録、搬入確認登録の実行時)	
188	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
189	輸入申告(本申告自動起動)	1ID	○	↓ 輸入申告等単位(船卸確認登録、搬入確認登録、到着確認登録の実行、突合時)	
190	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
191	輸入申告(開庁時自動起動)	3ID	○	↓ 輸入申告等単位(開庁時)	
192	輸入申告	IDC		↓ 輸入申告等単位	2
193	保留解除等(自動起動)	1CW01		↓ 輸入申告等単位(他府省業務連動)	
194	保留解除(開庁時自動起動)	3CW		↓ 輸入申告等単位(開庁時)	
195	シングルウィンドウ輸入申告	SWC		↓ シングルウィンドウ輸入申告等単位	2
196	食品等輸入届出(自動起動)	1FC	○	↓ 届出受付番号単位	
197	食品等輸入届出	IFC		↓ 届出受付番号単位	2
198	食品等輸入届出(定刻自動起動)	3IF	○	↓ 届出受付番号単位(定刻起動)	
199	石油製品等移出(総保出)輸入申告	MWC		↓ 石油製品等移出(総保出)輸入申告単位	2
200	石油製品等移出(総保出)輸入申告(開庁時自動起動)	3MW	○	↓ 石油製品等移出(総保出)輸入申告単位(開庁時)	
201	輸入申告審査終了	CEA		↓ 輸入申告等単位(BP承認時)	2
202	輸入申告審査終了(開庁時自動起動)	3CE	○	↓ 輸入申告等単位(開庁時)	
203	輸入マニフェスト通関申告	MIC		↓ 輸入マニフェスト通関申告単位	2
204	輸入マニフェスト通関申告(本申告自動起動)	1MI	○	↓ 輸入マニフェスト通関申告単位(搬入確認登録、到着確認登録の実行、突合時)	
205	輸入マニフェスト通関申告	MIC		↓ 輸入マニフェスト通関申告単位	
206	輸入マニフェスト通関申告(開庁時自動起動)	3MI	○	↓ 輸入マニフェスト通関申告単位(開庁時)	2
207	担保提供書審査終了	CTT		↓ 担保登録番号単位	
208	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	2
209	担保提供書審査終了	CTT		↓ 担保登録番号単位	
210	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	
211	担保保留解除(開庁時自動起動)	3SR	○	↓ 輸入申告等単位	2
212	担保登録	SER		↓ 担保登録番号単位	
213	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	2
214	担保登録	SER		↓ 担保登録番号単位	
215	担保保留解除(自動起動)	1SR	○	↓ 輸入申告等単位	
216	担保保留解除(開庁時自動起動)	3SR	○	↓ 輸入申告等単位	2
217	MPN消込	MP2		↓ 1納付番号単位	
218	MPN消込(開庁時自動起動)	3MP		↓ 1納付番号単位(開庁時)	2
219	輸入畜産物検査申請	ILC		↓ 申請単位	
220	輸入畜産物検査申請(到着後申請自動起動)	1IL		↓ 申請単位(船卸確認登録、搬入確認登録の実行時)	2
221	汎用申請手数料等納付申請	RPC		↓ 申請単位	
222	資金徴収登録(自動起動)	1SK		↓ 申請単位	2
223	納付登録	RCL01		↓ 利用者、納付日程	
224	納付登録(口座振替自動起動)	1RC		↓ 税関官署、一括納付書番号、科目単位	1

(注1) 処理結果欄に○印があるものは、子業務単位に処理結果を出力する
(出力共通項目における業務コードには、当該子業務の業務コードが設定される)

(注2) 1オーシャンB/L単位に処理結果通知(処理単位)を出力する
(例:保税運送申告番号単位(1申告3B/L)に本業務を行った場合、処理結果通知(処理単位)は3通出力される)