

業務名（業務コード）		乗組員情報登録（VTX02）												コード	入力条件／形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件											
								登録		訂正		削除							
1		入力共通項目	-	an	398			M					M						
2		処理区分コード	MDC	an	1			M					M						9：登録 5：訂正 1：削除 「1：削除」を選択した場合は、全ページ削除
3		船舶コード	VEC	an	9			M					M					コールサイン	信号符号（コールサイン）、船舶番号、若しくは、漁船登録番号を入力 ※漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
3-1		航海番号（1）	VIN	an	10			M					M						
3-2		ページ番号	PGE	n	1			M					M						（1）乗組員を登録または訂正するページ番号を入力 （2）登録の場合は、乗組員数に対し「1」から「3」まで連続した番号を入力 乗組員数に対応するページ番号は、以下のとおり 1：1～1500人 2：1501～3000人 3：3001～4500人
3-3		入力終了表示	IED	an	1			C					C						乗組員の登録を終了する場合に「E」を入力
4	1500	乗組員氏名ラストネーム	SFN	an	25			M					M						
5	*	乗組員氏名ファーストネーム	SFA	an	22			C					C						
6	*	乗組員氏名ミドルネーム	SFB	an	22			C					C						
6-1	*	乗組員性別識別	SDS	an	1			C					C						M：男性 F：女性 U：不明
7	*	乗組員職名コード	SJC	an	3			M					M					職名コード	職名コード
8	*	乗組員生年月日	SDB	n	8			M					M						YYYYMMDD形式
9	*	乗組員国籍コード	SNC	an	2			M					M					国連LOCODE（国名2桁）	国連LOCODE（国名2桁）
10	*	身分証明書等識別	DID	an	3			M					M						36△：船員手帳 39△：パスポート OTH：その他
11	*	身分証明書等番号	IDN	an	20			M					M						
11-1	*	身分証明書有効期限	IDV	n	8			C					C						YYYYMMDD形式 乗組員の身分証明書に有効期限がない場合は「29991231」を入力
12	*	乗船港コード	BPC	an	5			C					C					国連LOCODE	国連LOCODE 本邦内の港で乗船する場合は必須入力
13	*	乗船年月日	BOD	n	8			M					M						YYYYMMDD形式 本邦内の港で乗船する場合は必須入力
14	*	乗船寄港順序	BCO	an	1			C					C						（1）本邦の同一港・同一日に複数回寄港する場合に入力 （2）何回目の当該港寄港時に乗船したのかを特定するために入力 （3）入力がない場合は、1回目の寄港時での乗船と判断する
15	*	下船港コード	LPC	an	5			C					C					国連LOCODE	国連LOCODE 本邦内の港で下船する場合は必須入力
16	*	下船年月日	LAD	n	8			M					M						YYYYMMDD形式 本邦内の港で下船する場合は必須入力
17	*	下船寄港順序	LCO	an	1			C					C						（1）本邦の同一港・同一日に複数回寄港する場合に入力 （2）何回目の当該港寄港時に下船したのかを特定するために入力 （3）入力がない場合は、1回目の寄港時での下船と判断する
18	*	備考	BKN	an	20			C					C						